
GUIDA DEL MODULO · CONFORMITÀ E NORMATIVA

EPR & PPWR per Odoo

Ogni consegna che convalidi in Odoo registra i propri imballaggi nel registro EPR (la responsabilità estesa del produttore). Così sai quanto devi in ogni paese e prepari le tue dichiarazioni.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 giorni di prova, senza carta | Edizione del 18-11-2026



Schermata reale di Odoo 20. Panoramica per paese e dettaglio di una dichiarazione.

Indice

A destra, la pagina in cui inizia ogni capitolo. I nomi di menu e pulsanti sono quelli di Odoo in italiano.

1	A chi serve e cosa risolve	3
2	Il modulo in cifre	4
3	Dove lo vedi nel tuo Odoo	5
4	Cosa ti serve prima di iniziare	6
5	La prova di FlexigoTech Cloud	6
6	Metterlo in funzione passo dopo passo	8
7	Descrivi i tuoi imballaggi e collegali a prodotti, tipi di collo e spedizioni	10
8	Il giornale EPR: chili per materiale e paese a partire dalle tue spedizioni reali	13
9	Dalle righe del giornale alla dichiarazione EPR	15
10	Tariffari, eco-modulazione e imposte sulla plastica	18
11	Preparazione al PPWR e spazio vuoto	21
12	Dove devi registrarti e quali scadenze tenere d'occhio	24
13	Le tue registrazioni in ciascun regime e il rappresentante autorizzato	27
14	Domestico o azienda, e chi dichiara: i tuoi clienti e le consegne verso un altro paese	29
15	Cosa va a FlexigoTech Cloud e cosa torna	31
16	Cosa succede da solo	31
17	Le opzioni del modulo e il loro valore iniziale	32
18	Sicurezza e dati personali	34
19	Più aziende	35
20	Se qualcosa non funziona	35
21	Altri modi per farlo	37
22	Piani e prezzo	37
23	Domande frequenti	38
24	Glossario	40
25	Lista di controllo e contatto	42

Questa guida descrive la versione 20.0.2.3.12 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit baf7d086c). Tutto ciò che racconta viene dal codice pubblicato, dalla documentazione ufficiale della piattaforma o da schermate reali.


Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con FlexigoTech Cloud. Il modulo esiste anche per Odoo 17, 18 e 19.

1 A chi serve e cosa risolve

> Il calcolo di quanto devi e delle righe delle tue dichiarazioni lo fa FlexigoTech Cloud, che richiede il suo abbonamento, con 14 giorni di prova senza carta di credito. Senza prova né abbonamento non si calcola nulla.


Ogni paese e ogni sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) chiede i chili di imballaggio per materiale, spesso con un proprio calendario. Senza il modulo, i pesi di ogni imballaggio stanno in fogli di calcolo, i chili per materiale e paese si ricavano a mano dalle spedizioni e le scadenze di ogni sistema si annotano a parte.

Con il modulo descrivi ogni imballaggio con i suoi componenti, materiale e peso, e lo colleghi al prodotto, al tipo di collo o a una regola di spedizione. Quando convalidi un documento di trasporto, il **Giornale EPR** mostra i chili per materiale e paese. Con le tariffe applicate, le **Dichiarazioni** si preparano per la revisione, e il **Calendario degli adempimenti** raccoglie le scadenze.



Data	Trasferim…	Giurisdizio…	Segmento	Origine	Prodotto	Imballaggio	Materiale	Responsa…	Peso kg
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Tipo di collo		Stretch film, pal…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	0,180
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FA-25L] Filter aid suspens…	HDPE drum 25 …	PP rigido	Dichiaria…	1,140
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FA-25L] Filter aid suspens…	HDPE drum 25 …	PE rigido (HDPE/…	Dichiaria…	13,800
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box,…	Cartone ondulato	Dichiaria…	16,200
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, sing…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	1,080
6 nov	WH/OUT/…	France	Domestico	Tipo di collo		Shipping box 6…	Film e flessibili in …	Dichiaria…	0,008
6 nov	WH/OUT/…	France	Domestico	Tipo di collo		Shipping box 6…	Cartone ondulato	Dichiaria…	0,640
6 nov	WH/OUT/…	France	Domestico	Imballaggio u…	[FC-20-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, sing…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	1,560
3 nov	WH/IN/00…	Spain	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box,…	Cartone ondulato	Dichiaria…	-0,180
3 nov	WH/IN/00…	Spain	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, sing…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	-0,012

- **Schermata reale di Odoo 20.** Il **Giornale EPR** con i chili per materiale, giurisdizione e segmento.



Nome	Tipo di documento	Giurisdizione	Data da	Data a	Peso totale kg	Importo totale	Stato della riconciliazione	Stato
EPR/2026/0003	Dichiarazione EPR	Belgium	1 lug	30 set	45,228	10,61 €	Non fatturato	Bozza
EPR/2026/0002	Dichiarazione EPR	Belgium	1 apr	30 giu	62,148	43,46 €	Discrepanza	Inviata
EPR/2026/0005	Dichiarazione EPR	Netherlands	1 gen	31 dic	147,780	115,74 €	Non fatturato	Bozza
EPR/2026/0004	Dichiarazione EPR	France	1 gen	31 dic	45,796	110,00 €	Non fatturato	Bozza
EPR/2026/0001	Dichiarazione EPR	Belgium	1 gen	31 mar	55,860	13,47 €	Riconciliata	Accettata
					356,81	**293,28 €**		

- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco delle **Dichiarazioni** con il loro stato e la loro riconciliazione.

Cosa cambia nel lavoro quotidiano

- I pesi di ogni imballaggio sono in **Imballaggi**, con i loro componenti, e non in fogli di calcolo.
- Alla convalida di un documento di trasporto, il **Giornale EPR** somma i chili per materiale e paese.
- **Valutazione degli obblighi** indica in quali paesi probabilmente devi registrarti.
- **Dichiarazioni** calcola le righe di un periodo con le tariffe applicate.

- **Calendario degli adempimenti** raccoglie le scadenze di ogni registrazione e, quando mancano 60 giorni, avvisa il suo responsabile con un'attività.

Cosa non fa

- Non presenta nulla a nessun sistema né all'Agenzia delle Entrate e non ti registra da nessuna parte: calcola, prepara e ti aiuta a verificarlo.
- Non si collega al portale di nessun sistema collettivo né di nessuna amministrazione: quello che presenti lo carichi tu.
- Caricare i dati storici o configurarlo su misura non rientra nell'abbonamento; le consegne passate le registri tu con **Registra i trasferimenti passati**.
- I costi di terzi (Odoo, il tuo hosting) li contratti e li paghi tu.

GUIDA DEL MODULO · EPR & PPWR

2 Il modulo in cifre

4
versioni di Odoo: 17, 18, 19 e 20

79
giurisdizioni di riferimento

61
requisiti PPWR


14
giorni di prova senza carta di credito

4
attività pianificate

134
test automatici

Il modulo funziona su Odoo 17, 18, 19 e 20, in Community e in Enterprise: richiede solo Inventario e il modulo gratuito FlexigoTech Cloud. I suoi 134 test automatici usano risposte registrate dal motore reale di FlexigoTech Cloud, e le schermate di questa guida provengono da un Odoo 20 reale con quel motore.

3 Dove lo vedi nel tuo Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** La panoramica dell'app, con i mercati in cui immetti prodotti.

Panoramica	Un riepilogo per paese: quanto immesso sul mercato, quanto da dichiarare, lo stato della registrazione e la prossima scadenza.
Operazioni	**Giornale EPR**, **Dichiarazioni**, **Rilievi sui dati**, **Rapporto di spazio vuoto** e **Registra i trasferimenti passati**. Quest'ultimo lo vedono solo il **Responsabile della conformità** e l'**Amministratore**.
Imballaggio	**Imballaggi**, **Imballaggio del prodotto**, **Prodotti senza dati**, **Tipi di collo**, **Regole di spedizione**, **Preparazione al PPWR** e **Importa imballaggi**.
Conformità normativa	**Registrazioni**, **Calendario degli adempimenti** e **Valutazione degli obblighi**. La valutazione la vedono solo il **Responsabile della conformità** e l'**Amministratore**.
Riferimento	**Giurisdizioni**, **Sistemi**, **Consorzi (sistemi collettivi)**, **Tariffari**, **Imposte sugli imballaggi in plastica**, **Requisiti PPWR**, **Materiali** e **Tabelle dati (FlexigoTech Cloud)**.
Configurazione	**Impostazioni** del modulo: il giornale, il permesso di calcolare in FlexigoTech Cloud, le consegne B2B verso un altro paese e i promemoria delle scadenze. Li vedono solo il **Responsabile della conformità** e l'**Amministratore**.

Al di fuori della sua app, il modulo aggiunge i suoi campi ai trasferimenti di Inventario, ai tipi di collo e ai pacchi, alla scheda del prodotto e a quella del contatto. In un trasferimento completato, il pulsante **Righe EPR** apre quanto registrato nel giornale. Gli imballaggi EPR di ogni prodotto, quelli di ogni tipo di collo e gli imballaggi aggiuntivi di un pacco o di una spedizione si annotano in quelle stesse schermate.

4 Cosa ti serve prima di iniziare

- Odoo 17, 18, 19 o 20 su Odoo.sh o sul tuo server. Con Odoo Online non si possono installare moduli di terze parti.
- Inventario, l'app di Odoo da cui dipende il modulo (se non la hai, Odoo la installa insieme ad esso), e il modulo gratuito FlexigoTech Cloud (`flexigotech_cloud`), che si installa insieme ad esso.
- Un utente amministratore. Solo un amministratore può aggiornare le tabelle dati di FlexigoTech Cloud, e i menu di configurazione sono riservati al **Responsabile della conformità** e all'**Amministratore**.
- Gli imballaggi dei tuoi prodotti, con il loro materiale e il loro peso. Il giornale EPR si alimenta di questi dati e delle tue consegne.
- L'abbonamento a FlexigoTech Cloud o la sua prova di 14 giorni. È il servizio che calcola quanto devi per materiale e paese e le righe delle tue dichiarazioni. Senza prova né abbonamento non si calcola nulla.

> Il modulo non presenta nulla a nessun sistema né all'Agenzia delle Entrate e non ti registra da nessuna parte. Calcola, prepara e ti aiuta a verificarlo. Presentare le dichiarazioni, registrarti e decidere spetta a te o al tuo consulente.

Si installa come qualsiasi modulo Odoo di terze parti, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo installa insieme `flexigotech_cloud` , il collegamento con FlexigoTech Cloud, e le app da cui dipende: Inventario.

5 La prova di FlexigoTech Cloud

1. **Premi Attiva nella barra in alto**

   Compare non appena installi il modulo. Apre la finestra **Attiva FlexigoTech Cloud**, con il piano Standard e i suoi 14 giorni gratuiti, senza carta di credito.



   - **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra di attivazione: leggi l'elenco dei dati, spunta la casella e inserisci la tua e-mail.

2. **Accetta e inserisci la tua e-mail**

   Spunta «Ho letto l'elenco e accetto, a nome della mia azienda...» (include le condizioni dell'abbonamento e il contratto di trattamento dei dati) e scrivi l'**E-mail di chi accetta**.

3. **Premi Connetti e inizia la prova**

Odoo registra la base su FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci rimandare, **Più tardi** chiude la finestra.

Lo stesso, dalle Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** trovi l'elenco completo di ciò che la base invia. Spunta la casella, inserisci l'e-mail e premi **Accetta e connetti**. Se hai già un account su app.flexigotech.com, il campo **Hai un codice dal tuo account?** collega la base ad esso (il codice vale 10 minuti).



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud, prima di connettere: la casella spuntata, l'e-mail e **Accetta e connetti**.

Con la base connessa, il blocco **Moduli** mostra ogni modulo con il suo stato: **In prova** e la data di scadenza, **Abbonato**, ecc. Da lì si sceglie il piano (Standard o Pro, mensile o annuale) e si preme **Abbonati**: il pagamento avviene sulla pagina di Stripe, fuori da Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud con la base connessa e il modulo in prova.


Prezzi IVA esclusa. Se alla fine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla; i tuoi dati restano nel tuo Odoo. **Verifica ora** richiede subito il permesso (altrimenti il modulo lo rinnova da solo ogni 6 ore).

> In una copia neutralizzata (staging) o in un database con dati dimostrativi non si può avviare una prova: Impostazioni lo segnala con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.»

6 Metterlo in funzione passo dopo passo

1 Apri le impostazioni

Vai su **EPR e PPWR › Configurazione › Impostazioni**. Lì ci sono le opzioni del modulo, in tre blocchi: **Giornale**, **FlexigoTech Cloud** e **Responsabilità e promemoria**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni del modulo con la casella **Calcolare in FlexigoTech Cloud**.

2 Consenti il calcolo nel cloud


Spunta **Calcolare in FlexigoTech Cloud**. Finché quella casella è deselezionata, non si invia nulla per il calcolo. Poi premi **Salva**.

3 Verifica le opzioni del giornale

Nel blocco **Giornale** decidi se viene generato con **Registra alla conferma** (il giornale EPR viene generato alla convalida di un documento di trasporto, di un reso o di un ricevimento) e se attivare **Imballaggi importati**, per registrare i ricevimenti da fornitori esteri. Con **Data di inizio del giornale** indichi da quando conta: i trasferimenti anteriori a quella data vengono ignorati.

4 Registra un imballaggio


Apri **EPR e PPWR › Imballaggio › Imballaggi** e premi **Nuovo**. Inserisci il **Nome**, la **Categoria di imballaggio** e, nella scheda **Componenti**, ogni componente con il suo materiale e il suo peso. Il **Peso (g)** e il **Materiale principale** si calcolano da soli.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Scheda di un imballaggio con i suoi totali per unità.

5 Assegna l'imballaggio a un prodotto

Apri **EPR e PPWR › Imballaggio › Imballaggio del prodotto** e crea una riga con il **Modello prodotto**, l'**Imballaggio** e la **Quantità**. Con **Livello** scegli **Per unità di vendita** o **Per confezione multipla**; in quest'ultimo caso bisogna scegliere la **Confezione**.



Modello prodotto	Variante	Livello	Confezione	Imballaggio	Quantità	Peso (g)	Cat
[FA-25L] Filter aid suspension, 25 L drum		Per unità di ve…		HDPE drum 25 L, UN approv…	1,0000	1.245,000	Imb
[FB-SET-5] Filter bag set, 5 pieces		Per unità di ve…		PE sleeve, single cartridge	5,0000	60,000	Imb
[FB-SET-5] Filter bag set, 5 pieces		Per unità di ve…		Cardboard box, single cartridge	1,0000	180,000	Imb
[FC-10-PP] Filter cartridge PP 10" (5 mic…		Per unità di ve…		PE sleeve, single cartridge	1,0000	12,000	Imb
[FC-10-PP] Filter cartridge PP 10" (5 mic…		Per unità di ve…		Cardboard box, single cartridge	1,0000	180,000	Imb
[FC-20-PP] Filter cartridge PP 20" (1 mic…		Per unità di ve…		PE sleeve, single cartridge	1,0000	12,000	Imb
[FH-20-SS] Stainless steel filter housing …		Per unità di ve…		Shipping box 600x400x400	1,0000	648,000	Imb
[FH-20-SS] Stainless steel filter housing …		Per unità di ve…		EPS corner protectors (housi…	4,0000	160,000	Imb
						2.497,00	


- **Schermata reale di Odoo 20.** Imballaggi assegnati a ogni prodotto.

6 Convalida una consegna

Convalida un documento di trasporto in uscita in Inventario. Al completamento, il modulo genera le righe del giornale EPR di quella consegna.

7 Controlla il giornale

Apri **EPR e PPWR › Operazioni › Giornale EPR**. Vedrai una riga per ogni materiale e imballaggio della consegna, con il **Peso kg** e la **Giurisdizione**. Nel documento di trasporto stesso, il pulsante **Righe EPR** apre ciò che hai registrato.



Data	Trasferim…	Giurisdizio…	Segmento	Origine	Prodotto	Imballaggio	Materiale	Responsa…	Peso kg
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Tipo di collo		Stretch film, pal…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	0,180
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FA-25L] Filter aid suspens…	HDPE drum 25 …	PP rigido	Dichiaria…	1,140
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FA-25L] Filter aid suspens…	HDPE drum 25 …	PE rigido (HDPE/…	Dichiaria…	13,800
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box,…	Cartone ondulato	Dichiaria…	16,200
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, sing…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	1,080
6 nov	WH/OUT/…	France	Domestico	Tipo di collo		Shipping box 6…	Film e flessibili in …	Dichiaria…	0,008
6 nov	WH/OUT/…	France	Domestico	Tipo di collo		Shipping box 6…	Cartone ondulato	Dichiaria…	0,640
6 nov	WH/OUT/…	France	Domestico	Imballaggio u…	[FC-20-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, sing…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	1,560
3 nov	WH/IN/00…	Spain	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box,…	Cartone ondulato	Dichiaria…	-0,180
3 nov	WH/IN/00…	Spain	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, sing…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	-0,012


- **Schermata reale di Odoo 20.** Il **Giornale EPR** con le righe della consegna convalidata.

> Il menu delle impostazioni è visibile solo al **Responsabile della conformità** e all'**Amministratore**. La casella **Calcolare in FlexigoTech Cloud** viene attivata da un amministratore e vale per tutte le aziende del database.

Dopo, ogni consegna convalidata viene registrata automaticamente nel giornale. Se occorre rifare le righe di una consegna già completata, il **Responsabile della conformità** dispone del pulsante **Ricostruisci il giornale EPR**. Ogni giorno vengono eseguite le attività pianificate **EPR: genera scadenze e promemoria**, **EPR: scadenza del mandato del rappresentante autorizzato** e **EPR: aggiornare i tariffari da FlexigoTech Cloud**; ogni settimana, **EPR: aggiorna i controlli PPWR degli imballaggi**. In **EPR e PPWR › Riferimento › Tabelle dati (FlexigoTech Cloud)** vedi lo stato dei tariffari e il pulsante **Aggiorna ora**, che usa solo un amministratore.

GUIDA DEL MODULO · EPR & PPWR

7 Descrivi i tuoi imballaggi e collegali a prodotti, tipi di collo e spedizioni



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Imballaggi** con materiale principale, peso e classe di riciclabilità.

Si accede da **EPR e PPWR › Imballaggio › Imballaggi**. Gli imballaggi si creano a mano con **Nuovo** oppure con **EPR e PPWR › Imballaggio › Importa imballaggi**. I dati sui materiali provengono da **EPR e PPWR › Riferimento › Materiali**. I pesi, il materiale principale e la classe di riciclabilità si calcolano automaticamente dai componenti. I controlli si aggiornano con l'attività **EPR: aggiorna i controlli PPWR degli imballaggi**, ogni settimana, oppure con il pulsante **Valuta il PPWR**.

Valuta il PPWR	Aggiorna i controlli PPWR di questo imballaggio.
Richiedi i dati al fornitore	Apre un'email al fornitore, con il suo modello, per chiedergli i dati mancanti. Compare solo se l'imballaggio ha un **Fornitore**.

L'imballaggio non ha stati propri: **Dati completi** e il numero di rilievi dei suoi controlli indicano come sta. Gli archiviati si vedono con il filtro **In archivio**.

Collegarlo a un prodotto

1. **Apri EPR e PPWR › Imballaggio › Imballaggio del prodotto**
   Vedrai una riga per ogni imballaggio assegnato a un prodotto.

Nuovo | Imballaggio del prodotto | Ricerca...

Modello prodotto	Variante	Livello	Confezione	Imballaggio	Quantità	Peso (g)	Cat
[FA-25L] Filter aid suspension, 25 L drum		Per unità di ve…		HDPE drum 25 L, UN approv…	1,0000	1.245,000	Imb
[FB-SET-5] Filter bag set, 5 pieces		Per unità di ve…		PE sleeve, single cartridge	5,0000	60,000	Imb
[FB-SET-5] Filter bag set, 5 pieces		Per unità di ve…		Cardboard box, single cartridge	1,0000	180,000	Imb
[FC-10-PP] Filter cartridge PP 10" (5 mic…		Per unità di ve…		PE sleeve, single cartridge	1,0000	12,000	Imb
[FC-10-PP] Filter cartridge PP 10" (5 mic…		Per unità di ve…		Cardboard box, single cartridge	1,0000	180,000	Imb
[FC-20-PP] Filter cartridge PP 20" (1 mic…		Per unità di ve…		PE sleeve, single cartridge	1,0000	12,000	Imb
[FH-20-SS] Stainless steel filter housing …		Per unità di ve…		Shipping box 600x400x400	1,0000	648,000	Imb
[FH-20-SS] Stainless steel filter housing …		Per unità di ve…		EPS corner protectors (housi…	4,0000	160,000	Imb
						2.497,00	

- **Schermata reale di Odoo 20.** Le righe di **Imballaggio del prodotto** con livello, quantità e peso.

2. **Premi Nuovo e scegli il Modello prodotto e l'Imballaggio**
   Indica la **Quantità** e il **Livello**: **Per unità di vendita** o **Per confezione multipla**.

3. **Se il livello è Per confezione multipla, scegli la Confezione**
   Così gli imballaggi multipli si contano una volta per ogni confezione completa consegnata.

> Non puoi lasciare un imballaggio di un prodotto con quantità zero o negativa. Al livello **Per confezione multipla** è obbligatorio scegliere la **Confezione**. E **Richiedi i dati al fornitore** dà l'errore «Imposta prima un fornitore sull'imballaggio.» se l'imballaggio non ha un fornitore.

Cosa conserva ogni imballaggio

La scheda è organizzata in quattro blocchi. **Classificazione** riporta la **Categoria di imballaggio**: **Imballaggio per la vendita (primario)**, **Imballaggio multiplo (secondario)** o **Imballaggio per il trasporto (terziario)**. Riporta anche il **Tipo di riutilizzo**, il **Sensibile al contatto** e la **Bottiglia per bevande monouso**. **Totali per unità** somma peso, plastica e percentuale riciclata dei componenti. La scheda **Componenti** conserva ogni parte con il suo materiale e il suo peso. **Dimensioni e fornitore** conserva le misure esterne e il fornitore. La scheda **PPWR** conserva l'etichettatura e la conformità.

Riutilizzabile proprio o in pool

Se l'imballaggio è **Riutilizzabile**, il campo **Proprietà** indica come viene dichiarato. Con **Proprio: dichiarato una volta, alla messa in circolazione** viene dichiarato una sola volta, alla messa in circolazione. I suoi viaggi successivi vengono registrati ma non dichiarati di nuovo. Con **In pool: noleggiato, lo dichiara il fornitore del pool** lo dichiara il fornitore del pool.

Grado di riciclabilità

Classe peggiore tra i componenti si calcola automaticamente. Se hai una valutazione di progettazione per il riciclo dell'insieme, annotala in **Classe valutata**. Le classi vanno dalla A (95 % o più) alla C (70 % o più), e sotto il 70 % l'imballaggio è non riciclabile.

Regole dei componenti

- Il peso di un componente deve essere maggiore di zero: «Il peso del componente deve essere maggiore di zero.»
- I valori percentuali devono essere compresi tra 0 e 100: «... deve essere compreso tra 0 e 100 %.»
- La concentrazione di metalli pesanti non può essere negativa: «La concentrazione di metalli pesanti non può essere negativa.»

Imballaggi di spedizione e regole

Gli imballaggi di spedizione si definiscono in **EPR e PPWR › Imballaggio › Regole di spedizione**. In ogni regola indichi a quali consegne si applica con **Si applica alle consegne** e a quali destinazioni con **Solo per le destinazioni**. Il campo **Applica quando** può essere **Solo quando non è stato registrato alcun collo** oppure **Sempre**. Ogni imballaggio della regola si conta **per spedizione**, **per unità di prodotto spedita** o **per collo registrato**. Con **Fermati dopo questa regola** attivo, le regole successive non si applicano.


Importare imballaggi da un file

EPR e PPWR › Imballaggio › Importa imballaggi apre una procedura guidata in cui carichi un file e premi **Importazione**. Il file può essere un CSV o un XLSX, con le colonne obbligatorie packaging_code, material_code e weight_g; con product_default_code, level e qty_per_product assegni inoltre l'imballaggio a ciascun prodotto. Per leggere un XLSX il server ha bisogno della libreria openpyxl; se non c'è, Odoo ti chiede di salvare il foglio come CSV. Un file vuoto dà «Il file è vuoto.» e, se mancano colonne, «Colonne mancanti: ...». Il risultato compare nel campo **Risultato**.

Esempio dall'inizio alla fine

Nei dati dimostrativi c'è un imballaggio a fusto da 25 L, della categoria **Imballaggio per la vendita (primario)**, monouso, con materiale principale **PE rigido (HDPE/LDPE)**, 1.245,000 g per unità e classe B (80 % o più). In **Imballaggio del prodotto** è collegato al prodotto del fusto da 25 L, con livello **Per unità di vendita** e quantità 1,0000, e il set di 5 sacchetti filtranti con una scatola di cartone da 180,000 g. Ogni riga riporta il suo peso e la sua categoria. Quando convalidi la consegna di quel prodotto, il modulo genera le sue righe nel **Giornale EPR** con l'imballaggio e il materiale.

8 Il giornale EPR: chili per materiale e paese a partire dalle tue spedizioni reali



Data	Trasferim…	Giurisdizio…	Segmento	Origine	Prodotto	Imballaggio	Materiale	Responsa…	Peso kg
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Tipo di collo		Stretch film, pal…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	0,180
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FA-25L] Filter aid suspens…	HDPE drum 25 …	PP rigido	Dichiaria…	1,140
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FA-25L] Filter aid suspens…	HDPE drum 25 …	PE rigido (HDPE/…	Dichiaria…	13,800
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box,…	Cartone ondulato	Dichiaria…	16,200
10 nov	WH/OUT/…	Belgium	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, sing…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	1,080
6 nov	WH/OUT/…	France	Domestico	Tipo di collo		Shipping box 6…	Film e flessibili in …	Dichiaria…	0,008
6 nov	WH/OUT/…	France	Domestico	Tipo di collo		Shipping box 6…	Cartone ondulato	Dichiaria…	0,640
6 nov	WH/OUT/…	France	Domestico	Imballaggio u…	[FC-20-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, sing…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	1,560
3 nov	WH/IN/00…	Spain	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box,…	Cartone ondulato	Dichiaria…	-0,180
3 nov	WH/IN/00…	Spain	Domestico	Imballaggio u…	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, sing…	Film e sacchetti i…	Dichiaria…	-0,012

- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco del **Giornale EPR** con data, trasferimento, giurisdizione, materiale, responsabilità e peso in kg.

Le righe si creano automaticamente. Quando convalidi una consegna, il modulo genera le sue righe nel giornale. Se qualcosa va storto, non blocca la convalida: l'errore resta come rilievo in **EPR e PPWR › Operazioni › Rilievi sui dati**. Le righe si trovano in **EPR e PPWR › Operazioni › Giornale EPR**. Per caricare i trasferimenti anteriori all'installazione, usa **EPR e PPWR › Operazioni › Registra i trasferimenti passati**: scegli **Data da** e **Data a** e premi **Registra**. Questo menu è visibile solo al **Responsabile della conformità** e all'**Amministratore**.

Pulsanti del rilievo

Registra di nuovo	Registra di nuovo gli imballaggi del trasferimento. Solo un responsabile EPR può usarlo.
Segna come risolto	Porta il rilievo a **Risolto**. Compare solo se è **Aperto**.
Ignora	Porta il rilievo a **Ignorato**. Compare solo se è **Aperto**.

Nella consegna, il pulsante **Ricostruisci il giornale EPR** compare quando la consegna è completata e solo per il responsabile EPR.

Stati

Riga Aperto	La sua dichiarazione non è ancora inviata, o non è in nessuna.
Riga Dichiarato	La dichiarazione che la contiene è inviata o accettata.
Rilievo Aperto, Risolto, Ignorato	Stati di ogni rilievo sui dati.

Tipi di rilievo

- **Prodotto senza dati di imballaggio**
- **Imballaggio senza componenti**

- **Imballaggio contato per m², kg...**
- **Destinazione non coperta**
- **Modifica dopo la dichiarazione**
- **Errore tecnico**

> Le righe già dichiarate non si possono modificare né eliminare: Odoo mostra «Le righe di giornale già dichiarate non possono essere modificate. Registra invece una rettifica.» oppure «Le righe di giornale già dichiarate non possono essere eliminate. Registra invece una rettifica.»

Cosa entra nel giornale

Ogni riga del giornale riporta una **Direzione**: **Immesso sul mercato** o **Importato**. **È un reso** contrassegna i resi. L'**Origine** indica da dove proviene l'imballaggio: **Imballaggio unitario del prodotto**, **Imballaggio multiplo della confezione**, **Tipo di collo**, **Imballaggio aggiuntivo sul collo**, **Imballaggio aggiuntivo sulla spedizione**, **Regola di spedizione**, **Filiera del prodotto**, **Manuale**, **Importazione** o **Rettifica**. Ai fini del calcolo, ogni imballaggio si ripartisce in chili per materiale.

Responsabilità

Dichiariamo noi	Ciò che dichiari tu: ciò che immetti sul mercato e i tuoi imballaggi riutilizzabili propri importati con la merce. È ciò che raccolgono le dichiarazioni.
Dichiara il cliente	Lo dichiara il tuo cliente.
Dichiara il fornitore	Lo dichiara il tuo fornitore.
Viaggio di riutilizzo	Viaggi di riutilizzo. Non entrano nella tua dichiarazione.
Esente	Nessun obbligo di dichiarazione.

Segmento e stato della riga

Il **Segmento** può essere **Domestico**, **Non domestico** o **Industriale**. Lo **Stato** è **Aperto** finché non viene inviata la dichiarazione che la contiene, e allora passa a **Dichiarato**. I filtri **Non dichiarato**, **Resi**, **Importato** e **Immesso sul mercato** ti aiutano a rivedere il giornale.

La scheda di ogni riga

La riga è organizzata in quattro gruppi: **Dove e quando**, **Che cosa**, **Quantità** e **Tracciabilità**. Le quantità sono **Unità di imballaggio**, **Peso kg**, **Kg di plastica** e **Kg di plastica non riciclata**. La tracciabilità collega a **Trasferimento**, **Consegna originale**, **Collo**, **Dichiarazione** e **Dichiarazione dell'imposta sulla plastica**.

Imballaggi aggiuntivi e contenitore riutilizzato

Nella consegna, la scheda **Imballaggi EPR** permette di aggiungere **Imballaggi EPR aggiuntivi** della spedizione. Nel collo, la sezione **Imballaggi EPR** fa lo stesso. Con **Contenitore riutilizzato** attivo, la scatola o il pallet era già stato immesso sul mercato in precedenza: i suoi imballaggi di tipo collo non vengono riconteggiati, ma quelli aggiuntivi sì.

Quando non consente un'operazione

- Una riga dichiarata (la sua dichiarazione è inviata o accettata) non si può modificare né eliminare: occorre registrare una rettifica. Ammette solo la sua nota e che l'altra dichiarazione, EPR o quella sull'imposta sulla plastica, la raccolga.
- Solo un responsabile EPR può ricostruire il giornale di una consegna: altrimenti Odoo mostra «Solo un responsabile EPR può registrare di nuovo gli imballaggi dei trasferimenti.»
- **Ricostruisci il giornale EPR** non compare se la consegna non è completata.

Esempio dall'inizio alla fine

La consegna WH/OUT/00024, consegnata a un cliente in Belgio il 10 novembre, genera righe con giurisdizione Belgio, segmento **Domestico** e responsabilità **Dichiariamo noi**. Tra queste ci sono il **Tipo di collo** (film estensibile, 0,180 kg di film e sacchetti in PE) e l'**Imballaggio unitario del prodotto** del fusto da 25 L (13,800 kg di PE rigido e 1,140 kg di PP rigido). Le righe restano **Aperto** finché non viene inviata la dichiarazione che le contiene, e allora passano a **Dichiarato**.

GUIDA DEL MODULO · EPR & PPWR

9 Dalle righe del giornale alla dichiarazione EPR

uovo Dichiarazioni ⋮ Ricerca... 1-5 / 5

Nome	Tipo di documento	Giurisdizione	Data da	Data a	Peso totale kg	Importo totale	Stato della riconciliazione	Stato
EPR/2026/0003	Dichiarazione EPR	Belgium	1 lug	30 set	45,228	10,61 €	Non fatturato	Bozza
EPR/2026/0002	Dichiarazione EPR	Belgium	1 apr	30 giu	62,148	43,46 €	Discrepanza	Inviata
EPR/2026/0005	Dichiarazione EPR	Netherlands	1 gen	31 dic	147,780	115,74 €	Non fatturato	Bozza
EPR/2026/0004	Dichiarazione EPR	France	1 gen	31 dic	45,796	110,00 €	Non fatturato	Bozza
EPR/2026/0001	Dichiarazione EPR	Belgium	1 gen	31 mar	55,860	13,47 €	Riconciliata	Accettata
					356,81	**293,28 €**		

- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco delle **Dichiarazioni** con il loro periodo, peso, importo e stato.

Si accede da **EPR e PPWR › Operazioni › Dichiarazioni**. Premi **Nuovo**, scegli il **Tipo di documento** (**Dichiarazione EPR** o **Dichiarazione dell'imposta sulla plastica**), la **Giurisdizione**, il **Sistema** o l'**Imposta sulla plastica**, il **Tipo di periodo** e le date. Il **Nome** si assegna da solo al salvataggio.

Le righe e gli importi non si inseriscono a mano. Li calcola FlexigoTech Cloud con le righe del giornale del periodo, quando premi **Calcola**. Se non ci sono servizio, consenso o connessione, le righe precedenti restano com'erano.

Pulsanti

Calcola	Calcola le righe e gli importi. Solo in **Bozza** o **Da rivedere**, e per il responsabile della conformità.
Invia in revisione	Porta la dichiarazione da **Bozza** a **Da rivedere**.
Segna come inviata	Solo in **Bozza** o **Da rivedere**, e per il responsabile della conformità.
Accettata dal sistema	Solo quando è **Inviata**.
Crea correzione	Solo in **Inviata** o **Accettata**.

Excel, **CSV** e **PDF**	Estraggono la dichiarazione in quel formato.
Annulla	Si nasconde se è già **Annullata**.
Riporta in bozza	Solo quando è **Annullata**.

Stati

Bozza, **Da rivedere**, **Inviata**, **Accettata** e **Annullata**.

1. **Crea la dichiarazione e premi** Calcola
   Compaiono le righe, il peso e l'importo totale.
2. **Controlla e premi** Invia in revisione
   La dichiarazione passa a **Da rivedere**.
3. **Presentala all'autorità o al sistema collettivo e premi** Segna come inviata
   La dichiarazione passa a **Inviata**.
4. **Quando il sistema collettivo la accetta, premi** Accettata dal sistema
   La dichiarazione passa a **Accettata**.

> Il modulo non presenta nulla al posto tuo: prepara i dati e l'invio spetta a te. Una dichiarazione inviata non si può eliminare, e solo un amministratore EPR può annullarla.

Gli stati e il significato di ciascuno

Bozza	Si può calcolare, inviare in revisione o segnare come inviata.
Da rivedere	Si può ancora ricalcolare e presentare.
Inviata	Mantiene le sue righe nel registro. Avanza solo con i suoi pulsanti: accettarla oppure che un amministratore EPR la annulli.
Accettata	Il sistema collettivo l'ha accettata. Solo un amministratore EPR può annullarla.
Annullata	Libera le righe dal registro. Le scadenze che quella presentazione aveva chiuso tornano in sospeso. Si può tornare a **Bozza**.

Regole e condizioni

- Se la fine del periodo è anteriore al suo inizio, compare «La fine del periodo non può precedere il suo inizio.»
- Una dichiarazione EPR senza sistema dà «Una dichiarazione EPR richiede un sistema.» Una dichiarazione dell'imposta senza imposta dà «Una dichiarazione dell'imposta sulla plastica richiede l'imposta.»
- Ricalcolare o presentare fuori da **Bozza** o **Da rivedere** dà «Solo le dichiarazioni in bozza possono essere ricalcolate.» oppure «Solo le dichiarazioni in bozza possono essere inviate.»
- Accettare una dichiarazione non inviata dà «Solo le dichiarazioni inviate possono essere accettate.»
- Annullare una dichiarazione inviata senza essere amministratore EPR dà «Solo un amministratore EPR può annullare una dichiarazione inviata.»
- Tornare in bozza è possibile solo da **Annullata**: «Solo le dichiarazioni annullate possono tornare in bozza.»

- Le correzioni si creano a partire da dichiarazioni presentate o accettate: «Le correzioni vengono create per le dichiarazioni inviate.»
- Eliminare una dichiarazione presentata o accettata dà «Le dichiarazioni inviate non possono essere eliminate.»

Nell'imposta spagnola sugli imballaggi di plastica non riutilizzabili, le importazioni si liquidano con il debito doganale e non entrano nella dichiarazione, che è l'autoliquidazione della fabbricazione e degli acquisti intracomunitari (Legge 7/2022, articolo 82.1).




Categoria / materiale	Segmento	Categoria di imballaggio	Peso kg	Importo base	Eco-modulazi…
PE folies	Domestico	Imballaggio per il trasp…	0,180	0,19 €	0,00 €
Papier-Karton (100% / >=95% / >=85% paper fibre or recyclable per CEP…	Domestico	Imballaggio per la vendi…	40,500	6,09 €	0,00 €
PE folies	Domestico	Imballaggio per la vendi…	3,900	4,21 €	0,00 €
PP folies	Domestico	Imballaggio per il trasp…	0,008	0,02 €	0,00 €

- **Schermata reale di Odoo 20.** La scheda **Righe** di una dichiarazione calcolata: per ogni categoria il suo segmento, il peso, l'importo di base e l'eco-modulazione.

Campi e schede del record

Filtro di segmento	**Tutti i segmenti**, **Solo domestico**, **Solo non domestico** o **Solo industriale**. L'industriale è trattato come non domestico e dichiarato a parte quando il sistema lo separa.
Totali	**Peso totale kg**, **Unità totali**, **Base totale**, **Modulazione totale**, **Importo totale** e **Kg non mappati**.
Avvisi	Note lasciate dal calcolo.
Calcolato in FlexigoTech Cloud e **Versioni del motore e delle tariffe**	Quando è stato calcolato e con quali motore e tariffe.
Invio e fattura	Il gruppo **Invio** e il gruppo **Riconciliazione delle fatture**, con **Riferimento fattura**, **Importo fatturato**, **Documenti della fattura**, **% di tolleranza** (2,0 per default) e **Differenza in fattura**.
Stato della riconciliazione	**Non fatturato**, **Riconciliata** o **Discrepanza**.
Correzioni	Scheda con le rettifiche della dichiarazione. In una rettifica, **Correzione di** punta a quella originale.
Righe e **Note**	Le righe calcolate e le tue note.

Esempio dall'inizio alla fine




- **Schermata reale di Odoo 20.** Una dichiarazione con i suoi pulsanti **Calcola**, **Invia in revisione** e **Segna come inviata**.

Una **Dichiarazione EPR** del Belgio, dal 1 luglio al 30 settembre, con la tariffa Fost Plus 2026. Una volta calcolata, mostra il peso totale e l'importo totale, e nell'elenco risulta **Non fatturato**. Passa da **Da rivedere**, viene presentata e, quando arriva la fattura del sistema collettivo, la riconciliazione dirà **Riconciliata** oppure **Discrepanza**. Nell'elenco d'esempio, la dichiarazione da aprile a giugno compare **Inviata** con **Discrepanza**, e quella da gennaio a marzo è **Accettata** e **Riconciliata**.

GUIDA DEL MODULO · EPR & PPWR

10 Tariffari, eco-modulazione e imposte sulla plastica



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco **Tariffari**, con la giurisdizione, le date, la valuta e lo stato di ciascun tariffario.

I tariffari si trovano in **EPR e PPWR › Riferimento › Tariffari** e le imposte in **EPR e PPWR › Riferimento › Imposte sugli imballaggi in plastica**. All'installazione del modulo contengono già dei dati. L'attività pianificata **EPR: aggiornare i tariffari da FlexigoTech Cloud** viene eseguita ogni giorno e importa i tariffari ufficiali pubblicati da FlexigoTech Cloud (oggi, quelli di Regno Unito, Ungheria e Turchia). Quello che hai modificato tu non viene sovrascritto.

Campi del tariffario

Sistema e **Sistema collettivo**	Il sistema a cui appartiene il tariffario e, se ce l'ha, il sistema collettivo che lo pubblica.
Azienda	Vuoto, è un tariffario di riferimento condiviso da tutte le aziende. Compilato, sono le tue tariffe contrattate e prevalgono su quello di riferimento.
Data da e **Data a**	Il periodo in cui il tariffario è valido.
Valuta	La valuta delle tariffe.
Contributo minimo annuale e **Contributo forfetario annuale**	Si compilano nel gruppo **Contributo minimo e forfetario**.

Stati del tariffario

- **Bozza**
- **Attivo**, lo stato con cui viene creato un nuovo tariffario.
- **In archivio**

Le schede del tariffario sono **Tariffe**, **Eco-modulazione** e **Note**. Ogni imposta sugli imballaggi di plastica ha il suo **Stato**: **In vigore**, **Rinviato**, **Proposto** o **Abrogato**.

Come si usa

1. **Apri** Tariffari
   Cerca il tariffario del sistema collettivo e dell'anno che ti interessa.
2. **Creane uno tuo con** Nuovo
   Compila **Azienda** perché le tue tariffe contrattate prevalgano su quelle di riferimento.
3. **Controlla** Tariffe **ed** Eco-modulazione
   Verifica le schede prima di calcolare una dichiarazione.

> Il modulo non permette di salvare un tariffario con **Data a** anteriore a **Data da**: compare «La data di fine di un tariffario non può precedere la data di inizio.». Calcolare le quote e le righe delle dichiarazioni richiede FlexigoTech Cloud con la prova o l'abbonamento.

Come viene scelto il tariffario

Per calcolare, il modulo cerca prima il tariffario della tua azienda e, se non c'è, quello di riferimento, sempre tra quelli in stato **Attivo** e validi in quella data. Un tariffario con **Azienda** vuoto è quello di riferimento. Con **Azienda** compilato sono le tue tariffe contrattate e prevalgono.

Cosa contiene il tariffario

Ogni tariffa ha un nome, una categoria di dichiarazione, dei materiali, un **Segmento** (**Domestico**, **Non domestico** o **Industriale**), una **Categoria di imballaggio**, un **Filtro riutilizzabile** (**Qualsiasi**, **Solo monouso** o **Solo riutilizzabili**) e una **Tariffa** con la sua **Unità**: **per kg**, **per tonnellata (1000 kg)**, **per libbra**, **per short ton (2000 lb)** o **per unità di imballaggio**. Con i materiali vuoti valgono quelli della categoria di dichiarazione. Con il segmento vuoto vale per tutti. Se non esiste una tariffa industriale, **Non domestico** include anche l'industriale.

Le regole di eco-modulazione correggono il contributo in base ai materiali, ai **Classi di riciclabilità**, alla **% min. di contenuto riciclato** e alla **% max. di contenuto riciclato**, se l'imballaggio è **Riutilizzabile**, il **Colore** e la **Categoria di imballaggio**. Il **Tipo di effetto** è **% del contributo base** o **Importo per kg**. In **Valore**, positivo è un malus e negativo un bonus.

Contributo minimo e contributo forfetario

- **Contributo minimo annuale**: una dichiarazione annuale non costa mai meno. La differenza si aggiunge come riga «Contributo minimo» (contributo minimo).
- **Contributo forfetario annuale**: sostituisce le tariffe in una dichiarazione annuale con meno unità di imballaggio del limite di **Forfait al di sotto di (unità)**.

Imposte sugli imballaggi di plastica

Ogni imposta indica la sua **Tariffa**, la sua **Valuta** e la **Unità della tariffa** (**per kg** o **per tonnellata**). La **Base imponibile** è il **Peso della plastica non riciclata** oppure il **Peso della plastica dei componenti sotto una soglia di contenuto riciclato**. Con quest'ultima, i componenti con almeno la **% soglia di riciclato** non sono tassati.

Il campo **Movimenti** indica quali movimenti del registro formano la base: **Importazioni / acquisti intracomunitari**, **Consegne nella giurisdizione** oppure **Entrambi**. La produzione si aggiunge con righe manuali del registro. Con **Importazioni liquidate in dogana** attivo, le importazioni non entrano nella dichiarazione, perché quell'imposta si paga in dogana. **Imballaggio riutilizzabile tassato** è attivo quando si crea l'imposta e si disattiva quando l'imposta si applica solo agli imballaggi non riutilizzabili. In **Esenzioni** trovi **Kg di esenzione** e **Periodo di esenzione** (**Al mese**, **12 mesi mobili** o **Per anno solare**).


Quando non si calcola

- Senza prova o abbonamento a FlexigoTech Cloud non c'è calcolo: nessun materiale riceve un prezzo e viene indicato il motivo.
- Se la risposta di FlexigoTech Cloud non corrisponde alla richiesta, il modulo non modifica nulla e avvisa con «La risposta di FlexigoTech Cloud non corrisponde alla richiesta. Non è stato modificato nulla.».

Esempio dall'inizio alla fine

Nell'elenco dei tariffari c'è quello del Belgio, dal 1 gennaio al 31 dicembre, in euro e in stato **Attivo**. Le dichiarazioni del Belgio, come la EPR/2026/0003 (dal 1 luglio al 30 settembre, con 45,228 kg e 10,61 €), si calcolano con quel tariffario. Una nuova dichiarazione inizia in **Bozza**. Dopo averla rivista, la invii con **Invia in revisione** e, quando la presenti tu al sistema collettivo, la segni con **Segna come inviata**.


11 Preparazione al PPWR e spazio vuoto



- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco di **Preparazione al PPWR** con lo stato di ciascun requisito per imballaggio.

Da dove arrivano i dati

- I controlli di ogni imballaggio si rigenerano da soli con l'attività pianificata **EPR: aggiorna i controlli PPWR degli imballaggi**, che gira ogni settimana.
- I 61 requisiti sono caricati all'installazione del modulo. Li trovi in **EPR e PPWR › Riferimento › Requisiti PPWR**.
- Il rapporto di spazio vuoto si salva per confezione e si consulta in **EPR e PPWR › Operazioni › Rapporto di spazio vuoto**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco di **Rapporto di spazio vuoto** con il volume della scatola e quello del contenuto.

Dove si controlla

Entra in **EPR e PPWR › Imballaggio › Preparazione al PPWR**. Ogni riga incrocia un imballaggio con un requisito e mostra il suo **Articolo**, **Si applica dal**, **Stato** e **Motivo**. Il filtro **Rilievi** lascia solo ciò che richiede attenzione.

Campi di un controllo

Stato automatico	Lo calcola il modulo e non si può modificare.
Stato manuale	Se lo compili, sostituisce la valutazione automatica.
Prove documentali e **Scadenza delle prove**	I documenti che supportano lo stato e la data fino alla quale sono validi.
Controllato da e **Controllato il**	Chi ha eseguito il controllo e quando. Sono di sola lettura.

Stati

- **Conforme**
- **Da controllare**
- **Prove mancanti**
- **Non conforme**
- **Non applicabile**

> Il rapporto di spazio vuoto non si compila a mano: lo salva il modulo. Lo stato automatico non è modificabile. Per correggerlo usa **Stato manuale**. Il modulo prepara la valutazione, ma non certifica né garantisce che un imballaggio sia conforme al PPWR.

Cos'è ciascun requisito

Il PPWR è il Regolamento (UE) 2025/40, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio. Secondo il suo articolo 71, è applicabile dal 12 agosto 2026, salvo l'articolo 67, paragrafo 5, che lo è dal 12 febbraio 2029. Si applica già, ma ogni requisito ha la propria data in **Si applica dal**. Dei 61 che contiene il modulo, 30 si applicano dal 12 agosto 2026, 1 dall'11 febbraio 2025 e 27 hanno date successive: 2 dal 12 febbraio 2027, 3 dal 12 febbraio 2028, 2 dal 12 agosto 2028, 1 dal 1° gennaio 2029, 2 dal 12 febbraio 2029, 16 dal 1° gennaio 2030 e 1 dal 1° gennaio 2038. Altri 3 non hanno data. Non considerare in vigore un requisito con data successiva.

Ogni requisito ha **Titolo**, **Codice**, **Articolo**, **Riepilogo**, **Fasi successive**, **Valori nell'articolo** e **Dati necessari**, oltre alla **URL della fonte**. Sono raggruppati per **Ambito**, **Riepilogo**, **Fasi successive**, **Valori numerici** e **Dati necessari**.

Regole di applicazione

Livello	**Ogni imballaggio** viene valutato per ogni imballaggio. **Obbligo dell'azienda / dell'operatore** è una lista di controllo.
Categorie PPWR e **Ambito dei materiali**	Limitano il requisito a determinate categorie o famiglie di materiali. Vuoto significa tutte.
Solo sensibile al contatto e **Solo e-commerce**	Limitano il requisito a questi imballaggi.
Regola di ambito	Filtro aggiuntivo, per esempio **Bottiglie per bevande in plastica monouso** o **Imballaggi riutilizzabili**.
Ruoli degli operatori	Gli operatori economici su cui ricade l'obbligo.

Come si controlla ciascun requisito

Metodo di controllo indica come si valuta: **Contenuto di metalli pesanti**, **PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti**, **Classe di prestazione di riciclabilità**, **Contenuto minimo di riciclato nella plastica**, **Formati compostabili**, **Minimizzazione di peso e volume**, **Criteri per gli imballaggi riutilizzabili**, **Etichettatura**, **Dichiarazione UE di conformità e documentazione tecnica**, **Rapporto di spazio vuoto**, **Formati monouso soggetti a restrizioni** o **Prova manuale**.

Stati e quale prevale

Stato prende **Stato manuale** se lo compili e, altrimenti, **Stato automatico**. I cinque valori sono gli stessi nei tre campi.

STATO	SIGNIFICATO
Conforme	Il requisito si considera soddisfatto.
Da controllare	Va ancora verificato.
Prove mancanti	Occorre allegare documenti in **Prove documentali**.
Non conforme	L'imballaggio non è conforme. Si vede con il filtro **Non conforme**.
Non applicabile	Il requisito non riguarda quell'imballaggio.

Cosa si misura dello spazio vuoto


Ogni riga di **Rapporto di spazio vuoto** salva **Data**, **Trasferimento**, **Collo**, **Tipo di collo**, **Scatola / contenitore**, **Volume scatola L**, **Volume del contenuto L** e **% di spazio vuoto**. La casella **Supera il limite** e il filtro **Sopra il limite** mostrano i colli che superano il limite.

Un esempio con i dati delle schermate

In **Rapporto di spazio vuoto** compare il documento di trasporto WH/OUT/00024, pacco PACK0000021, un Euro pallet, wrapped su un Euro pallet (pooled, returnable). La confezione è di 1.536,000 litri e il contenuto di 624,000, con il 59,38 % di spazio vuoto, e la casella **Supera il limite** è spuntata: il modulo lo confronta con il 50 % dell'articolo 24, che riporta la data del 1° gennaio 2030. Quel limite non si applica agli imballaggi riutilizzabili di un sistema di riutilizzo, come questo pallet di pool (articolo 24, paragrafo 5): il contrassegno ti avvisa, ma decidere se ti riguarda spetta a te. Il pacco PACK0000020, un Parcel 600×400×400 nella sua confezione da 96,000 litri, riporta 0,00 %.

In **Preparazione al PPWR** puoi filtrare per **Requisito** e per **Stato**. Se in un controllo l'imballaggio risulta **Prove mancanti**, alleghi il documento in **Prove documentali** e, se vuoi fissare tu il risultato, compili **Stato manuale**.

12 Dove devi registrarti e quali scadenze tenere d'occhio




- **Schermata reale di Odoo 20.** **Panoramica** con **I miei mercati**: per ogni Paese i chili degli ultimi 12 mesi e la sua registrazione.

Da dove arriva ogni dato

- I Paesi e i rispettivi regimi sono caricati all'installazione del modulo. Li vedi in **EPR e PPWR › Riferimento › Giurisdizioni** e in **EPR e PPWR › Riferimento › Sistemi**.
- I chili di ciascun mercato, le registrazioni e la prossima scadenza si calcolano all'apertura di **EPR e PPWR › Panoramica**.
- Le scadenze le crea ogni giorno l'attività pianificata **EPR: genera scadenze e promemoria**, che inoltre avvisa il suo responsabile con un'attività quando mancano 60 giorni.
- La scadenza del mandato del rappresentante autorizzato la controlla ogni giorno l'attività **EPR: scadenza del mandato del rappresentante autorizzato**.
- La valutazione degli obblighi la avvii tu, da **EPR e PPWR › Conformità normativa › Valutazione degli obblighi**.

I pulsanti del calendario



- **Schermata reale di Odoo 20.** **Calendario degli adempimenti** con le scadenze in stato **In arrivo**.

Segna come completato	Chiude la scadenza. Compare solo mentre la scadenza è in **In arrivo**.

Annulla	Porta la scadenza in **Annullata**. Compare solo mentre è in **In arrivo**.

Stati della scadenza

- **In arrivo**: è lo stato iniziale.
- **Completato**: la scadenza è stata rispettata.
- **Annullata**: la scadenza non va più controllata.

Valutare i tuoi obblighi

1. **Apri la valutazione**
   Entra in **EPR e PPWR › Conformità normativa › Valutazione degli obblighi**.
2. **Indica il periodo**
   Controlla l'**Azienda**, la **Data a** e i **Mesi**.
3. **Valuta**
   Premi **Esegui valutazione** per vedere i **Risultati**.
4. **Crea le registrazioni**
   Premi **Crea le registrazioni da fare**. Il pulsante resta nascosto finché non ci sono risultati.

> Il modulo non presenta né registra nulla presso alcuna autorità. Segnare una scadenza come completata la chiude solo in Odoo. Registrarti in ogni Paese e presentare le dichiarazioni resta compito tuo o del tuo consulente.

Gli stati di una scadenza

In arrivo	Stato iniziale. Da qui si può passare a **Completato** o ad **Annullata**.
Completato	Scadenza rispettata. Restano salvati **Completato il** e **Completato da**, che non si modificano.
Annullata	La scadenza viene scartata. Annullare cambia solo il suo stato.

Cosa salva ogni scadenza

Ogni scadenza contiene **Nome**, **Azienda**, **Registrazione**, **Dichiarazione**, **Giurisdizione**, **Inizio del periodo**, **Fine del periodo**, **Data di scadenza**, **Responsabile** e **Note**. **È in ritardo** segnala le scadenze già superate. Se la scadenza è collegata a una dichiarazione, la vedi nel campo **Dichiarazione**.

I risultati della valutazione

Registrazione obbligatoria	C'è un regime in vigore e nessuna esenzione lo impedisce.
Verifica le altre soglie	Il registro non basta per decidere: l'esenzione dipende da altre condizioni, come il fatturato o il segmento.
Sotto la soglia	I tuoi chili del periodo restano sotto il limite di esenzione.

Nessun regime in vigore	Il regime di quel Paese e di quella filiera non è in vigore.
Non presente nei dati di riferimento	Non ci sono dati di riferimento per quel caso.

Regole da tenere presenti

- La valutazione usa solo le soglie di tipo **Esenzione da registrazione / contributi**.
- Se un'esenzione ha la casella **Insieme alle altre condizioni** spuntata, bisogna soddisfare tutte le condizioni contrassegnate. Le esenzioni non contrassegnate sono alternative: basta soddisfarne una.
- Una soglia con **Codice del segmento** vuoto vale per tutti i segmenti, e con **Materiali** vuoto, per tutti i materiali.
- **I miei mercati** conta solo i Paesi dell'azienda attuale: quelli in cui è registrata o in cui ha spedito imballaggi.
- Le soglie misurate sul fatturato o per segmento non si possono verificare con il registro. Per questo compaiono come **Verifica le altre soglie**.


Cosa contiene ogni regime

Ogni regime si identifica con la sua **Giurisdizione** e la sua **Filiera**. Il suo **Stato** può essere **In vigore**, **Adottato, non ancora applicabile**, **Proposto** o **Nessun regime**. Riporta l'**Autorità**, il **Registro** con la sua **Denominazione del numero di registrazione** e da quando si applica. Indica se richiede **Rappresentante autorizzato obbligatorio per i produttori esteri**. Le sue schede sono **Panoramica**, **Segmenti e soglie**, **Dichiarazione**, **Categorie di dichiarazione**, **Consorzi (sistemi collettivi)**, **Tariffari** e **Fonti**. **Affidabilità** e **Ultima verifica** indicano quanto fidarsi dei dati.

Esempio dall'inizio alla fine

Con i dati delle schermate: in **Panoramica**, il Belgio compare come **Registrato** con il numero BE-FP-2024-88421 e la prossima scadenza il 31 marzo 2027. La Germania figura come **Registrazione in corso**, con scadenza il 15 maggio 2027 e 81,4 kg immessi sul mercato in 12 mesi. Spagna e Italia sono **Da valutare**. Per decidere per Spagna e Italia, apri **Valutazione degli obblighi**, premi **Esegui valutazione** e, se il risultato è **Registrazione obbligatoria**, **Crea le registrazioni da fare**. Ogni giorno l'attività **EPR: genera scadenze e promemoria** aggiunge le scadenze al **Calendario degli adempimenti**. Lì, quando hai completato l'adempimento fuori da Odoo, premi **Segna come completato**.

13 Le tue registrazioni in ciascun regime e il rappresentante autorizzato



- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco delle **Registrazioni** con giurisdizione, filiera, stato, numero di registrazione e prossima scadenza.

Le registrazioni le inserisci tu. Non arrivano da nessuna attività. Il campo **Prossima scadenza** viene calcolato dalle scadenze della registrazione. L'attività pianificata **EPR: scadenza del mandato del rappresentante autorizzato** viene eseguita ogni giorno e crea un'attività per il **Responsabile** 60 giorni prima che scada il mandato del rappresentante autorizzato.

Pulsante e campi della registrazione

Genera le scadenze	Pulsante della registrazione. Compare solo se lo **Stato** è **Da registrare**, **Registrazione in corso** o **Registrato**.
Sistema	Regime in cui ti registri. È obbligatorio. **Giurisdizione** e **Filiera** si copiano dal regime.
Numero di registrazione	Numero che ti assegna il regime. È obbligatorio se lo stato è **Registrato**.
Consorzio (sistema collettivo)	Il consorzio SCRAP a cui sei aderente, e sotto il contratto o il numero di aderente.
Valido dal e **Valido al**	Validità della registrazione.
Rappresentante autorizzato	Il contatto che ti rappresenta, con **Mandato dal**, **Mandato al** e **Documenti del mandato**. Si trova nella scheda **Rappresentante autorizzato**.
Responsabile	Chi riceve le attività. Per impostazione predefinita, l'utente che crea la registrazione.

Stati

Lo **Stato** può essere **Da valutare** (il valore iniziale), **Non richiesto**, **Da registrare**, **Registrazione in corso**, **Registrato**, **Sospeso** o **Terminato**.

> Una registrazione nello stato **Registrato** non viene salvata senza **Numero di registrazione**: compare «Un sistema registrato richiede il suo numero di registrazione (...).». Non viene salvata nemmeno se una data di fine è anteriore a quella di inizio: «La data di fine della registrazione non può precedere la data di inizio.» oppure «La data di fine del mandato non può precedere la data di inizio.».

Stati della registrazione

Da valutare	Valore con cui nasce la registrazione, finché non hai deciso se il regime ti riguarda.
Non richiesto	Hai valutato il regime e non ti obbliga.
Da registrare	Il regime ti obbliga e non hai ancora avviato la registrazione.
Registrazione in corso	Hai avviato la registrazione e manca che venga completata.
Registrato	Hai un numero di registrazione. Senza di esso non si può salvare questo stato.
Sospeso	La registrazione è sospesa.
Terminato	La registrazione è terminata.

Regole e condizioni

- Il pulsante **Genera le scadenze** compare solo in **Da registrare**, **Registrazione in corso** e **Registrato**. Negli altri stati è nascosto.
- Se **Valido al** è anteriore a **Valido dal**, compare «La data di fine della registrazione non può precedere la data di inizio.»
- Se **Mandato al** è anteriore a **Mandato dal**, compare «La data di fine del mandato non può precedere la data di inizio.»
- **Rappresentante autorizzato mancante** viene segnalato quando il regime esige un rappresentante per i produttori stabiliti in un altro paese e la registrazione non ne ha nessuno.

Schede e campi

Registro e **Consorzio (sistema collettivo)**	Gruppi della scheda: regime, stato, numero, **Segmenti** dichiarati sotto la registrazione, SCRAP e contratto.
Rappresentante autorizzato	Contatto, date del mandato e documenti allegati.
Scadenze	Le scadenze della registrazione.
Dichiarazioni	Le dichiarazioni di quella registrazione.
Regole del sistema	Regole proprie del regime.
Note	Testo libero.


Ricerca e archivio

L'elenco ha i filtri **Da fare**, **Registrato** e **In archivio**, e raggruppa per **Stato** o **Filiera**. I SCRAP che scegli nella registrazione provengono da **EPR e PPWR › Riferimento › Consorzi (sistemi collettivi)**, che viene installato con 136 record.

Esempio

Nella schermata di esempio, la registrazione del Belgio è in **Registrato**, con il suo numero di registrazione e il SCRAP Fost Plus, e ha una prossima scadenza. Quella della Germania è in **Registrazione in corso**, anch'essa con la sua prossima scadenza. Quelle di Spagna e Italia sono **Da valutare**. Se la registrazione del Belgio non avesse un numero, Odoo non permetterebbe di salvarla come **Registrato**.

14 Domestico o azienda, e chi dichiara: i tuoi clienti e le consegne verso un altro paese



	Totale				
	T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026	
	Peso kg	Peso kg	Peso kg	Peso kg	Peso kg
Totale	88,008	173,224	192,008	136,232	589,472
Belgium	55,860	62,148	45,228	48,428	211,664
Cartone ondulato	50,400	11,440	41,140	28,140	131,120
PE rigido (HDPE/LDPE)		46,000		13,800	59,800
Film e sacchetti in PE	5,460	0,900	4,080	4,500	14,940
PP rigido		3,800		1,140	4,940
Film e flessibili in PP		0,008	0,008	0,048	0,064
Espanso EPS (polistirene espanso)				0,800	0,800

- **Schermata reale di Odoo 20.** Il Giornale EPR raggruppa il peso in kg per paese, materiale e trimestre.

Questi dati non arrivano da nessuna attività pianificata né da un pulsante: li compili tu nella scheda del cliente, nel gruppo **Responsabilità del produttore (EPR)** della scheda **Vendite e acquisti**. Quando convalidi una consegna, il modulo li legge per sapere a quale segmento e a chi corrisponde ogni riga del giornale.

Segmento EPR	Come vengono dichiarati gli imballaggi consegnati a questo cliente. Opzioni: **Automatico (azienda = non domestico)**, **Domestico / consumatore**, **Non domestico / professionale** e **Industriale**. In automatico, un'azienda conta come non domestico e una persona come domestico.
Responsabilità EPR	Chi dichiara. Opzioni: **Valore predefinito dell'azienda**, **Dichiariamo noi gli imballaggi** e **Dichiara il cliente (importatore / primo immissore)**.
Numero di registrazione EPR del cliente	Testo libero per annotare il numero di registrazione del cliente.

La regola dell'azienda per un altro paese

Con **Valore predefinito dell'azienda**, se la consegna è destinata a un altro paese e il cliente è un'azienda, decide la regolazione **Consegne B2B transfrontaliere**, che all'installazione del modulo è impostata su **Dichiariamo noi**. In ogni altro caso dichiari tu. Le righe del registro conservano il proprio segmento e la rispettiva responsabilità.

> La scheda del cliente non ha pulsanti né stati propri. L'impostazione **Consegne B2B transfrontaliere** dell'azienda si trova in **EPR e PPWR › Configurazione › Impostazioni**, nel blocco **Responsabilità e promemoria**.

I valori di ogni campo

CAMPO	VALORE	SIGNIFICATO
Segmento EPR	**Automatico (azienda = non domestico)**	È il valore alla creazione del contatto. Un'azienda viene trattata come non domestica e una persona come domestica.
Segmento EPR	**Domestico / consumatore**	Gli imballaggi si dichiarano come domestici, qualunque sia il tipo di contatto.
Segmento EPR	**Non domestico / professionale**	Imballaggi commerciali: commercio all'ingrosso e al dettaglio, ristorazione, uffici e altri servizi.
Segmento EPR	**Industriale**	Industria, agricoltura, allevamento, silvicoltura e acquacoltura.
Responsabilità EPR	**Valore predefinito dell'azienda**	È il valore alla creazione del contatto. Decide la regola dell'azienda se la consegna è destinata a un altro paese e il cliente è un'azienda.
Responsabilità EPR	**Dichiariamo noi gli imballaggi**	Dichiari tu gli imballaggi consegnati a questo cliente.
Responsabilità EPR	**Dichiara il cliente (importatore / primo immissore)**	Dichiara il cliente. Nelle consegne B2B transfrontaliere di solito è il produttore nel proprio paese.

La regola dell'azienda

La regolazione **Consegne B2B transfrontaliere** ha due opzioni, **Dichiariamo noi** e **Dichiara il cliente professionale**, ed è obbligatoria. All'installazione del modulo è impostata su **Dichiariamo noi**. Viene consultata solo quando la responsabilità del cliente è **Valore predefinito dell'azienda**, la consegna è destinata a un altro paese e il cliente è un'azienda. Se manca anche una sola di queste tre condizioni, dichiari tu.

> Più la scelta per il cliente è specifica, più pesa: se selezioni **Dichiariamo noi gli imballaggi** o **Dichiara il cliente (importatore / primo immissore)**, la regola dell'azienda non interviene più.

Cosa c'è nella registrazione del cliente

I tre campi si trovano insieme nel gruppo **Responsabilità del produttore (EPR)** della scheda **Vendite e acquisti** della scheda del contatto. Non ci sono schede né stati propri. **Numero di registrazione EPR del cliente** è solo un'annotazione per te.

Esempio dall'inizio alla fine

Nel **Giornale EPR** delle schermate, le righe del documento WH/OUT/00024 compaiono in Belgio con segmento **Domestico** e responsabilità **Dichiariamo noi**. Se quell'azienda belga vende a un distributore francese la cui scheda lascia **Responsabilità EPR** su **Valore predefinito dell'azienda**, decide l'impostazione **Consegne B2B transfrontaliere**: con **Dichiariamo noi**, le sue righe entrano nella tua dichiarazione in Francia; con **Dichiara il cliente professionale**, restano nel giornale con la responsabilità **Dichiara il cliente** e nessuna dichiarazione tua le raccoglie. Se a quel cliente selezioni **Dichiariamo noi gli imballaggi**, dichiari tu i suoi imballaggi qualunque cosa dica la regola dell'azienda.

15 Cosa va a FlexigoTech Cloud e cosa torna

DATO	DIREZIONE	QUANDO
Codici materiale, kg, unità, segmento, categorie e le tue tariffe (dati aggregati)	Dal tuo Odoo a FlexigoTech Cloud	Quando si calcola quanto devi per materiale e paese, le righe di una dichiarazione o il contributo di una fattura
Quanto devi per materiale e paese, le righe delle dichiarazioni e il contributo della fattura	Da FlexigoTech Cloud al tuo Odoo	Al calcolo, con una risposta firmata che il modulo verifica
Pacchetto firmato di tariffari ufficiali (oggi, quelli di Regno Unito, Ungheria e Turchia)	Da FlexigoTech Cloud al tuo Odoo	L'attività **EPR: aggiornare i tariffari da FlexigoTech Cloud**, ogni giorno, oppure il pulsante **Aggiorna ora**

FlexigoTech Cloud calcola con ciò che riceve e restituisce il risultato. Con i tariffari, il modulo crea o aggiorna quelli contenuti nel pacchetto, non ne elimina mai nessuno e non sovrascrive mai ciò che tu hai modificato o creato. Il tuo giornale EPR e tutto ciò che è già stato calcolato restano nel tuo Odoo. Il modulo non fa uscire nessun altro dato: solo codici materiale, kg, unità, segmento, categorie e tariffe. Per inviare qualcosa, un amministratore deve prima selezionare **Calcolare in FlexigoTech Cloud** in **EPR e PPWR › Configurazione › Impostazioni**; senza quell'autorizzazione o senza l'abbonamento a FlexigoTech Cloud, non si calcola nulla. L'aggiornamento giornaliero dei tariffari non dipende da quella casella, ma sì dall'abbonamento: richiede solo il pacchetto di tabelle ufficiali e indica quale versione possiede già.

16 Cosa succede da solo

ATTIVITÀ	FREQUENZA	COSA FA
EPR: genera scadenze e promemoria	Ogni giorno, attiva	Crea le scadenze delle tue registrazioni secondo le regole di dichiarazione di ciascun sistema e, quando a una scadenza mancano 60 giorni (il numero più alto in **Promemoria delle scadenze**), un'attività per il suo responsabile.
EPR: scadenza del mandato del rappresentante autorizzato	Ogni giorno, attiva	Crea un'attività per il responsabile della registrazione 60 giorni prima che scada il mandato di un rappresentante autorizzato.
EPR: aggiorna i controlli PPWR degli imballaggi	Ogni settimana, attiva	Rivaluta i requisiti PPWR dei tuoi imballaggi e aggiorna le relative segnalazioni.
EPR: aggiornare i tariffari da FlexigoTech Cloud	Ogni giorno, attiva	Scarica da FlexigoTech Cloud il pacchetto firmato dei tariffari e lo importa nel tuo Odoo, senza sovrascrivere ciò che hai modificato.

Se qualcosa non va nello scaricamento del pacchetto, non viene importato nulla e i tariffari restano come erano. Le frequenze si modificano in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore attiva.

17 Le opzioni del modulo e il loro valore iniziale



- **Schermata reale di Odoo 20.** Le impostazioni, con le caselle **Registra alla conferma** e **Imballaggi importati**, la **Data di inizio del giornale** e **Calcolare in FlexigoTech Cloud**.

OPZIONE	VALORE INIZIALE	COSA FA
Registra alla conferma	Attiva	Casella. Genera il giornale EPR quando si convalida un documento di consegna, un reso o una ricezione.
Imballaggi importati	Attiva	Casella. Registra le ricezioni dai fornitori esteri (imposte sulla plastica, obblighi dell'importatore).
Data di inizio del giornale	Vuota	Data. I trasferimenti anteriori a questa data vengono ignorati; se è vuota, non ne viene ignorato nessuno.
Calcolare in FlexigoTech Cloud	Disattivata	Casella. Le quote, le dichiarazioni e il contributo delle fatture li calcola il servizio FlexigoTech Cloud, con il tuo abbonamento. Finché un amministratore non la attiva, non viene inviato nulla per il calcolo. Vale per tutto il database.
Consegne B2B transfrontaliere	**Dichiariamo noi**	Elenco. Chi dichiara gli imballaggi consegnati a clienti professionali di un altro paese, salvo quanto indicato nella scheda del cliente.
Promemoria delle scadenze	60,30,7	Testo. Quando a una scadenza mancano tanti giorni quanto il numero più alto dell'elenco, l'attività giornaliera crea un'attività per il suo responsabile, con la data della scadenza.

Le opzioni del giornale, quella delle consegne B2B e i promemoria sono di ciascuna azienda; la casella **Calcolare in FlexigoTech Cloud** vale per tutto il database. Dopo aver modificato un'opzione, premi **Salva**; con **Abbandona** torni a quanto c'era prima.

Cosa si fa a mano

SCHERMATA	PULSANTI
Dichiarazioni	**Calcola**, **Invia in revisione**, **Segna come inviata**, **Accettata dal sistema**, **Crea correzione**, **Excel**, **CSV**, **PDF** e **Annulla**.
Giornale EPR	**Nuovo**.
Imballaggi	**Nuovo** e, dentro un imballaggio, **Valuta il PPWR**.
Trasferimenti (documento di consegna)	**Righe EPR** e, con il trasferimento completato, **Ricostruisci il giornale EPR**.

SCHERMATA	PULSANTI
Registrazioni	**Genera le scadenze**.
Calendario degli adempimenti	**Segna come completato** e **Annulla**.
Valutazione degli obblighi	**Esegui valutazione** e **Crea le registrazioni da fare**.
Tariffari	**Nuovo**.
Impostazioni	**Salva** e **Abbandona**.

Le schermate di riferimento si trovano in **EPR e PPWR › Riferimento**: **Giurisdizioni**, **Sistemi**, **Consorzi (sistemi collettivi)**, **Tariffari**, **Imposte sugli imballaggi in plastica**, **Requisiti PPWR** e **Materiali**. Lì ci sono gli elenchi che il modulo usa per calcolare e controllare: dove si applica ciascun sistema, quale tariffa corrisponde a ogni materiale, quali imposte sulla plastica esistono e cosa richiede il PPWR.

Giurisdizioni, sistemi e requisiti PPWR li modifica l'**Amministratore**; i tariffari, anche il **Responsabile della conformità**. I tariffari inviati da FlexigoTech Cloud non sovrascrivono mai ciò che tu hai modificato.

18 Sicurezza e dati personali

- Il modulo prevede tre gruppi di utenti: **Utente: dati di imballaggio**, **Responsabile della conformità** e **Amministratore**. I loro permessi di accesso ai dati del modulo sono ripartiti tra questi gruppi.
- **Utente: dati di imballaggio** è il gruppo di chi mantiene i dati di imballaggio dei prodotti. Con questo gruppo vedi il pulsante **Modifica i dati EPR** nella scheda del prodotto.
- **Responsabile della conformità** è il gruppo di chi prepara le dichiarazioni. Solo lui vede **Calcola**, **Segna come inviata** e **Crea correzione** nella dichiarazione, **Registra di nuovo** nelle segnalazioni sui dati e **Ricostruisci il giornale EPR** in un documento di consegna completato.
- **Calcola** e **Segna come inviata** compaiono solo mentre la dichiarazione è in bozza o da rivedere. Se la dichiarazione è inviata o accettata, compare **Crea correzione**. Se è annullata, compare **Riporta in bozza**.
- **Amministratore** è il gruppo di chi modifica i dati di riferimento (giurisdizioni, regimi e requisiti del PPWR) e annulla le dichiarazioni presentate. Aggiornare le tabelle dati di FlexigoTech Cloud con **Aggiorna ora** è compito di un amministratore di Odoo; se lo tenta un altro utente, Odoo risponde «Solo un amministratore può aggiornare le tabelle dati di FlexigoTech Cloud.»
- La casella **Calcolare in FlexigoTech Cloud** si trova in **EPR e PPWR › Configurazione › Impostazioni** e la attiva un amministratore. Finché non è attiva, non viene inviato nulla per il calcolo. Senza questo permesso o senza l'abbonamento, il modulo non calcola nulla e le righe delle dichiarazioni restano come erano.
- Il modulo conserva pochi dati personali: il rappresentante autorizzato di ciascuna registrazione (un contatto di Odoo), il responsabile di ogni registrazione e di ogni scadenza, e il numero di registrazione EPR che annoti nei tuoi clienti. L'accettazione di FlexigoTech Cloud conserva il nome dell'azienda e l'e-mail di chi accetta, con la data e la versione del testo accettato.
- A FlexigoTech Cloud arrivano solo cifre aggregate: codici di materiale, chili, unità, segmento, categorie e tariffe. Il modulo non fa uscire nessun altro dato. Il tuo giornale EPR e ciò che è già calcolato restano nel tuo Odoo.
- Ogni giorno, inoltre, il servizio invia un pacchetto di tariffari firmato. Odoo verifica la firma prima di importarlo, e un pacchetto con firma non valida viene rifiutato.
- FlexigoTech Cloud non conserva ciò che gli invii per il calcolo: lo elabora in memoria e lo dimentica quando risponde. Di ogni richiesta conserva per 12 mesi una registrazione senza il contenuto: data e ora, base, modulo, operazione, esito, tempo impiegato e dimensione.

Cronologia e tracciabilità

Ogni dichiarazione mostra quando è stata calcolata in FlexigoTech Cloud e con quale versione del motore e dei tariffari. Le tabelle dati in **EPR e PPWR › Riferimento › Tabelle dati (FlexigoTech Cloud)** mostrano la versione di ogni pacchetto, la data dell'ultimo aggiornamento, quella dell'ultimo controllo e il suo **Stato**. Indicano anche quanti record sono stati **Aggiunti**, **Aggiornati**, **Ritirati dal pacchetto (conservati)** e **Conservati come li hai modificati**. Un tariffario che hai modificato tu non viene sovrascritto, e ciò che il pacchetto ritira non viene cancellato.

19 Più aziende


Il modulo lavora azienda per azienda. Quando selezioni più aziende insieme nel selettore di Odoo, la vista generale **I miei mercati** elenca solo i mercati dell'azienda corrente.

Nel cercare il tariffario da applicare, il modulo guarda prima il contratto della tua azienda e, se non c'è, usa il tariffario di riferimento. La casella **Calcolare in FlexigoTech Cloud** vale per tutte le aziende del database; le altre opzioni del modulo sono di ciascuna azienda.

Ciò che dichiara la tua azienda è ciò che immette sul mercato, più i propri imballaggi riutilizzabili importati con le merci. I viaggi di riutilizzo e gli imballaggi di pool non rientrano in questo conteggio.

I tariffari che arrivano nel pacchetto di FlexigoTech Cloud non hanno un'azienda: sono di riferimento, e il tariffario proprio di un'azienda prevale su di essi. Importando un pacchetto, il modulo non sovrascrive ciò che un'azienda abbia modificato a mano.

Ogni servizio a pagamento di FlexigoTech Cloud si sottoscrive per modulo e per base di produzione.



Nome	Giurisdizio…	Consorzio	Data da	Data a	Valuta	Azienda	Stato
ARA (Altstoff Recycling Austria AG) 2026	Austria		1 gen	31 dic	EUR		Bozza
Fost Plus 2026	Belgium	Fost Plus	1 gen	31 dic	EUR		Attivo
Valipac 2026	Belgium	Valipac	1 gen	31 dic	EUR		Bozza
Екобулпак България АД 2026	Bulgaria		1 gen	31 dic	EUR		Attivo
ПУДООС - state product fee (Държавна такса) for 2026, as reproduced in Ecobulpack…	Bulgaria		1 gen	31 dic	EUR		Bozza
Green Dot Cyprus - rates published as valid 2017-2025 (no separate 2026 table found)…	Cyprus		1 gen 2025	31 dic 2025	EUR		Bozza
EKO-KOM, a.s. (autorizovaná obalová společnost, AOS) 2026 Ceník od 1. 1. 2026	Czechia	EKO-KOM,…	1 gen	31 dic	CZK		Attivo
EKO-KOM, a.s. (autorizovaná obalová společnost, AOS) 2025 Struktura odměn od 1. …	Czechia	EKO-KOM,…	1 gen 2025	31 dic 2025	CZK		Attivo
Finnish Packaging Producers Ltd (via Rinki) - price list 2026, detailed declaration form …	Finland		1 gen	31 dic	EUR		Attivo
Finnish Packaging Producers Ltd (via Rinki) - price list 2026, light declaration form (< 5…	Finland		1 gen	31 dic	EUR		Bozza
Citeo 2026	France		1 gen	31 dic	EUR		Attivo

- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco dei tariffari, con la loro giurisdizione, il loro consorzio e la colonna Azienda.

20 Se qualcosa non funziona

I pulsanti di calcolo non restituiscono cifre e non viene inviato nulla	Senza la prova o l'abbonamento, FlexigoTech Cloud non calcola ciò che devi né le righe delle tue dichiarazioni. Controlla in **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** che il modulo sia **In prova** o **Abbonato**.
La casella Calcolare in FlexigoTech Cloud non è spuntata	Finché un amministratore non la attiva nelle impostazioni, non viene inviato nulla per il calcolo. Chiedi a un amministratore di attivarla e salvare.
Una consegna non genera righe nel giornale	Il modulo non blocca la convalida del documento di consegna: segnala il problema come segnalazione. Controlla l'elenco **Rilievi sui dati** per vedere il messaggio relativo a quella consegna.
Un prodotto senza imballaggio	I suoi imballaggi si registrano in **Imballaggio del prodotto**. Finché non lo fai, il prodotto non contribuisce al peso delle righe del giornale e il controllo può lasciare segnalazioni.

Una dichiarazione non si calcola	Verifica che abbia un sistema o, se è dell'imposta sulla plastica, l'imposta. Controlla anche che la fine del periodo non sia anteriore all'inizio. Vengono ricalcolate solo le dichiarazioni in bozza o da rivedere.
Compare «La risposta di FlexigoTech Cloud non corrisponde alla richiesta. Non è stato modificato nulla.»	Non è stato possibile verificare la risposta del cloud rispetto a ciò che è stato inviato, quindi non viene scritta nessuna riga. Riprova il calcolo più tardi.

Gli avvisi di stato delle tabelle dati di FlexigoTech Cloud sono in **EPR e PPWR › Riferimento › Tabelle dati (FlexigoTech Cloud)**, nella colonna **Stato**: **Servizio cloud fermo (nessun abbonamento)**, **Database non collegato a FlexigoTech Cloud**, **Pacchetto rifiutato: la firma non è valida**, **Pacchetto non importato: nulla è stato modificato, nuovo tentativo più tardi** e **FlexigoTech Cloud non ha risposto: nuovo tentativo più tardi**. In tutti questi casi non arrivano nuovi tariffari finché il problema non viene risolto.

Altri avvisi che puoi vedere

«Solo le dichiarazioni in bozza possono essere ricalcolate.»	Si ricalcola solo una dichiarazione in bozza o da rivedere. Se è in un altro stato, non può essere ricalcolata.
«Una dichiarazione EPR richiede un sistema.»	Compila il sistema della dichiarazione prima di calcolarla.
«Una dichiarazione dell'imposta sulla plastica richiede l'imposta.»	Scegli l'imposta nella dichiarazione prima di calcolarla.
«La fine del periodo non può precedere il suo inizio.»	Correggi le date del periodo della dichiarazione.
«Le dichiarazioni inviate non possono essere eliminate.»	Non vengono cancellate. Una dichiarazione inviata avanza solo con i suoi pulsanti, e annullarla è compito di un amministratore EPR.
«Le righe di giornale già dichiarate non possono essere modificate. Registra invece una rettifica.»	Una riga inclusa in una dichiarazione resta bloccata. Registra una rettifica invece di modificarla.
«Un sistema registrato richiede il suo numero di registrazione (...).»	Scrivi il numero di registrazione o cambia lo stato della registrazione.
«Solo un amministratore può aggiornare le tabelle dati di FlexigoTech Cloud.»	Chiedi a un amministratore di premere **Aggiorna ora** nelle tabelle dati.
«Imposta prima un fornitore sull'imballaggio.»	Scegli il fornitore nell'imballaggio prima di proseguire.

21 Altri modi per farlo

MODO	COSA COMPORTA
A mano	Tieni in fogli di calcolo il peso di ogni imballaggio e i chili per materiale e paese, ed entri nel portale di ciascun sistema per dichiarare. I dati stanno fuori da Odoo e ogni periodo bisogna rimetterli insieme di nuovo.
Solo Odoo	Nel codice di Odoo 18, 19 e 20, Community ed Enterprise, non abbiamo trovato nulla per la responsabilità estesa del produttore né per l'imposta sulla plastica (ricerca del 14-11-2026). Contengono invece i tipi di imballaggio di Inventario, che questo modulo utilizza.
Questo modulo	Salva gli imballaggi per prodotto in Odoo e genera un libro EPR dalle spedizioni reali. Con l'abbonamento a FlexigoTech Cloud calcola quanto devi per materiale e paese e le righe delle tue dichiarazioni. Prepari e revisioni dentro Odoo. Presentare le dichiarazioni resta compito tuo.

Se già prepari le dichiarazioni con il tuo sistema collettivo o con il tuo consulente, puoi continuare a farlo. Il modulo prepara i dati in **EPR e PPWR › Operazioni › Dichiarazioni**, con esportazione in Excel, CSV e PDF, perché tu li verifichi o li passi a chi presenta. La presentazione all'autorità o al sistema collettivo non la fa il modulo.

22 Piani e prezzo

9 €

Licenza per versione di Odoo.

\+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mese

o 290 € all'anno

- Prima risposta entro 1 giorno lavorativo

PRO

58 €/mese

o 580 € all'anno

- Prima risposta entro 4 ore lavorative
- Videochiamata se serve

14 giorni di prova, senza carta · **Prezzi IVA esclusa**

La licenza del modulo si acquista per versione di Odoo. FlexigoTech Cloud si paga al mese o all'anno, e la prova di 14 giorni non richiede carta di credito.

23 Domande frequenti

Cosa fa il modulo?

Salva gli imballaggi di ogni prodotto, genera un libro EPR con i chili per materiale e paese a partire dalle tue consegne e prepara le dichiarazioni, le registrazioni e il calendario delle scadenze perché tu le verifichi.

Funziona senza FlexigoTech Cloud?

No. EPR & PPWR funziona con un abbonamento attivo a FlexigoTech Cloud o con la sua prova di 14 giorni: il calcolo di quanto devi e delle tue dichiarazioni avviene lì.

Quanto costa?

La licenza del modulo costa 9 € per versione di Odoo. Il servizio FlexigoTech Cloud ha una prova di 14 giorni senza carta di credito e poi un abbonamento da 29 € al mese, IVA esclusa.

C'è una prova gratuita?

Sì, di 14 giorni e senza carta di credito. Se alla sua scadenza non ti abboni, il servizio si ferma e non si addebita nulla. I tuoi dati restano nel tuo Odoo.

Funziona su Odoo Online?

No. Odoo Online non permette di installare moduli di terze parti. Va bene Odoo.sh o un tuo server.

Richiede Odoo Enterprise?

No. Le sue dipendenze, Inventario e il modulo gratuito FlexigoTech Cloud, funzionano in Community ed Enterprise.

Con quali versioni di Odoo funziona?

Ci sono rami pubblicati per Odoo 17, 18, 19 e 20.

Quali paesi e sistemi include?

Include 79 giurisdizioni di riferimento: i 27 paesi dell'UE, il Regno Unito, la Svizzera, la Norvegia e altre dell'America, dell'Asia-Pacifico, dell'Africa e del Medio Oriente, con 81 regimi, 136 sistemi collettivi (SCRAP) e 32 tariffari. Li vedi in **EPR e PPWR › Riferimento › Giurisdizioni** e in **EPR e PPWR › Riferimento › Consorzi (sistemi collettivi)**.

Quali tariffari ufficiali arrivano da FlexigoTech Cloud?

Ogni giorno arriva un pacchetto firmato con i tariffari ufficiali. Oggi sono quelli di Regno Unito, Ungheria e Turchia.

Ogni quanto si aggiornano i tariffari?

L'attività **EPR: aggiornare i tariffari da FlexigoTech Cloud** viene eseguita ogni giorno.

I nuovi tariffari sovrascrivono quello che ho cambiato io?

No. Un tariffario che hai modificato o creato tu non viene sovrascritto, e ciò che il pacchetto ritira non viene cancellato.

Cosa succede se fallisce il download dei tariffari?

Non viene importato nulla e i tariffari restano come erano fino al successivo scaricamento riuscito. Lo stato si consulta in **EPR e PPWR › Riferimento › Tabelle dati (FlexigoTech Cloud)**.

Cos'è il PPWR e da quando si applica?

È il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Secondo il suo articolo 71, è applicabile dal 12 agosto 2026, e ogni requisito ha la sua data in **Si applica dal**: molti sono successivi.

Quanti requisiti PPWR include?

Include 61 requisiti caricati all'installazione del modulo. Li vedi in **EPR e PPWR › Riferimento › Requisiti PPWR**.

Garantisce che i miei imballaggi rispettano il PPWR?

No. Il modulo prepara la valutazione e segnala ciò che manca, ma non certifica né garantisce che un imballaggio sia conforme.

Presenta le dichiarazioni al posto mio?

No. Calcola e prepara i dati, con esportazione in **Excel**, **CSV** e **PDF**. Presentarle all'autorità o al sistema collettivo spetta a te o al tuo consulente.

Mi registra in qualche sistema o presso l'Agenzia delle Entrate?

No. Non presenta nulla a nessun sistema né all'Agenzia delle Entrate e non ti registra da nessuna parte. Segnare una scadenza come completata la chiude solo in Odoo.

Come so in quali paesi devo registrarmi?

In **EPR e PPWR › Conformità normativa › Valutazione degli obblighi** premi **Esegui valutazione** e vedi per paese se la registrazione è obbligatoria, se resti sotto la soglia o se bisogna verificare altre soglie.

Quali dati escono dal mio Odoo?

Solo dati aggregati: codici di materiale, chili, unità, segmento, categorie e le tue tariffe. Il tuo libro EPR e tutto ciò che è già calcolato restano nel tuo Odoo.

Viene inviato qualcosa senza il mio permesso?

No. Un amministratore deve prima spuntare **Calcolare in FlexigoTech Cloud** in **EPR e PPWR › Configurazione › Impostazioni**. Finché la casella non è spuntata, non viene inviato nulla per il calcolo.

Come entra la consegna nel libro EPR?

Alla convalida di un documento di consegna, di un reso o di un ricevimento, il modulo genera le sue righe nel libro se hai attivo **Registra alla conferma**.

Cosa succede alle consegne precedenti all'installazione?

Puoi caricarle con **EPR e PPWR › Operazioni › Registra i trasferimenti passati**: scegli **Data da** e **Data a** e premi **Registra**. Solo il **Responsabile della conformità** e l'**Amministratore** vedono quel menu.

E se il modulo non riesce a generare le righe di un documento di consegna?

Non blocca la convalida del documento: l'errore resta come segnalazione in **Rilievi sui dati**, dove puoi rigenerarlo.

Devo descrivere a mano tutti i miei imballaggi?

Puoi crearli con **Nuovo** o importarli da un CSV o da un XLSX con **Importa imballaggi**. I pesi e il grado di riciclabilità si calcolano da soli a partire dai componenti.

Quali segmenti distingue?

Il segmento di ogni riga del libro può essere **Domestico**, **Non domestico** o **Industriale**, e i chili si ripartiscono per materiale.

Posso esportare le dichiarazioni?

Sì. La dichiarazione ha i pulsanti **Excel**, **CSV** e **PDF**.

Una dichiarazione presentata si può cancellare?

No. Una dichiarazione presentata non si cancella e solo un amministratore EPR può annullarla.

Calcola anche l'imposta sulla plastica?

Sì. Il servizio calcola le righe delle tue dichiarazioni EPR e di quelle sull'imposta sulla plastica. Le imposte sono in **EPR e PPWR › Riferimento › Imposte sugli imballaggi in plastica**.

Quali attività pianificate include?

Quattro, tutte attive all'installazione: scadenze e promemoria, scadenza del mandato del rappresentante, controlli PPWR degli imballaggi e aggiornamento dei tariffari.

Funziona per più aziende?

Sì, lavora azienda per azienda. **I miei mercati** elenca solo i mercati dell'azienda corrente, e un tariffario con **Azienda** compilato prevale su quello di riferimento.

Chi può modificare le impostazioni?

Il menu delle impostazioni è visibile al **Responsabile della conformità** e all'**Amministratore**. La casella **Calcolare in FlexigoTech Cloud** la spunta un amministratore.

Come si testa il modulo?

Ha 134 test automatici, che usano risposte registrate dal motore reale di FlexigoTech Cloud. Le immagini di questa guida provengono da un Odoo 20 reale con quel motore.

GUIDA DEL MODULO · EPR & PPWR

24 Glossario

Responsabilità estesa del produttore (EPR)	Obbligo di chi immette imballaggi sul mercato di un paese di registrarsi, dichiarare i chili per materiale e pagare la sua gestione, secondo le regole di ciascun paese.
PPWR	Regolamento europeo sugli imballaggi e i loro rifiuti. È già applicabile, e ogni requisito ha la sua data in **Si applica dal**.
Requisito PPWR	Ciascuno degli obblighi del PPWR che il modulo carica, con il suo articolo, la sua data e i dati necessari per verificarlo.

Giurisdizione	Paese o regione per cui il modulo conserva i suoi regimi. Le trovi in **EPR e PPWR › Riferimento › Giurisdizioni**.
Regime	Sistema di responsabilità estesa di una giurisdizione per un flusso. Indica il suo stato, la sua autorità e se richiede registrazione.
Flusso	Tipo di rifiuto a cui si applica un regime. Nei dati del modulo, per esempio, l'imballaggio.
Sistema collettivo (SCRAP)	Organizzazione a cui aderisci per adempiere alla responsabilità estesa. Si sceglie nella registrazione e si consulta in **Consorzi (sistemi collettivi)**.
Tariffario	Elenco di tariffe di un regime o di uno SCRAP per un periodo: prezzo per materiale, ecomodulazione e, a volte, quota minima o fissa.
Tariffario di riferimento	Tariffario con **Azienda** vuoto, condiviso da tutte le aziende. Se compili **Azienda**, prevalgono le tue tariffe contrattate.
Ecomodulazione	Regole che aumentano o riducono la quota in base al materiale, al grado di riciclabilità, al contenuto riciclato o al riutilizzo dell'imballaggio.
Imballaggio	Scheda del modulo con i suoi componenti, il suo materiale e il suo peso. Si collega a un prodotto, a un tipo di pacco o a una regola di spedizione.
Categoria di imballaggio	Livello dell'imballaggio: **Imballaggio per la vendita (primario)**, **Imballaggio multiplo (secondario)** o **Imballaggio per il trasporto (terziario)**.
Imballaggio riutilizzabile di pool	Imballaggio noleggiato, come pallet o casse a noleggio. Lo dichiara il fornitore del pool, non la tua azienda.
Libro EPR	Registrazione che si compila alla conferma dei documenti di consegna, con i kg di imballaggio per materiale, paese e segmento.
Segmento	Tipo di cliente finale: **Domestico**, **Non domestico** o **Industriale**. Cambia il modo in cui si dichiara e la tariffa applicata.
Responsabilità	Chi dichiara ogni riga del giornale, ad esempio **Dichiariamo noi** o **Dichiara il cliente**.
Dichiarazione	Cifre di un periodo preparate con le righe del giornale e le tue tariffe. La presentazione all'autorità o allo SCRAP spetta a te.
Imposta sugli imballaggi in plastica	Imposta di alcuni paesi sulla plastica degli imballaggi, con la propria tariffa e la propria base imponibile. Si prepara in una dichiarazione di quel tipo.
Grado di riciclabilità	Classificazione dell'imballaggio dalla A (95% o più) a non riciclabile (meno del 70%). Il modulo calcola il grado peggiore tra i componenti.
Rappresentante autorizzato	Contatto che ti rappresenta in un registro quando il regime lo richiede ai produttori di un altro paese, con le date del suo mandato.
FlexigoTech Cloud	Servizio a pagamento che calcola quanto devi per materiale e paese e le righe delle tue dichiarazioni. Richiede una prova o un abbonamento.

25 Lista di controllo e contatto

- [ ] Hai Odoo 17, 18, 19 o 20 su Odoo.sh o sul tuo server. Su Odoo Online non si installano moduli di terze parti.
- [ ] Hai Inventario, l'app da cui dipende il modulo; altrimenti Odoo la installa insieme ad esso, insieme al modulo gratuito FlexigoTech Cloud.
- [ ] Hai installato EPR & PPWR nella versione del tuo Odoo.
- [ ] Hai avviato la prova di FlexigoTech Cloud, che dura 14 giorni e non richiede carta di credito. Senza prova o abbonamento non si calcola nulla.
- [ ] Un amministratore ha selezionato **Calcolare in FlexigoTech Cloud** in **EPR e PPWR › Configurazione › Impostazioni** e ha premuto **Salva**. Finché la casella non è selezionata, non viene inviato nulla.
- [ ] Hai verificato le opzioni del giornale (**Registra alla conferma**, **Imballaggi importati** e **Data di inizio del giornale**), **Consegne B2B transfrontaliere** e **Promemoria delle scadenze**.
- [ ] I tuoi imballaggi sono in **Imballaggi** con i loro componenti, il materiale e il peso, e collegati a ogni prodotto in **Imballaggio del prodotto**.
- [ ] Hai controllato in **Prodotti senza dati** e in **Rilievi sui dati** cosa manca.
- [ ] Hai annotato in **Registrazioni** dove sei registrato e dove no, paese per paese.
- [ ] Hai convalidato una consegna e vedi le sue righe in **Giornale EPR**.
- [ ] Hai creato una dichiarazione, premuto **Calcola** e verificato le righe e gli importi.

Se vuoi che lo configuriamo insieme, scrivici. Con il piano Pro, se necessario, lo vediamo in videochiamata.

E-mail

Per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio.
comercial@flexigotech.com

Sul web

La pagina del modulo, con la guida e i prezzi.
flexigotech.com/it/epr-odoo.html

Su Odoo Apps

La pagina del modulo nello store di Odoo.
apps.odoo.com

EPR & PPWR è un modulo di FlexigoTech per Odoo. FlexigoTech è un marchio di Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcellona, Spagna).