
MANUALE D'USO · CASSA E RISTORAZIONE

Connettore della cassa GLOP per Odoo

Per chi ha già il connettore: installarlo, attivarlo, collegarlo, configurarlo e usarlo, passo per passo.

Versione del modulo 20.0.1.2.1 | Schermate di Odoo 20 | Edizione del 20-11-2026



Schermata reale di Odoo 20. La connessione [SIMULATION] GLOP demo con i suoi accessi e avvisi, e la scheda di riepilogo di quella stessa connessione.

Indice

A destra, la pagina in cui inizia ogni sezione. I nomi di menu e pulsanti sono quelli di Odoo in italiano.


1	Cos'è e dove si trova	3
2	Prima di iniziare	4
3	Installazione	4
4	Attiva FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni	6
5	Collegare il tuo account GLOP	8
6	Le opzioni della connessione	10
7	Vendite e registrazione contabile	12
8	Incassi e clienti	15
9	Dati anagrafici	17
10	Acquisti e documenti	19
11	Giacenza e distinte base	21
12	Ordini a GLOP	23
13	Riconciliazione e controlli	24
14	Avvio e monitoraggio	26
15	Cosa succede da solo	27
16	In caso di problemi	28
17	Supporto	29

Questo manuale descrive la versione 20.0.1.2.1 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit e888b59be). Tutto ciò che dice viene dal suo codice: menu, pulsanti, campi, azioni pianificate e messaggi di errore.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con GLOP. In Odoo 17, 18 e 19 il modulo ha la sua versione: se qualcosa sul tuo schermo non corrisponde, scrivici.

1 Cos'è e dove si trova

Il connettore porta in Odoo le vendite di GLOP per giornata per registrarle contabilmente, e riceve e invia anagrafiche, acquisti, giacenze e distinte base. Tutto si gestisce dalla sua app **GLOP**. Le schermate di questo manuale sono della simulazione del modulo stesso, senza GLOP reale: per questo la connessione si chiama «[SIMULATION] GLOP demo» e i dati che riceve riportano «[SIMULATED]».



- **Schermata reale di Odoo 20.** La connessione [SIMULATION] GLOP demo in **Connessioni GLOP**, con i suoi pulsanti e i suoi contatori.

GLOP › Riepilogo	Una scheda per connessione con il suo stato e ciò che richiede attenzione.
GLOP › Operazioni	**Giorno per giorno** con **Registrazioni contabili**, **Giornate di vendita**, **Scontrini** e **Righe di scontrino**. **Documenti** con **Tavoli di GLOP**, **Ordini a GLOP** e **Documenti GLOP**. **Uscita verso GLOP** con **Invii a GLOP**, **Riconciliazione SAGE500** e **Inviare conteggio di giacenza**.
GLOP › Dati anagrafici	**Struttura**: **Punti vendita**, **Terminali** e **Magazzini GLOP**. **Catalogo**: **Famiglie**, **Prodotti**, **Listini**, **Formati di vendita**, **Distinte base** e **Taglie e colori**. **Acquisti**: **Fornitori GLOP**, **Famiglie di acquisto** e **Confezioni di acquisto**. **Clienti e incassi**: **Imposte**, **Forme di pagamento** e **Clienti**.
GLOP › Audit	**Sincronizzazione**: **Esecuzioni**, **Cursori** e **Webhook ricevuti**. **Anomalie da gestire**: **Chiamate API (errori)** e **Confronto di giacenza**.
GLOP › Configurazione	**Connessioni GLOP**, **Impostazioni** e **Creare una simulazione**.

Al di fuori della sua app, il connettore aggiunge le sue voci agli ordini di acquisto, ai documenti di trasporto, alle registrazioni e ai giornali di Odoo, e alle impostazioni generali.

2 Prima di iniziare

Prima di installare il connettore e creare la prima connessione, tieni pronto quanto segue.

- Un account GLOP, con il Client ID e il secret che GLOP ti fornisce per la sua API.
- Il volcado completo del tuo TPV verso il cloud di GLOP. Il cloud di GLOP riceve solo ciò che viene creato o modificato da quando lo attivi: le aliquote IVA e gli articoli creati prima arrivano solo con quel volcado («Envío de datos» › «Enviar todo», e «Enviar ventas» per lo storico degli scontrini). Lo fa il supporto di GLOP o il tuo distributore, solo in fase di avvio e avvisando prima GLOP. Non si può lanciare dall'API.
- L'abbonamento a FlexigoTech Cloud, oppure la sua prova di 14 giorni senza carta di credito. Senza di esso il connettore non comunica con GLOP.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, su Odoo.sh o sul tuo server. Non funziona su Odoo Online, che non consente di installare moduli di terze parti.
- Un utente amministratore di Odoo, che è colui che accetta il consenso al cloud e salva le credenziali.

> Il connettore non configura il tuo account GLOP: non fornisce il Client ID né il secret e non tocca la configurazione del TPV. Inoltre non crea terminali o punti vendita in GLOP: li legge da GLOP. E non registra contabilmente di sua iniziativa finché **Registrare automaticamente** è disattivata, che è lo stato predefinito.

3 Installazione

Il modulo si installa come qualsiasi modulo di terze parti di Odoo. Serve un amministratore.

Dove si trova

Dalla sua scheda su Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_glop_connector**) o dalla scheda del connettore su flexigotech.com. Scegli la versione di Odoo che usi: ogni versione è un modulo separato.

Il modulo dipende da `flexigotech_cloud`, la connessione con FlexigoTech Cloud. Su Odoo Apps, la pagina del modulo lo indica in «Community Apps Dependencies» e il suo prezzo è già incluso; inoltre è gratuito e ha una pagina propria (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Metti le due cartelle nello stesso percorso dei moduli e Odoo installa `flexigotech_cloud` contemporaneamente.

Su Odoo.sh

1. **Carica le cartelle nel tuo repository**
   Copia `flexigobe_glop_connector` e `flexigotech_cloud` nel branch del tuo progetto, nella cartella dei tuoi moduli, e fai push.

2. **Attendi che Odoo.sh costruisca il branch**
   Quando termina, i due moduli sono nel branch.

3 **Installa l'app**

In **Applicazioni**, premi **Aggiorna elenco app** (con la modalità sviluppatore), cerca «GLOP» e premi **Attiva**.

Sul tuo server

1 **Copia le cartelle**

Lascia `flexigobe_glop_connector` e `flexigotech_cloud` in una cartella che sia nell'`addons_path` del tuo Odoo.

2 **Riavvia Odoo**

Così legge i nuovi moduli.

3 **Installa l'app**

In **Applicazioni**, **Aggiorna elenco app**, cerca «GLOP» e premi **Attiva**.


> Durante l'installazione, Odoo installa anche le app da cui il modulo dipende: Fatturazione, Inventario e Acquisti. Se le usi già, non cambia nulla di ciò che hai.

4 Attiva FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni

Le chiamate a GLOP passano da FlexigoTech Cloud, il servizio di FlexigoTech che conserva le tue credenziali cifrate. Finché la base non è connessa e il modulo non ha una prova o un abbonamento, il connettore non comunica con GLOP.

1 **Premi Attiva nella barra in alto**

Compare appena installi il modulo. Si apre la finestra **Attiva FlexigoTech Cloud**, con il piano Standard e i suoi 14 giorni gratis, senza carta di credito.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra di attivazione: leggi l'elenco dei dati, spunta la casella e inserisci la tua e-mail.

2 **Accetta e inserisci la tua e-mail**

Spunta «Ho letto l'elenco e accetto, a nome della mia azienda...» (include le condizioni dell'abbonamento e il contratto di elaborazione dei dati) e scrivi l'**E-mail di chi accetta**.

3 **Premi Connetti e inizia la prova**

Odoo registra la base in FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci rimandare, **Più tardi** chiude la finestra.


Lo stesso, dalle Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** trovi l'elenco completo di ciò che la base invia. Spunta la casella, inserisci l'e-mail e premi **Accetta e connetti**. Se hai già un account su app.flexigotech.com, il campo **Hai un codice dal tuo account?** collega la base a quell'account (il codice vale 10 minuti).



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud, prima di connettere: la casella spuntata, l'e-mail e **Accetta e connetti**.

Con la base connessa, il blocco **Moduli** mostra ogni modulo con il suo stato: **In prova** e la data di scadenza, **Abbonato**, ecc. Da lì si sceglie il piano (Standard o Pro, mensile o annuale) e si preme **Abbonati**: il pagamento avviene nella pagina di Stripe, fuori da Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud con la base connessa e il connettore in prova.

PIANO	PREZZO	INCLUDE
Standard	49 € al mese o 490 € all'anno	Risposta del supporto entro 1 giorno lavorativo, fino a 3 account
Pro	98 € al mese o 980 € all'anno	Risposta entro 4 ore lavorative, fino a 10 account e videochiamata se serve

Prezzi IVA esclusa. Se al termine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla; i tuoi dati restano nel tuo Odoo. **Verifica ora** richiede subito l'autorizzazione (altrimenti il modulo la rinnova da solo ogni 6 ore).

> In una copia neutralizzata (staging) o in un database con dati dimostrativi non si può avviare una prova: Impostazioni lo dice con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.».

5 Collegare il tuo account GLOP


Ogni connessione con GLOP si crea dal menu **Connessioni GLOP**, dentro la configurazione di GLOP.

1 Apri il menu delle connessioni

Vai su **GLOP › Configurazione › Connessioni GLOP**. Lì compaiono le connessioni già esistenti.

2 Premi Nuovo

Si apre il modulo di una connessione vuota. Finché non la salvi, non c'è nulla di collegato.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una nuova connessione, con i pulsanti **Provare la connessione** e **Ripristinare il circuito** nell'intestazione.

3 Compila il nome e l'ambiente

Inserisci un **Nome** e scegli l'**Ambiente**: **Produzione** o **Simulazione**. L'ambiente non si può cambiare quando la connessione ha già punti vendita o scontrini.

4 Controlla l'indirizzo dell'API e il fuso orario

L'**URL dell'API** è già compilato con quello di GLOP. Se non c'è motivo di cambiarlo, lascialo così. Scegli anche il **Fuso orario**.

5 Premi Credenziali...


È nell'intestazione ed è l'unico punto in cui si inserisce o si cambia il **Client ID**. In una connessione di simulazione non compare.

6 Inserisci le credenziali

Inserisci il **Client ID** e il **Client secret** che ti ha dato GLOP. Se la connessione passa per FlexigoTech Cloud, spunta anche «Accetto che le credenziali di GLOP e le chiamate a GLOP passino per FlexigoTech Cloud»: il Client ID e il secret viaggiano cifrati una sola volta verso FlexigoTech Cloud, che li conserva e chiama GLOP con essi, e non restano in Odoo. Li salva un amministratore di Odoo. Senza la casella compare «Prima di salvare il segreto, un amministratore deve accettare che le credenziali di GLOP e le chiamate a GLOP passino per FlexigoTech Cloud. Non è stato inviato nulla.». Per sicurezza, il secret salvato non viene più mostrato.

7 Premi Salvare e provare la connessione


Odoo chiede a GLOP, tramite FlexigoTech Cloud, l'elenco dei terminali. Se tutto va bene, compare «Connessione corretta: token valido e terminali raggiungibili.» con i terminali che vede GLOP, e la connessione passa a **Connesso**. Se GLOP non ha ancora nessun terminale, ti avvisa che non ci saranno scontrini da importare finché la cassa non invia dati al suo cloud. La prova si ripete quando vuoi con **Provare la connessione**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La connessione di simulazione in stato **Connesso**, con i pulsanti **Provare la connessione** e **Sincronizzare gli scontrini ora**. In simulazione, la prova avvisa che non ha chiamato api.glop.es.

> Le credenziali di GLOP le salva un amministratore di Odoo, che è colui che accetta che passino da FlexigoTech Cloud. Il permesso di amministratore di GLOP basta per premere **Provare la connessione**, **Credenziali...** e i pulsanti di sincronizzazione. **Verifica in FlexigoTech Cloud** ed **Elimina da FlexigoTech Cloud** li vede solo l'amministratore di Odoo.


Poi i dati arrivano da soli. L'attività pianificata **GLOP: sincronizzare gli scontrini per giornata di vendita** legge gli scontrini ogni 10 minuti e **GLOP: dati anagrafici** riceve una volta al giorno terminali, imposte, forme di pagamento e prodotti. Puoi anche richiederlo a mano con **Sincronizzare gli scontrini ora** e **Sincronizzare i dati anagrafici**. Se sulla connessione è attivo l'interruttore di emergenza, **Sincronizzare i dati anagrafici** non compare. Gli scontrini si richiedono solo dalla **Data di avvio**: senza di essa non ne entra nessuno, e la connessione te lo segnala.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il **Riepilogo di GLOP** della simulazione, con una scheda per connessione e il suo stato.

6 Le opzioni della connessione

Ogni connessione conserva le proprie opzioni di business, che si scelgono nel suo modulo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il modulo della connessione di simulazione, con i suoi pulsanti nell'intestazione e le sue schede.


OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Ambiente	**Produzione**	Scegli tra **Produzione** e **Simulazione**. Non si può cambiare quando la connessione ha già punti vendita o scontrini.
Sincronizzare gli scontrini	Attivata	Consente di leggere gli scontrini da GLOP.
Sincronizzare i dati anagrafici	Attivata	Consente di ricevere da GLOP i dati di struttura, catalogo e imposte.
Sincronizzare i clienti	Attivata	Consente di ricevere i clienti da GLOP.
Sincronizzare fornitori e acquisti	Disattivata	Legge da GLOP fornitori, famiglie di acquisto, confezioni e documenti di acquisto in sospeso. Non scrive nulla in GLOP.
Sincronizzare formati di vendita e distinte base	Spenta	Legge da GLOP i formati di vendita e le distinte base. Non scrive nulla in GLOP.
Confrontare la giacenza con GLOP	Spenta	Legge le giacenze di GLOP e le affianca a quelle di Odoo. Mostra solo la differenza, non corregge la giacenza.
Inviare i clienti a GLOP	Spenta	Permette a Odoo di creare e aggiornare i clienti in GLOP.
Inviare ordini di acquisto a GLOP	Spenta	Permette di inviare a GLOP gli ordini di acquisto di Odoo.
Convertire le ricezioni in bolle di consegna di GLOP	Spenta	Permette di convertire in bolla di consegna di GLOP l'ordine di una ricezione già convalidata.
Inviare i conteggi di giacenza a GLOP	Spenta	Permette di inviare a GLOP i conteggi di inventario e di eliminare i documenti di giacenza.
Inviare le distinte base a GLOP	Spenta	Permette di scrivere in GLOP la distinta base di un prodotto.

OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Inviare ordini al tavolo e in consegna	Spenta	Permette di inviare ordini al TPV, a un tavolo o in consegna, e di annullarli.
Data di avvio	Vuota	Data a partire dalla quale si richiedono le giornate. Non si richiedono mai giornate precedenti.
Finestra di ripasso (giorni)	3	Giorni che vengono ripassati all'indietro.
Ripasso approfondito (giorni)	35	Giorni coperti dal ripasso approfondito.
Ore prima di chiudere la giornata di vendita	30	Ore che devono passare prima di considerare la giornata chiusa.
Attesa massima degli scontrini aperti (h)	48	Ore massime di attesa per uno scontrino aperto.
Ora di taglio (data provvisoria)	6	Ora del giorno usata come taglio per la data provvisoria.
Registrare automaticamente	Spenta	Con questa opzione spenta, ogni giornata viene registrata quando premi **Registrare**.
Fatture complete	**Per documento**	Si può cambiare in **Registro**.
Resi	**Etichette di rettifica**	L'altra opzione è **Netto (verificare prima il 303)**.
IVA incoerente	**Trattenere**	L'altra opzione è **Ricalcolare**.
Modalità degli extra	**Automatico**	Si può scegliere **Sommano** o **Inclusi**.
Nota di credito con importi positivi	**Trattenere**	L'altra opzione è **Invertire il segno**.
Modifica dopo la registrazione	**Revisione**	L'altra opzione è **Pubblicare la rettifica**.
Controllo SAGE500	**Avvisare**	Si può impostare **Disattivato** o **Bloccare**.
Tolleranza di arrotondamento	0,01	Differenza di arrotondamento ammessa.
Arrotondamento massimo per scrittura contabile	0,10	Arrotondamento massimo ammesso in una scrittura contabile.
Giacenza	**Senza giacenza**	L'altra opzione è **Prodotti venduti**: Odoo sposta la giacenza di ciò che vende GLOP.
Proprietario della giacenza degli ingredienti	GLOP	Chi scarica gli ingredienti di un prodotto composto: il TPV di GLOP o le distinte base di Odoo.
Webhook attivo	Spenta	Attiva la ricezione degli avvisi di GLOP.

Le caselle di ciò che si sincronizza e si invia, e i tempi delle giornate, si trovano nella scheda **Sincronizzazione**; i documenti, i controlli e la giacenza, in **Registrazione contabile**. **Ambiente** si trova in alto, accanto al nome, e **Webhook attivo**, nella scheda **Webhook**. Le caselle di invio verso GLOP sono spente e si accendono una alla volta. Finché una resta spenta, il connettore rifiuta quell'invio prima di uscire in rete. Questi invii sono stati testati solo con la simulazione del modulo e con chiamate singole verso un account di prova nel cloud di GLOP, non tramite FlexigoTech Cloud.


7 Vendite e registrazione contabile

Gli scontrini di GLOP vengono convertiti in una scrittura contabile per terminale e giornata. La giornata e la registrazione contabile hanno i loro pulsanti per verificarla e correggerla.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il **Riepilogo di GLOP** della simulazione, con le giornate pronte, bloccate o con errore.

Gli scontrini arrivano da GLOP con l'attività pianificata **GLOP: sincronizzare gli scontrini per giornata di vendita**, ogni 10 minuti. L'attività **GLOP: giornate di vendita e registrazione contabile**, ogni 15 minuti, valuta ogni giornata e la lascia pronta per la registrazione. Gli scontrini si trovano in **GLOP › Operazioni › Giorno per giorno › Scontrini** e le giornate in **GLOP › Operazioni › Giorno per giorno › Giornate di vendita**.




- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco degli **Scontrini** della simulazione, con il tipo di documento, la data di incasso, l'IVA, il totale e lo stato di ciascuno.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Le **Giornate di vendita** della simulazione: tre giornate in **Registrata con trattenuti**, con i relativi scontrini, i trattenuti e la differenza.


Ogni giornata di un terminale dà luogo a una scrittura con la base e l'IVA registrate da GLOP. Le scritture compaiono in **GLOP › Operazioni › Giorno per giorno › Registrazioni contabili**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Le **Registrazioni contabili** della simulazione, giornaliere e per documento, con la relativa scrittura e il loro stato.

Pulsanti della giornata

Registrare	Registra la giornata. Compare solo se la giornata è **Pronta per la registrazione** o **Bloccata**.
Anteprima	Mostra ciò che verrebbe registrato senza creare alcuna scrittura. Compare solo se ci sono scontrini da registrare.
Valutare	Verifica di nuovo ora se la giornata è pronta.
Risincronizzare la giornata…	Pianifica una nuova lettura della giornata da GLOP.
Controllare SAGE500	Si nasconde finché la giornata è ancora in **Raccolta scontrini**.
Controllare l'integrità	Compare solo se la giornata ha già delle registrazioni contabili.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Una giornata della simulazione in **Registrata con trattenuti**, con **Valutare**, **Risincronizzare la giornata…**, **Controllare SAGE500** e **Controllare l'integrità**, e l'avviso che i trattenuti entreranno come una rettifica.

Pulsanti della registrazione contabile

Registrare	Registra una registrazione contabile in **Bozza** o **Bloccata**.
Riprova	Ripete una registrazione contabile in **Errore**.
Approvare la revisione	Approva una registrazione **In revisione**.
Rifiutare la revisione…	Rifiuta la revisione e scrivi il motivo.
Registrare in un'altra data…	Per una registrazione **Bloccata** dalla chiusura di un periodo.
Anteprima	Mostra le righe di scrittura che creerebbe.

Stornare e registrare di nuovo...	Storna la scrittura contabile di una registrazione **Registrata**.
Scrittura contabile	Apre la scrittura contabile, se esiste.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una registrazione giornaliera della simulazione, **Registrata**, con **Stornare e registrare di nuovo...** e le schede **Delta per scontrino**, **Righe di scrittura**, **Totali e IVA** e **Avvisi e blocchi**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La sua scrittura contabile, nel registro della simulazione, con l'avviso che non è una fattura e che Odoo non la invia a VERI*FACTU né all'SII.

Stati della giornata

Raccolta scontrini, **Pronta per la registrazione**, **Registrata**, **Registrata con trattenuti**, **Bloccata** ed **Errore**.

Stati della registrazione

Bozza, **In revisione**, **Registrata**, **Stornata**, **Bloccata** ed **Errore**.

1. **Apri la giornata**
   Entra in **GLOP › Operazioni › Giorno per giorno › Giornate di vendita** e scegli la giornata del terminale.

2. **Premi Anteprima**
   Controlla cosa verrebbe registrato.

3 **Premi Registrare**

Viene creata la registrazione con la sua scrittura contabile.

4 **Correggi se serve**


Se qualcosa fallisce, usa **Riprova**, **Approvare la revisione** o **Stornare e registrare di nuovo...**.

> Una scrittura contabile registrata non si modifica. Per cambiarla bisogna stornarla e registrarla di nuovo. Anche le versioni di uno scontrino non si possono modificare.

MANUALE D'USO · GLOP

8 Incassi e clienti

Qui colleghi ogni forma di pagamento, ogni imposta e ogni cliente di GLOP con il loro conto, la loro imposta e il loro contatto di Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La connessione di simulazione, con l'avviso di 9 scontrini non mappati che invita a completare **Clienti e incassi**.

Questi elenchi si trovano in **GLOP › Dati anagrafici › Clienti e incassi**, con i menu **Imposte**, **Forme di pagamento** e **Clienti**. Le righe di imposte e forme di pagamento si creano da sole quando GLOP invia scontrini che le usano. I clienti si importano con l'attività pianificata **GLOP: dati anagrafici**, una volta al giorno. I clienti vengono inviati a GLOP solo se attivi **Inviare i clienti a GLOP** nella connessione, opzione disattivata di default. In quel caso, quello che invii con **Inviare a GLOP** parte con l'attività **GLOP: invio di clienti**, entro 15 minuti al massimo. Questo invio è stato testato solo con la simulazione del modulo stesso e con chiamate singole e dirette a un account di prova nel cloud di GLOP senza alcun TPV, il 18 settembre 2026. Non è stato testato tramite FlexigoTech Cloud né con un TPV reale.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Le **Forme di pagamento** della simulazione: contanti e carta, **Mappato**; le altre due, **Non mappati**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Le **Imposte** della simulazione: tre aliquote IVA **Mappato** e le righe senza aliquota, **Non mappati**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** I **Clienti** di GLOP della simulazione con il loro NIF; uno ha già un contatto di Odoo e il pulsante **Inviare a GLOP**.

Usare il suggerimento	In un'imposta, copia in **Imposta di Odoo** quella proposta da **Suggerimento**. Si vede solo se c'è un suggerimento e non hai ancora scelto un'imposta.
Confermare	In un'imposta, conferma l'imposta scelta. Si nasconde se è già confermata o se non hai scelto nessuna imposta.
Inviare a GLOP	In un cliente, invia a GLOP i dati della sua **Contatto**. Si vede solo se il cliente ha già un contatto.

Stati

Non mappati	Nelle forme di pagamento e nelle imposte: manca il collegamento con Odoo.
Mappato	Ha già il suo conto o la sua imposta.
Non confermati	Nelle imposte: c'è un'imposta scelta, ma nessuno l'ha confermata.
Non valido	Nelle imposte: l'imposta scelta non vale per quell'aliquota IVA.

Passaggi

1. **Apri l'elenco**
   Entra in **Forme di pagamento** o **Imposte** e filtra per **Non mappati** o **In attesa**.


2. **Compila la riga**
   In una forma di pagamento, scegli **Tipo** e **Conto**. In un'imposta, scegli **Imposta di Odoo**.

3. **Conferma**
   In un'imposta, premi **Confermare**. Gli scontrini che aspettavano questo mappaggio vengono riverificati.

> Un'imposta non si conferma senza aver prima scelto l'imposta di Odoo: compare il messaggio «Scegliete un'imposta di Odoo prima di confermare l'aliquota GLOP ....». Se cambi l'imposta di una riga, non è più confermata e va confermata di nuovo.


9 Dati anagrafici

I dati anagrafici portano da GLOP la struttura e il catalogo di cui hai bisogno per poter registrare.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La connessione di simulazione, con il pulsante **Sincronizzare i dati anagrafici** e l'avviso di scontrini non mappati.

L'attività pianificata **GLOP: dati anagrafici** viene eseguita ogni giorno e percorre tutte le connessioni attive che hanno i dati anagrafici abilitati. Puoi anche lanciarla a mano dalla connessione con **Sincronizzare i dati anagrafici**. Legge i punti vendita, i terminali, i tavoli, i magazzini, le famiglie, i prodotti, le tariffe, i formati di vendita e le taglie e colori. I dati arrivano in **GLOP › Dati anagrafici › Struttura** e **GLOP › Dati anagrafici › Catalogo**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il terminale della simulazione, con il suo punto vendita e la sua **Serie delle rettificative**, AB1, che il connettore calcola da solo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** I **Prodotti** di GLOP della simulazione, ancora **Non collegati**, con il pulsante **Ignorare**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Le **Famiglie** di GLOP della simulazione, ancora senza **Conto di ricavo**.

Sincronizzare i dati anagrafici	Avvia subito la lettura da GLOP, senza aspettare l'attività giornaliera. Al termine ti mostra cosa ha letto, cosa è arrivato vuoto e cosa richiede attenzione.
Ignorare	In un prodotto di GLOP, lo esclude dagli avvisi. Si vede finché il prodotto non è ignorato.
Smettere di ignorare	Riporta il prodotto nell'elenco normale. Si vede solo se è ignorato.


Usare il suggerimento	In un magazzino, una tariffa o un formato di vendita, copia nella tua scelta il suggerimento di GLOP. Si vede solo se c'è un suggerimento e non coincide ancora con quanto scelto.
Recuperare la foto da GLOP	In un prodotto, scarica a mano la foto che GLOP ha per lui.
Mettere la foto sul prodotto	Copia quella foto nel prodotto di Odoo. Si vede solo se la foto è stata recuperata e il prodotto è collegato.

Stati di un prodotto

- **Non collegati**: GLOP ha il prodotto, ma Odoo non sa ancora a quale prodotto corrisponde.
- **Collegato**: il prodotto è abbinato a uno di Odoo, tramite **Codice a barre**, **Riferimento interno** o a mano.
- **Ignorato**: l'hai escluso di proposito.

1 Sincronizza


Premi **Sincronizzare i dati anagrafici** nella connessione.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il pulsante **Sincronizzare i dati anagrafici** nella connessione di simulazione.

2 Rivedi i prodotti

Apri **GLOP › Dati anagrafici › Catalogo › Prodotti** e collega quelli **Non collegati**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il **Riepilogo di GLOP** della simulazione, con 9 scontrini non mappati.

3 Completa la struttura


Entra in **GLOP › Dati anagrafici › Struttura › Punti vendita** e inserisci il giornale e i conti di ogni punto vendita.

La sincronizzazione non crea mai prodotti né contatti in Odoo, non assegna mai da sola un magazzino né una tariffa e non archivia né elimina nulla. I punti vendita e i terminali nuovi arrivano con **Sincronizzare** senza spunta: non si registra nulla finché qualcuno non li configura e li attiva.

10 Acquisti e documenti

Il connettore collega i fornitori di GLOP con i contatti di Odoo, importa gli ordini e i documenti di trasporto in attesa di evasione e può inviare a GLOP gli ordini di acquisto e le ricezioni di Odoo.

Tutto ciò che si trova in questa sezione è disattivato di default. **Sincronizzare fornitori e acquisti**, **Inviare ordini di acquisto a GLOP**, **Convertire le ricezioni in bolle di consegna di GLOP** e **Inviare i conteggi di giacenza a GLOP** si attivano nella scheda **Sincronizzazione** della connessione. Ciò che Odoo scrive in GLOP (ordini di acquisto, conversioni in bolla e l'eliminazione dei documenti di giacenza) è stato testato solo con la simulazione del modulo stesso e con chiamate singole e dirette a un account di prova nel cloud di GLOP senza alcun TPV, il 18 settembre 2026. Non è stato testato tramite FlexigoTech Cloud né con un TPV reale.



Schermata reale di Odoo 20. La connessione di simulazione, con il contatore **Documenti GLOP** in alto.

Da dove arriva ogni dato

- Gli ordini e i documenti di trasporto in attesa di evasione li importa l'attività pianificata **GLOP: documenti di acquisto in attesa**, ogni ora.
- I fornitori e le famiglie e gli imballaggi d'acquisto si leggono con l'attività pianificata **GLOP: dati anagrafici**, ogni giorno, oppure con il pulsante **Sincronizzare i dati anagrafici** della connessione.
- Un documento specifico lo importi tu per il suo numero con la procedura guidata **Recuperare un documento da GLOP**.

Pulsanti del registro

Recuperare da GLOP (documento)	Rilegge quel documento e salva ciò che GLOP ha ora. Non si vede se il documento non ha un **Numero in GLOP**.
Convertire in bolla di consegna (documento)	Mette in coda la conversione dell'ordine con le quantità delle sue righe. Si vede solo in un documento di acquisto **In GLOP** il cui tipo in GLOP è 1. GLOP considera l'ordine convertito per intero, anche se ne è stata ricevuta solo una parte, e lo fa dopo: la sua risposta conferma solo che l'ordine è stato inviato al TPV.

Eliminare in GLOP (documento)	Mette in coda l'eliminazione di un documento di giacenza. Si vede solo se è **In GLOP**.
Ordine di acquisto e **Ricezione** (documento)	Aprono l'ordine di acquisto o la ricezione di Odoo collegati. Non si vedono se non ce n'è nessuno.
Inviare l'ordine a GLOP (ordine di acquisto)	Mette in coda la creazione dell'ordine in GLOP. Vengono inviati solo prodotti e quantità: GLOP applica i propri prezzi e imposte. Si vede solo con **Inviare ordini di acquisto a GLOP** attivo e finché l'ordine non è stato inviato.
Recuperare il modello da GLOP (fornitore GLOP)	Legge gli articoli che GLOP propone di ordinare a quel fornitore.
Usare il suggerimento (famiglia o imballaggio d'acquisto)	Copia il suggerimento di Odoo nella tua decisione. Non si vede se non c'è suggerimento o se coincide già con esso.

Stati del documento

- **Bozza**
- **In coda per GLOP**
- **In GLOP**
- **Non è più in GLOP**
- **Errore**

Collegare un fornitore


1. **Apri l'elenco**
   Vai su **GLOP › Dati anagrafici › Acquisti › Fornitori GLOP**.
2. **Cerca quelli in sospeso**
   Usa il filtro **Senza fornitore di Odoo**.
3. **Scegli il contatto**
   Compila **Fornitore** con il contatto di Odoo.

> Il connettore non crea mai da solo un fornitore, una categoria o un'unità di misura: ogni collegamento è una tua decisione oppure una corrispondenza di P.IVA/codice fiscale senza ambiguità. Per inviare un ordine a GLOP, il fornitore deve essere collegato.

11 Giacenza e distinte base

Il connettore può spostare la giacenza di Odoo in base a quanto vende GLOP, leggere le distinte base da GLOP e inviargliele, confrontare la giacenza di GLOP con quella di Odoo e mandare a GLOP un conteggio d'inventario.

> Tutto ciò che è in questa sezione è disattivato: **Giacenza** è impostato su **Senza giacenza**, e **Sincronizzare formati di vendita e distinte base**, **Confrontare la giacenza con GLOP**, **Inviare le distinte base a GLOP** e **Inviare i conteggi di giacenza a GLOP** sono deselezionati. Ciò che Odoo scrive in GLOP (distinte base e conteggi) è stato provato solo con la simulazione del modulo stesso e con chiamate singole, dirette, a un account di prova nel cloud di GLOP senza alcun registratore di cassa, il 18 settembre 2026. Non è stato provato tramite FlexigoTech Cloud né con un registratore di cassa reale.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La connessione di simulazione, con i suoi pulsanti e i contatori **Documenti GLOP**, **Distinte base** e **Differenze**.

Da dove arriva ogni dato

- Con **Giacenza** su **Prodotti venduti**, il connettore genera i movimenti di giacenza di ciò che è stato venduto a partire da ogni registrazione contabile. Escono come documento di consegna in uscita e, in caso di resi, come documento di reso. Nel documento vedi la **Direzione GLOP** (**Uscita** o **Reso**) e la **Registrazione contabile GLOP**.
- Con **Sincronizzare formati di vendita e distinte base** attivo, le distinte base arrivano con l'attività pianificata **GLOP: dati anagrafici**, ogni giorno, oppure con il pulsante **Recuperare da GLOP** di ogni distinta.
- La giacenza di GLOP da confrontare con quella di Odoo viene letta da GLOP e salvata in **Confronto di giacenza**. Il confronto è di sola lettura: non scrive quantità né in Odoo né in GLOP.

Pulsanti della distinta base

Le distinte base si trovano in **Distinte base**, dentro **GLOP › Dati anagrafici › Catalogo**.

Recuperare da GLOP	Rilegge le distinte base di quel formato di vendita e aggiorna ciò che GLOP riporta adesso.
Creare la distinta base	Converte la distinta base in una distinta materiali di tipo kit di Odoo.
Recuperare dalla distinta base	Riempie le righe con la distinta materiali di kit del prodotto in Odoo.
Inviare a GLOP	Mette in coda l'intera distinta base di quel prodotto e poi la rilegge per verificarla, perché GLOP risponde che è andata bene anche quando il prodotto non esiste.
Inviare questa riga	Invia la modifica di quantità o di costo di un singolo ingrediente.

Invii	Apre gli invii di quella distinta base.

Stati del confronto di giacenza

Ogni riga del confronto ha uno di questi valori in **Confronto**: **Coincidono**, **Differiscono**, **Non collegati** o **Nessun magazzino scelto**. La riga salva **Confrontato il** e **Letto da GLOP il**. Il pulsante **Ricalcolare** rilegge lo stock di Odoo senza interrogare GLOP.

Inviare un conteggio a GLOP

1. **Apri Inviare conteggio di giacenza**
   Si trova in **GLOP › Operazioni › Uscita verso GLOP**. Scegli la connessione e il **Terminale di GLOP**; il suo magazzino è quello che viene regolarizzato.

2. **Premi Caricare il conteggio**
   Viene letta la giacenza di GLOP in quel momento e posta accanto a quella di Odoo.


3. **Controlla le righe e premi Inviare a GLOP**
   Viene messa in coda una sola regolarizzazione d'inventario con le righe che cambiano: GLOP applica ogni quantità come differenza rispetto alla sua giacenza di quel momento. Il pulsante **Inviare a GLOP** non compare finché non viene caricato il conteggio.

> Con GLOP come riferimento della giacenza, un prodotto con distinta materiali di kit non si muove in Odoo: il movimento fallisce e ne indica il nome, perché gli ingredienti verrebbero scalati due volte. In quel caso la distinta base non si può convertire in distinta materiali. Il collegamento di un documento con la sua registrazione contabile GLOP non si può modificare, e non si può inviare un secondo conteggio mentre un altro dello stesso magazzino non è stato risolto.

12 Ordini a GLOP

Invia un ordine di Odoo a un tavolo o alla coda di consegna di GLOP, una sola volta, e lo considera confermato quando arriva lo scontrino corrispondente.

> È disattivato: **Inviare ordini al tavolo e in consegna** si attiva nella scheda **Sincronizzazione** della connessione. È stato provato solo con la simulazione del modulo stesso e con un ordine di prova, diretto, su un account di prova nel cloud di GLOP senza alcun registratore di cassa, creato e annullato il 18 settembre 2026. Non è stato provato tramite FlexigoTech Cloud né con un registratore di cassa reale.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La connessione di simulazione, con il pulsante **Procedura guidata di avvio** e i contatori **Invii in coda** e **Documenti GLOP**.

Gli ordini si trovano in **GLOP › Operazioni › Documenti › Ordini a GLOP**. Ogni ordine lo crei tu. L'invio parte quando premi **Inviare a GLOP**: entra nella coda degli invii e l'attività pianificata **GLOP: invio di clienti** lo spedisce, ogni 15 minuti. Quella stessa attività gestisce il resto degli invii della connessione. Puoi seguirlo in **GLOP › Operazioni › Uscita verso GLOP › Invii a GLOP**.

Se indichi un **Tavolo**, GLOP aggiunge le righe allo scontrino aperto di quel tavolo. Se lo lasci vuoto, l'ordine viene messo da parte come ordine per la consegna.

Inviare a GLOP	Mette l'ordine nella coda degli invii. Si vede solo quando l'ordine è in **Bozza**.
È arrivato alla cassa	Dai per confermato l'ordine a mano. Si vede solo quando l'ordine è in **Inviato, non confermato**.
Non è arrivato alla cassa	Chiude l'ordine come **Errore**. Non viene reinviato nulla da solo. Si vede solo quando l'ordine è in **Inviato, non confermato**.
Annullare in GLOP	Annulla in GLOP un ordine già inviato che non è ancora stato incassato. Si vede solo quando l'ordine è in **Inviato, non confermato**.
Scontrino di GLOP	Apre lo scontrino che dimostra che le righe sono arrivate. Si vede quando l'ordine ha quello scontrino.

Stati

Bozza	L'ordine non è stato ancora inviato.
In coda	L'invio attende il suo turno.
Inviato, non confermato	L'invio è partito e manca l'arrivo dello scontrino.

Confermato in GLOP	È arrivato lo scontrino con questo ordine, oppure l'hai confermato tu.
Errore	L'ordine non è arrivato.
Annullato	L'ordine è stato annullato.


1. **Crea l'ordine**
   Scegli terminale, tipo di ordine e righe, e il tavolo se va a un tavolo.
2. **Premi Inviare a GLOP**
   L'ordine passa in **In coda** e l'attività degli invii lo spedisce.
3. **Attendi la conferma**
   Quando arriva lo scontrino, l'ordine passa in **Confermato in GLOP**. Se non arriva, usa **È arrivato alla cassa** o **Non è arrivato alla cassa**.

> Un ordine già inviato non viene mai reinviato: reinviarlo duplicherebbe le righe dello scontrino del tavolo. Si annulla solo un ordine inviato che non è ancora stato incassato.

MANUALE D'USO · GLOP

13 Riconciliazione e controlli

Il connettore incrocia gli scontrini, l'esportazione contabile di GLOP (SAGE500) e le registrazioni di ogni terminale e data, e ogni giorno verifica l'integrità delle registrazioni contabili.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il riepilogo di GLOP della connessione [SIMULATION] GLOP demo, con gli avvisi aperti.

Da dove arrivano i dati

- L'attività pianificata **GLOP: riconciliazione SAGE500** viene eseguita ogni giorno e controlla ogni terminale e data di esercizio.
- L'attività pianificata **GLOP: integrità delle scritture contabili** viene eseguita ogni giorno e non chiama GLOP.
- Il pulsante **Ricontrollare** ripete un controllo a mano.

Le riconciliazioni si trovano in **GLOP › Operazioni › Uscita verso GLOP › Riconciliazione SAGE500**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La **Riconciliazione SAGE500** della simulazione: due giorni **Con differenze**, con la differenza totale di ciascuno.

Pulsante e dati del registro

Ricontrollare	Ripete il controllo di quel giorno anche se il controllo SAGE500 è disattivato. Lo vede solo il gruppo contabilità.
Differenza totale	Totale SAGE500 meno quanto registrato, oppure meno gli scontrini se non c'è ancora una registrazione.
Confrontata con quanto registrato	Si spunta se il giorno aveva registrazioni pubblicate al momento del controllo.
Differisce dagli scontrini e **Differisce da quanto registrato**	Caselle che indicano con quale lato non coincide SAGE500.
Giorni di seguito senza SAGE500	Quanti giorni consecutivi l'esportazione non è stata disponibile.

Stati

In attesa	Non è ancora stato controllato oppure manca una risposta.
Quadra	SAGE500 coincide con quanto confrontato.
Con differenze	Ci sono differenze.
Non disponibile	Il commerciante non può ottenere l'esportazione di SAGE500.
Disattivata	Il controllo è disattivato sulla connessione.


Come verificare una giornata con differenze

1. **Filtra l'elenco**
   Usa il filtro **Con differenze**.
2. **Apri il record**
   Guarda le schede **Per aliquota IVA** e **Per tipo di vendita**.
3. **Ripeti il controllo**
   Premi **Ricontrollare** quando hai corretto la causa.

> I record di riconciliazione sono di sola lettura: non si possono creare né modificare a mano, li genera solo il connettore.

14 Avvio e monitoraggio


La procedura guidata ti accompagna nella configurazione di una connessione con GLOP, la simulazione ti permette di fare prove senza dati reali e gli elenchi di **GLOP › Audit › Sincronizzazione** conservano ciò che è successo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La connessione [SIMULATION] GLOP demo con il pulsante **Procedura guidata di avvio**.

Da dove arriva ogni dato

DATO	DA DOVE ARRIVA
Esecuzioni	Una per ogni passaggio di un flusso. Le creano le azioni pianificate e i pulsanti della connessione. Si vedono in **GLOP › Audit › Sincronizzazione › Esecuzioni**.
Cursori	Si aggiornano automaticamente mentre viene percorso ogni flusso. Si vedono in **GLOP › Audit › Sincronizzazione › Cursori**.
Chiamate a GLOP	Vengono salvate a ogni chiamata. Si vedono in **GLOP › Audit › Anomalie da gestire › Chiamate API (errori)**.
Webhook ricevuti	Arrivano quando GLOP segnala qualcosa. L'azione pianificata **GLOP: elaborare i webhook ricevuti** li elabora ogni 5 minuti.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Le **Esecuzioni** della simulazione, con il flusso, l'origine, lo stato e il **Motivo dell'arresto** di ciascuna.

Pulsanti della procedura guidata

Provare la connessione	Verifica la connessione e lascia il risultato all'interno della procedura guidata.
Sincronizzare i dati anagrafici	Importa punti vendita e terminali, che arrivano disattivati.
Attivare i terminali	Attiva i terminali del punto vendita scelto.

Eseguire una prova senza registrare	Importa le ultime 3 giornate di ogni terminale attivato, senza registrarle.
Salvare le politiche	Salva sulla connessione le politiche scelte nel passo 7.
Avviare	Conclude l'avvio nel passo 9.
Creare una connessione di simulazione...	Apre la procedura guidata della simulazione.

Stati di un'esecuzione

- **In corso**
- **Terminata**
- **Parziale**
- **Fallita**
- **Saltata**

Passaggi

1. **Apri la connessione**
   Vai su **GLOP › Configurazione › Connessioni GLOP** e premi **Procedura guidata di avvio**.

2. **Percorri i passaggi**
   Usa **Avanti** e **Precedente**. Sono nove passaggi: il 6 è la prova senza registrazione e il 9 è l'avvio.

3. **Controlla il monitoraggio**
   Verifica **Esecuzioni**, **Cursori** e **Webhook ricevuti** in **GLOP › Audit › Sincronizzazione**.

> Finché non c'è una **Data di avvio** non entra nessuno scontrino, e non vengono mai richieste giornate anteriori a tale data. Si imposta nel passo 7 della procedura guidata o nella scheda **Sincronizzazione** della connessione.

MANUALE D'USO · GLOP

15 Cosa succede da solo

Il connettore scarica da GLOP, invia e ripassa i dati in autonomia con dieci azioni pianificate, tutte attive al momento dell'installazione.

ATTIVITÀ	FREQUENZA	COSA FA
GLOP: sincronizzare gli scontrini per giornata di vendita	Ogni 10 minuti	Scarica gli scontrini di ogni giornata.
GLOP: elaborare i webhook ricevuti	Ogni 5 minuti	Elabora gli avvisi di GLOP arrivati.

ATTIVITÀ	FREQUENZA	COSA FA
GLOP: giornate di vendita e registrazione contabile	Ogni 15 minuti	Valuta le giornate di vendita e la loro registrazione contabile.
GLOP: invio di clienti	Ogni 15 minuti	Invia a GLOP ciò che è in coda: clienti, documenti di acquisto e di magazzino, distinte base e ordini per tavolo o consegna. Lavora solo con le connessioni che hanno attiva almeno una casella di invio.
GLOP: documenti di acquisto in attesa	Ogni ora	Scarica i documenti di acquisto in attesa di evasione.
GLOP: dati anagrafici	Ogni giorno	Aggiorna i dati anagrafici.
GLOP: riconciliazione SAGE500	Ogni giorno	Confronta gli scontrini e le scritture con l'esportazione SAGE500.
GLOP: integrità delle scritture contabili	Ogni giorno	Controlla le scritture contabilizzate.
GLOP: ripasso approfondito delle giornate vecchie	Ogni giorno	Ripassa le giornate vecchie per individuare scontrini mancanti.
GLOP: manutenzione notturna	Ogni giorno	Verifica lo stato di salute delle connessioni e chiude o risolve gli avvisi.

Le frequenze si modificano in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Automazione › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore attiva.

MANUALE D'USO · GLOP

16 In caso di problemi

Casi frequenti e dove guardare in ciascuno.

I pulsanti della connessione non chiamano GLOP	Senza la prova o l'abbonamento di FlexigoTech Cloud il connettore non comunica con GLOP. Controlla lo stato in **Impostazioni**, nel blocco di FlexigoTech Cloud, e premi **Verifica ora** se l'hai appena attivato.
Le credenziali non sono valide	Apri **Credenziali...** sulla connessione e reinserisci il Client ID e il secret, senza spazi. Per sicurezza Odoo non mostra mai il secret salvato. Poi premi **Provare la connessione**.
Manca un'azione per i permessi	Alcune azioni richiedono un gruppo specifico, e chi si occupa della contabilità è colui che registra o riprova. Se Odoo mostra «Questa azione richiede il gruppo «% (group)s».», chiedi quel permesso a un amministratore.
Una registrazione contabile è finita in errore	Premi **Riprova** sulla registrazione contabile: il processo ripassa dal controllo preliminare. Se l'errore è del tipo «LEGAL_GUARD», lo può riprovare solo un amministratore di GLOP, e prima bisogna correggerne la causa.
Un ordine inviato a GLOP non è arrivato	Se GLOP non lo ha ricevuto, l'ordine si chiude come errore con **Non è arrivato alla cassa**. Il connettore non lo reinvia da solo.

Vuoi vedere cosa ha risposto GLOP	Guarda **GLOP › Audit › Anomalie da gestire › Chiamate API (errori)** e **GLOP › Audit › Sincronizzazione › Webhook ricevuti**. Un webhook con errore si rielabora con **Riprova**; le chiamate all'API sono solo un registro. Per quanto tempo vengono conservati lo decidi in **Impostazioni**, nel blocco **Conservazione**.

Se il database non ha prova né abbonamento di FlexigoTech Cloud, o la connessione non ha ancora le sue credenziali salvate lì, il connettore non chiama GLOP: ogni esecuzione termina con il motivo **In pausa: FlexigoTech Cloud**, che vedi in **Esecuzioni**. Appena ci sono servizio e credenziali, riprende a chiamare senza che tu faccia nulla; per non aspettare che il modulo rinnovi il permesso, premi **Verifica ora** in **Impostazioni**. In una copia neutralizzata del database, come un branch di prova di Odoo.sh, tutte le connessioni restano con il kill switch attivo e il webhook spento: la copia non chiama GLOP né riceve i suoi avvisi.

17 Supporto

Scrivici per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio. Con il piano Standard rispondiamo in 1 giorno lavorativo; con il Pro, in 4 ore lavorative, e se serve lo vediamo in videochiamata. Indicaci la tua versione di Odoo, quella del modulo e, se c'è un errore, il suo testo completo.

E-mail

Per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio.
comercial@flexigotech.com

Sul web

La pagina del connettore, con la guida e i prezzi.
flexigotech.com/it/connettore-glop-odoo.html

Su Odoo Apps

La pagina del modulo nello store di Odoo.
apps.odoo.com

GLOP è un marchio del suo titolare. FlexigoTech pubblica questo connettore per conto proprio, senza avallo né sponsorizzazione del titolare del marchio. FlexigoTech è un marchio di Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcellona, Spagna).