
GEBRUIKERSHANDLEIDING · KASSA EN HORECA

GLOP kassa-connector voor Odoo

Voor wie de connector al heeft: installeren, activeren, koppelen, instellen en gebruiken, stap voor stap.

Moduleversie 20.0.1.2.1 | Schermafbeeldingen van Odoo 20 | Editie van 16-11-2026





Echte schermafbeelding van Odoo 20. De verbinding [SIMULATION] GLOP demo met de toegangen en waarschuwingen, en de samenvattingskaart van diezelfde verbinding.

Inhoud

Rechts de pagina waarop elk hoofdstuk begint. Menu's en knoppen heten zoals in de Nederlandse Odoo.


1	Wat het is en waar het staat	3
2	Voordat je begint	4
3	Installatie	4
4	FlexigoTech Cloud activeren: de proefperiode van 14 dagen	6
5	Je GLOP-account verbinden	8
6	De opties van de verbinding	10
7	Verkoop en boeking	12
8	Betalingen en klanten	15
9	Hoofdgegevens	17
10	Inkoop en documenten	20
11	Voorraad en recepten	22
12	Bestellingen naar GLOP	24
13	Afstemming en controles	25
14	Opstart en opvolging	27
15	Wat vanzelf gebeurt	29
16	Als er iets misgaat	29
17	Support	30

Deze handleiding beschrijft versie 20.0.1.2.1 van de module (Odoo-branch 20.0, commit e888b59be). Alles wat erin staat komt uit de code: menu's, knoppen, velden, geplande acties en foutmeldingen.

De schermafbeeldingen komen uit een Odoo 20-testdatabase met een verzonnen bedrijf en verzonnen gegevens, zonder echte verbinding met GLOP. Voor Odoo 17, 18 en 19 heeft de module een eigen versie: ziet iets er op je scherm anders uit, mail ons dan.

1 Wat het is en waar het staat

De connector brengt de GLOP-verkopen per bedrijfsdag naar Odoo om ze te boeken, en haalt en stuurt hoofddata, inkoop, voorraad en recepten. Alles beheer je vanuit de eigen app **GLOP**. De schermen in deze handleiding komen uit de simulatie van de module zelf, zonder echte GLOP: daarom heet de verbinding "[SIMULATION] GLOP demo" en dragen de gegevens die ze ophaalt "[SIMULATED]".



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De verbinding [SIMULATION] GLOP demo in **GLOP-verbindingen**, met de knoppen en tellers.

GLOP › Samenvatting	Een kaart per verbinding met de status en wat aandacht nodig heeft.
GLOP › Operaties	**Per dag** met **Boekingen**, **Verkoopdagen**, **Bonnen** en **Bonregels**. **Documenten** met **GLOP-tafels**, **Bestellingen naar GLOP** en **GLOP-documenten**. **Uitgang naar GLOP** met **Verzendingen naar GLOP**, **SAGE500 vergelijking** en **Inventarisatie verzenden**.
GLOP › Hoofdgegevens	**Structuur**: **Locaties**, **Terminals** en **GLOP-magazijnen**. **Catalogus**: **Categorieën**, **Producten**, **Prijslijsten**, **Verkoopformaten**, **Recepten** en **Maten en kleuren**. **Inkoop**: **GLOP Leveranciers**, **Aankoopcategorieën** en **Aankoopverpakkingen**. **Klanten en betalingen**: **Belastingen**, **Betaalmethodes** en **Contacten**.
GLOP › Audit	**Synchronisatie**: **Uitvoeringen**, **Cursors** en **Webhooks ontvangen**. **Incidenten**: **API-aanroepen (fouten)** en **Voorraadvergelijking**.
GLOP › Instellingen	**GLOP-verbindingen**, **Instellingen** en **Simulatie aanmaken**.

Buiten de eigen app voegt de connector ook iets toe aan de Odoo-inkooporders, de leveringsbonnen, de boekingen en dagboeken, en de algemene instellingen.

2 Voordat je begint

Zorg er vóór het installeren van de connector en het aanmaken van de eerste verbinding voor dat je het volgende klaar hebt.

- Een GLOP-account, met de Client ID en het geheim die GLOP je geeft voor de API.
- De volledige dump van je POS naar de GLOP-cloud. De GLOP-cloud ontvangt alleen wat wordt aangemaakt of gewijzigd vanaf het moment dat je hem activeert: btw-tarieven en artikelen die eerder zijn aangemaakt, komen alleen mee met die dump («Envío de datos» › «Enviar todo», en «Enviar ventas» voor de bonnenhistorie). Dat doet de GLOP-support of je distributeur, alleen bij de ingebruikname en na voorafgaande melding aan GLOP. Het kan niet via de API worden gestart.
- Het abonnement op FlexigoTech Cloud, of de proefperiode van 14 dagen zonder creditcard. Zonder dit praat de connector niet met GLOP.
- Odoo 17, 18, 19 of 20, op Odoo.sh of op je eigen server. Het werkt niet op Odoo Online, dat geen modules van derden laat installeren.
- Een beheerder van Odoo, die de toestemming voor de cloud accepteert en de inloggegevens opslaat.

> De connector stelt je GLOP-account niet in: hij geeft je de Client ID noch het geheim en past de configuratie van de kassa niet aan. Hij registreert ook geen terminals of locaties in GLOP: die leest hij uit GLOP. En hij boekt niet zelfstandig zolang **Boek automatisch** uit staat, wat de standaardinstelling is.

3 Installatie

De module wordt geïnstalleerd zoals elke module van derden in Odoo. Er is een beheerder nodig.

Hoe je hem krijgt

Vanaf de productpagina in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_glop_connector**) of vanaf de pagina van de connector op flexigotech.com. Kies de Odoo-versie die je gebruikt: elke versie is een aparte module.

De module hangt af van `flexigotech_cloud`, de verbinding met FlexigoTech Cloud. In Odoo Apps zet de pagina van de module die bij "Community Apps Dependencies" en de prijs ervan is al inbegrepen; bovendien is hij gratis en heeft hij een eigen pagina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Zet de twee mappen naast elkaar in hetzelfde modulepad en Odoo installeert `flexigotech_cloud` tegelijk.

Op Odoo.sh

1. **Upload de mappen naar je repository**
   Kopieer `flexigobe_glop_connector` en `flexigotech_cloud` naar de tak van je project, in de map van je modules, en doe een push.

2. **Wacht tot Odoo.sh de tak heeft gebouwd**
   Als dat klaar is, staan de twee modules in de tak.

3. **Installeer de app**
   Klik in **Apps** op **Lijst met apps bijwerken** (met de ontwikkelaarsmodus), zoek naar "GLOP" en klik op **Activeren**.

Op je eigen server

1. **Kopieer de mappen**
   Zet `flexigobe_glop_connector` en `flexigotech_cloud` in een map die in het `addons_path` van je Odoo staat.

2. **Herstart Odoo**
   Zo worden de nieuwe modules ingelezen.

3. **Installeer de app**
   Klik in **Apps** op **Lijst met apps bijwerken**, zoek naar "GLOP" en klik op **Activeren**.


> Bij de installatie installeert Odoo ook de apps waarvan de module afhangt: Facturatie, Voorraad en Inkoop. Als je die al gebruikt, verandert er niets aan wat je hebt.

4 FlexigoTech Cloud activeren: de proefperiode van 14 dagen

De oproepen naar GLOP lopen via FlexigoTech Cloud, de dienst van FlexigoTech die je versleutelde inloggegevens bewaart. Zolang de database niet is verbonden en de module geen proefperiode of abonnement heeft, praat de connector niet met GLOP.

1 **Klik op Activeren in de balk bovenaan**

Die verschijnt zodra je de module installeert. Het venster **FlexigoTech Cloud activeren** opent met het plan Standaard en de 14 dagen gratis, zonder creditcard.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het activatievenster: lees de lijst met gegevens, vink het vakje aan en vul je e-mailadres in.

2 **Accepteer en vul je e-mail in**

Vink «Ik heb de lijst gelezen en ga akkoord, namens mijn bedrijf…» aan (dit omvat de voorwaarden van het abonnement en de verwerkersovereenkomst) en vul het **E-mail van wie accepteert** in.

3 **Klik op Verbinden en proefperiode starten**

Odoo registreert de database bij FlexigoTech Cloud en start de proefperiode van de module. Als je het voor later wilt laten, sluit **Later** het venster.

Hetzelfde, vanuit Instellingen

In **Instellingen › FlexigoTech Cloud** staat de volledige lijst van wat de database verstuurt. Vink het vakje aan, vul het e-mailadres in en klik op **Accepteren en verbinden**. Als je al een account hebt op app.flexigotech.com, koppelt het veld **Heb je een code van je account?** de database eraan (de code is 10 minuten geldig).



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud, vóór het verbinden: het aangevinkte vakje, het e-mailadres en **Accepteren en verbinden**.

Met de database verbonden toont het blok **Modules** elke module met zijn status: **Proefperiode** en de datum waarop die eindigt, **Geabonneerd**, enz. Vandaar kies je het plan (Standaard of Pro, per maand of per jaar) en klik je op **Abonneren**: de betaling gebeurt op de Stripe-pagina, buiten Odoo.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud met de database verbonden en de connector in proefperiode.

PLAN	PRIJS	INBEGREPEN
Standaard	49 € per maand of 490 € per jaar	Reactie van de support binnen 1 werkdag, tot 3 accounts
Pro	98 € per maand of 980 € per jaar	Reactie binnen 4 werkuren, tot 10 accounts en videogesprek indien nodig

Prijzen exclusief btw. Als je je na afloop van de proefperiode niet abonneert, stopt de dienst en wordt er niets gefactureerd; je gegevens blijven in je Odoo. **Nu controleren** vraagt de toestemming meteen (anders vernieuwt de module die zelf elke 6 uur).

> In een geneutraliseerde kopie (staging) of in een database met demogegevens kun je geen proefperiode starten: Instellingen meldt dit met «Deze database is een geneutraliseerde kopie of bevat demogegevens, dus hier kunnen geen proefperiodes worden gestart.»

5 Je GLOP-account verbinden


Elke verbinding met GLOP maak je aan vanuit het menu **GLOP-verbindingen**, binnen de configuratie van GLOP.

1 **Open het menu met verbindingen**

Ga naar **GLOP › Instellingen › GLOP-verbindingen**. Daar staan de bestaande verbindingen.

2 **Klik op Nieuw**

Het formulier van een lege verbinding opent. Zolang je die niet opslaat, is er niets verbonden.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een nieuwe verbinding, met de knoppen **Verbinding testen** en **Herstel circuit** in de kop.

3 **Vul de naam en de omgeving in**

Zet een **Naam** en kies de **Omgeving**: **Productie** of **Simulatie**. De omgeving kan niet meer worden gewijzigd zodra de verbinding locaties of bonnen heeft.

4 **Controleer het API-adres en de tijdzone**

De **API-URL** is al ingevuld met die van GLOP. Tenzij je een reden hebt om die te wijzigen, laat je hem staan. Kies ook de **Tijdzone**.

5 **Klik op Inloggegevens…**

Dat staat in de kop en is de enige plek waar je de **Client ID** invult of wijzigt. Bij een simulatieverbinding verschijnt het niet.


6 **Vul de inloggegevens in**

Vul de **Client ID** en het **Client Secret** in die je van GLOP hebt gekregen. Loopt de verbinding via FlexigoTech Cloud, vink dan ook «Ik ga ermee akkoord dat de GLOP-credentials en de oproepen naar GLOP via FlexigoTech Cloud gaan.» aan: de Client ID en het secret gaan eenmalig versleuteld naar FlexigoTech Cloud, dat ze bewaart en er GLOP mee aanroept, en blijven niet in Odoo staan. Een Odoo-beheerder slaat ze op. Zonder het vakje verschijnt «Voordat de geheime sleutel wordt opgeslagen, moet

een beheerder akkoord gaan dat de GLOP-credentials en de oproepen naar GLOP via FlexigoTech Cloud gaan. Er is niets verzonden.» Om veiligheidsredenen wordt het opgeslagen secret nooit meer getoond.

7 **Klik op Opslaan en verbinding testen**


Odoo vraagt GLOP, via FlexigoTech Cloud, om de lijst met terminals. Als alles goed gaat, verschijnt «Correcte verbinding: geldig token en bereikbare terminals.» met de terminals die GLOP ziet, en de verbinding wordt **Verbonden**. Heeft GLOP nog geen enkele terminal, dan krijg je een melding dat er geen bonnen te importeren zijn zolang de POS geen gegevens naar zijn cloud stuurt. De test kun je altijd herhalen met **Verbinding testen**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De simulatieverbinding met status **Verbonden**, met de knoppen **Verbinding testen** en **Bonnetjes nu synchroniseren**. In simulatie waarschuwt de test dat er niet naar api.glop.es is gebeld.

> De GLOP-inloggegevens worden door een Odoo-beheerder opgeslagen, die ook akkoord gaat met de doorgifte via FlexigoTech Cloud. Het GLOP-beheerdersrecht volstaat om **Verbinding testen**, **Inloggegevens…** en de synchronisatieknoppen te gebruiken. **Controleren in FlexigoTech Cloud** en **Verwijderen uit FlexigoTech Cloud** ziet alleen de Odoo-beheerder.


Daarna komen de gegevens vanzelf binnen. De geplande taak **GLOP: synchroniseer bonnen per bedrijfsdag** leest de bonnen elke 10 minuten en **GLOP: hoofdgegevens** haalt eens per dag de terminals, belastingen, betaalmethodes en producten op. Je kunt het ook handmatig vragen met **Bonnetjes nu synchroniseren** en **Synchroniseer hoofddata**. Als de verbinding de kill switch aan heeft, verschijnt **Synchroniseer hoofddata** niet. Bonnen worden alleen opgevraagd vanaf de **Startdatum**: zonder die datum komt er geen enkele binnen, en de verbinding waarschuwt je daarvoor.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De **GLOP-samenvatting** van de simulatie, met een kaart per verbinding en de status ervan.

6 De opties van de verbinding

Elke verbinding bewaart zijn eigen bedrijfsopties, die je in het formulier van de verbinding kiest.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het formulier van de simulatieverbinding, met de knoppen in de kop en de tabbladen.


OPTIE	BIJ AANMAKEN	WAT HET DOET
Omgeving	**Productie**	Kies tussen **Productie** en **Simulatie**. Dit kan niet meer worden gewijzigd zodra de verbinding locaties of bonnen heeft.
Bonnetjes synchroniseren	Aan	Staat toe de bonnen van GLOP te lezen.
Synchroniseer hoofddata	Aan	Staat toe de structuur-, catalogus- en belastinggegevens van GLOP op te halen.
Klanten synchroniseren	Aan	Staat toe de klanten van GLOP op te halen.
Leveranciers en aankopen synchroniseren	Uit	Leest de leveranciers, inkoopcategorieën, verpakkingen en openstaande inkoopdocumenten uit GLOP. Schrijft niets naar GLOP.
Synchroniseer verkoopformaten en recepten	Uitgeschakeld	Leest de verkoopformaten en recepten uit GLOP. Schrijft niets naar GLOP.
Voorraad vergelijken met GLOP	Uitgeschakeld	Leest de voorraden uit GLOP en zet ze naast die van Odoo. Toont alleen het verschil, past de voorraad niet aan.
Klanten verzenden naar GLOP	Uitgeschakeld	Laat Odoo klanten in GLOP aanmaken en bijwerken.
Inkoopbestellingen naar GLOP verzenden	Uitgeschakeld	Laat Odoo inkoopbestellingen naar GLOP sturen.
Goederenontvangsten omzetten in GLOP-leveringsbonnen	Uitgeschakeld	Laat de bestelling van een al gevalideerde ontvangst omzetten in een GLOP-leveringsbon.
Inventarisaties naar GLOP verzenden	Uitgeschakeld	Laat inventarisaties naar GLOP sturen en voorraaddocumenten verwijderen.

OPTIE	BIJ AANMAKEN	WAT HET DOET
Recepten naar GLOP sturen	Uitgeschakeld	Laat het recept van een product in GLOP schrijven.
Bestellingen naar tafel en afhalen verzenden	Uitgeschakeld	Laat bestellingen voor de kassa, een tafel of afhalen versturen en annuleren.
Startdatum	Leeg	Datum vanaf waar bedrijfsdagen worden opgevraagd. Er worden nooit eerdere bedrijfsdagen opgevraagd.
Overzichtsvenster (dagen)	3	Aantal dagen dat terug wordt nagelopen.
Diepgaand overzicht (dagen)	35	Aantal dagen dat het diepgaande overzicht beslaat.
Uren tot de bedrijfsdag wordt afgerond	30	Aantal uren waarna de bedrijfsdag als afgerond wordt beschouwd.
Maximale wachttijd voor open tickets (u)	48	Maximaal aantal uren dat een open ticket mag wachten.
Sluituur (voorlopige datum)	6	Uur van de dag dat als sluitingstijd wordt gebruikt voor de voorlopige datum.
Boek automatisch	Uitgeschakeld	Met deze optie uitgeschakeld wordt elke bedrijfsdag geboekt wanneer je op **Boek** klikt.
Volledige facturen	**Per document**	Je kunt dit wijzigen naar **Journal**.
Retourzendingen	**Correctielabels**	De andere optie is **Nettowwaarde (controleer het 303-formulier)**.
BTW-inconsistentie	**Retentie**	De andere optie is **Herberekenen**.
Extras	**Automatisch**	Je kunt kiezen tussen **Optellen** of **Inbegrepen**.
Creditfactuur met positieve bedragen	**Retentie**	De andere optie is **Teken omkeren**.
Bewerken na het boeken	**Controle**	De andere optie is **Verwerking publiceren**.
SAGE500-controle	**Melding**	Je kunt **Uitgeschakeld** of **Blokkeren** kiezen.
Afrundtolerantie	0,01	Toegestane afrondingsdifferentie.
Maximale afronding per boeking	0,10	Maximaal toegestane afronding in één boeking.
Voorraad	**Niet op voorraad**	De andere optie is **Verkochte Producten**: Odoo verplaatst de voorraad van wat GLOP verkoopt.
Beheerder van de voorraad van ingrediënten	GLOP	Wie de ingrediënten van een samengesteld product aftrekt: de kassa van GLOP of de stuklijsten van Odoo.
Webhook actief	Uitgeschakeld	Activeert het ontvangen van meldingen van GLOP.

De vakjes voor wat wordt gesynchroniseerd en verzonden, en de termijnen van de bedrijfsdagen, staan op het tabblad **Synchronisatie**; de documenten, de controles en de voorraad op **Boeking**. **Omgeving** staat bovenaan, naast de naam, en **Webhook actief** op het tabblad **Webhook**. De vakjes voor verzending naar GLOP staan standaard uit en schakel je een voor een in. Zolang er een uitstaat, weigert de connector die verzending voordat er iets het netwerk op gaat. Die verzendingen zijn alleen getest met de simulatie van de module en met losse aanroepen naar een testaccount in de GLOP-cloud, niet via FlexigoTech Cloud.


7 Verkoop en boeking

De bonnen van GLOP worden per kassa en per bedrijfsdag omgezet in één boeking. De bedrijfsdag en de boeking hebben hun eigen knoppen om dat na te kijken en te corrigeren.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De **GLOP-samenvatting** van de simulatie, met de bedrijfsdagen klaar, geblokkeerd of met fout.

De bonnen komen van GLOP via de geplande taak **GLOP: synchroniseer bonnen per bedrijfsdag**, elke 10 minuten. De taak **GLOP: verkoopdagen en boekhouding**, elke 15 minuten, beoordeelt elke bedrijfsdag en zet die klaar om te boeken. De bonnen staan onder **GLOP › Operaties › Per dag › Bonnen** en de bedrijfsdagen onder **GLOP › Operaties › Per dag › Verkoopdagen**.




- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De lijst met **Bonnen** van de simulatie, met het documenttype, de betaaldatum, de BTW, het totaal en de status van elk ticket.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De **Verkoopdagen** van de simulatie: drie bedrijfsdagen in **Geboekt met vastgehouden bonnen**, met hun bonnen, de vastgehouden bonnen en het verschil.

Elke bedrijfsdag van een kassa levert één boeking op met de grondslag en de BTW zoals GLOP ze heeft vastgelegd. De boekingen staan onder **GLOP › Operaties › Per dag › Boekingen**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De **Boekingen** van de simulatie, per dag en per document, met hun boeking en status.

Knoppen van de bedrijfsdag

Boek	Boekt de bedrijfsdag. Is alleen zichtbaar als de bedrijfsdag **Klaar om te boeken** of **Geblokkeerd** is.
Voorbeeld bekijken	Toont wat er geboekt zou worden zonder een boeking aan te maken. Is alleen zichtbaar als er bonnen zijn om te boeken.
Beoordelen	Controleert nu opnieuw of de bedrijfsdag klaar is.
Her-synchroniseer bedrijfsdag…	Plant een nieuwe uitlezing van de bedrijfsdag uit GLOP.
SAGE500 controleren	Wordt verborgen zolang de bedrijfsdag nog **Bezig met bonnen afhalen** is.
Integriteit controleren	Is alleen zichtbaar als de bedrijfsdag al boekingen heeft.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een bedrijfsdag van de simulatie in **Geboekt met vastgehouden bonnen**, met **Beoordelen**, **Her-synchroniseer bedrijfsdag…**, **SAGE500 controleren** en **Integriteit controleren**, en de melding dat de vastgehouden bonnen als correctie worden ingevoerd.


Knoppen van de boeking

Boek	Boekt een boeking in **Concept** of **Geblokkeerd**.
Opnieuw proberen	Herhaalt een boeking met **Fout**.
Goedkeuren	Keurt een **In beoordeling** boeking goed.

Weiger revisie...	Weigert de revisie en vult de reden in.
Boek op een andere datum...	Voor een boeking die **Geblokkeerd** is door het afsluiten van een periode.
Voorbeeld bekijken	Toont de boekingsregels die zou worden aangemaakt.
Terugboeken en opnieuw boeken...	Keert de boeking om van een **Geboekt** boeking.
Boeking	Opent de boeking, als die bestaat.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een dagboeking van de simulatie, **Geboekt**, met **Terugboeken en opnieuw boeken...** en de tabbladen **Deltas per bon**, **Boekingsregels**, **Totals en BTW** en **Waarschuwingen en blokkades**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De boeking in het dagboek van de simulatie, met de melding dat het geen factuur is en dat Odoo het niet naar VERI*FACTU of de SII stuurt.

Statussen van de dag

Bezig met bonnen afhalen, **Klaar om te boeken**, **Geboekt**, **Geboekt met vastgehouden bonnen**, **Geblokkeerd** en **Fout**.

Statussen van de boeking

Concept, **In beoordeling**, **Geboekt**, **Geannuleerd**, **Geblokkeerd** en **Fout**.

1. **Open de dag**
   Ga naar **GLOP › Operaties › Per dag › Verkoopdagen** en kies de dag van de kassa.

2. **Klik op Voorbeeld bekijken**
   Controleer wat er zou worden geboekt.

3. **Klik op Boek**
   De boeking wordt aangemaakt met de bijbehorende boekingspost.


4. **Corrigeer indien nodig**
   Als er iets misgaat, gebruik **Opnieuw proberen**, **Goedkeuren** of **Terugboeken en opnieuw boeken**....

> Een geboekte boeking kan niet worden bewerkt. Om die te wijzigen moet je hem terugboeken en opnieuw boeken. De versies van een bon kunnen ook niet worden gewijzigd.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · GLOP

8 Betalingen en klanten

Hier koppel je elke betaalmethode, elke belasting en elke klant van GLOP aan hun rekening, belasting en contactpersoon in Odoo.




- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De simulatieverbinding, met de melding van 9 niet gemapte bonnen die je naar **Klanten en betalingen** stuurt.

Deze lijsten staan in **GLOP › Hoofdgegevens › Klanten en betalingen**, met de menu's **Belastingen**, **Betaalmethodes** en **Contacten**. De regels voor belastingen en betaalmethodes worden zelf aangemaakt wanneer GLOP bonnen stuurt die ze gebruiken. De klanten worden elke dag opgehaald door de geplande taak **GLOP: hoofdgegevens**. Klanten worden alleen naar GLOP gestuurd als je **Klanten verzenden naar GLOP** inschakelt op de verbinding, wat standaard uit staat. Daarna gaat de klant die je met **Verzenden naar GLOP** verstuurt mee met de geplande taak **GLOP: klantverzending**, binnen maximaal 15 minuten. Die verzending is alleen getest met de simulatie van de module zelf en met losse, directe aanroepen naar een testaccount in de GLOP-cloud zonder enige kassa, op 18 september 2026. Er is niet getest via FlexigoTech Cloud en niet met een echte kassa.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De **Betaalmethodes** van de simulatie: contant en pin, **Gemapeerd**; de andere twee, **Niet gemapt**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De **Belastingen** van de simulatie: drie BTW-tarieven **Gemapeerd** en de regels zonder tarief, **Niet gemapt**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De **Contacten** van GLOP van de simulatie met hun BSN/btw-nummer; één heeft al een bedrijf in Odoo en de knop **Verzenden naar GLOP**.

Voorgestelde eenheid gebruiken	Bij een belasting kopieert dit de **Odoo-belasting** die **Aanbeveling** voorstelt. Het is alleen zichtbaar als er een aanbeveling is en je nog geen belasting hebt gekozen.
Bevestigen	Bij een belasting keur je de gekozen belasting goed. Dit verdwijnt als die al bevestigd is of als je er geen hebt gekozen.
Verzenden naar GLOP	Bij een klant stuurt dit de gegevens van het **Bedrijf** naar GLOP. Alleen zichtbaar als de klant al een bedrijf heeft.

Statussen

Niet gemapt	Bij betaalmethodes en belastingen: moet nog aan Odoo worden gekoppeld.
Gemapeerd	Heeft al zijn rekening of belasting.
Niet bevestigd	Bij belastingen: er is een belasting gekozen, maar niemand heeft die bevestigd.
Niet geldig	Bij belastingen: de gekozen belasting geldt niet voor dat BTW-tarief.

Stappen

1 Open de lijst

Ga naar **Betaalmethodes** of **Belastingen** en filter op **Niet gemapt** of **In afwachting**.

2 **Vul de regel in**

Bij een betaalmethode kies je **Type** en **Rekening**. Bij een belasting kies je **Odoo-belasting**.


3 **Bevestig**

Bij een belasting klik je op **Bevestigen**. Bonnen die op deze koppeling wachtten worden opnieuw bekeken.

> Een belasting wordt niet bevestigd zonder eerst de Odoo-belasting te kiezen: je krijgt de melding «Kies een Odoo-btw-type voordat u het GLOP-type … bevestigt.». Als je de belasting van een rij wijzigt, is die niet langer bevestigd en moet je opnieuw bevestigen.


9 Hoofdgegevens

De hoofdgegevens halen de structuur en de catalogus uit GLOP die je nodig hebt om te kunnen boeken.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De simulatieverbinding, met de knop **Synchroniseer hoofddata** en de melding van niet gemapte bonnen.


De geplande taak **GLOP: hoofdgegevens** draait elke dag en loopt langs alle actieve verbindingen waarop de hoofdgegevens zijn ingeschakeld. Je kunt haar ook met de hand starten vanaf de verbinding met **Synchroniseer hoofddata**. Die leest de locaties, de terminals, de tafels, de magazijnen, de categorieën, de producten, de tarieven, de verkoopformaten en de maten en kleuren. De gegevens komen terecht in **GLOP › Hoofdgegevens › Structuur** en **GLOP › Hoofdgegevens › Catalogus**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De terminal van de simulatie, met zijn locatie en zijn **Correctieve factuurreeks**, AB1, die de connector zelf berekent.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De GLOP-**Producten** van de simulatie, nog **Niet gekoppeld**, met de knop **Negeren**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De **Categorieën** van GLOP van de simulatie, nog zonder **Opbrengstenrekening**.


Synchroniseer hoofddata	Start nu het inlezen vanuit GLOP, zonder op de dagelijkse taak te wachten. Als het klaar is, toont het wat er is ingelezen, wat leeg is gekomen en wat aandacht nodig heeft.
Negeren	Bij een GLOP-product haalt dit het uit de waarschuwingen. Zichtbaar zolang het product niet genegeerd is.
Stop met negeren	Zet het product terug in de gewone lijst. Alleen zichtbaar als het genegeerd is.
Voorgestelde eenheid gebruiken	Bij een magazijn, tarief of verkoopformaat kopieert dit de suggestie van GLOP in jouw keuze. Alleen zichtbaar als er een suggestie is die nog niet overeenkomt met wat je hebt gekozen.
Importeer GLOP-foto	Bij een product download je met de hand de foto die GLOP van het product heeft.
Foto toevoegen aan het product	Kopieert die foto naar het product in Odoo. Alleen zichtbaar als er een foto is opgehaald en het product gelinkt is.

Statussen van een product

- **Niet gekoppeld**: GLOP heeft het product en Odoo weet nog niet bij welk product het hoort.
- **Gelinkt**: het product is gekoppeld aan een product in Odoo, via **Barcode**, via **Interne referentie** of handmatig.
- **Genegeerd**: je hebt het bewust buiten beschouwing gelaten.

1 Synchroniseren


Klik in de verbinding op **Synchroniseer hoofddata**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De knop **Synchroniseer hoofddata** op de simulatieverbinding.

2 Controleer de producten

Open **GLOP › Hoofdgegevens › Catalogus › Producten** en koppel de producten die **Niet gekoppeld** zijn.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De **GLOP-samenvatting** van de simulatie, met 9 niet-gemapte bonnen.

3 Vul de structuur aan


Ga naar **GLOP › Hoofdgegevens › Structuur › Locaties** en vul voor elke locatie het dagboek en de rekeningen in.

> De synchronisatie maakt nooit producten of contacten aan in Odoo, wijst nooit zelf een magazijn of prijslijst toe en archiveert of verwijdert nooit iets. Nieuwe locaties en terminals komen binnen met **Synchroniseren** uitgevinkt: er wordt niets geboekt totdat iemand ze configureert en activeert.

10 Inkoop en documenten

De connector koppelt de GLOP-leveranciers aan Odoo-contacten, haalt de nog te leveren bestellingen en leveringsbonnen op en kan inkoopbestellingen en ontvangsten uit Odoo naar GLOP sturen.

> Alles in dit gedeelte staat standaard uit. **Leveranciers en aankopen synchroniseren**, **Inkoopbestellingen naar GLOP verzenden**, **Goederenontvangsten omzetten in GLOP-leveringsbonnen** en **Inventarisaties naar GLOP verzenden** schakel je in op het tabblad **Synchronisatie** van de verbinding. Wat Odoo naar GLOP schrijft (inkoopbestellingen, omzettingen in leveringsbon en het verwijderen van voorraaddocumenten) is alleen getest met de simulatie van de module zelf en met losse, directe aanroepen naar een testaccount in de GLOP-cloud zonder POS, op 18 september 2026. Het is niet getest via FlexigoTech Cloud en niet met een echte POS.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De simulatieverbinding, met de teller **GLOP-documenten** bovenaan.

Waar elk gegeven vandaan komt

- De nog te leveren bestellingen en leveringsbonnen worden opgehaald door de geplande taak **GLOP: uitstaande aankoopdocumenten**, elk uur.
- De leveranciers en de inkoopcategorieën en -verpakkingen worden gelezen met de geplande taak **GLOP: hoofdgegevens**, elke dag, of met de knop **Synchroniseer hoofddata** van de verbinding.
- Een specifiek document haal je zelf op via het nummer, met de assistent **Importeer een GLOP-document**.

Knoppen van het record

Importeer uit GLOP (document)	Leest dat document opnieuw en slaat op wat GLOP nu heeft. Niet zichtbaar als het document geen **Nummer in GLOP** heeft.
Omzetten in een leveringsbon (document)	Zet de omzetting van de bestelling in de wachtrij, met de hoeveelheden van de regels. Alleen zichtbaar bij een inkoopdocument dat **In GLOP** staat en waarvan het type in GLOP 1 is. GLOP beschouwt de bestelling als volledig omgezet, ook als maar een deel is ontvangen, en doet dat later: het antwoord bevestigt alleen dat de opdracht naar de POS is gestuurd.
In GLOP verwijderen (document)	Zet het verwijderen van een voorraaddocument in de wachtrij. Alleen zichtbaar als het **In GLOP** staat.
Inkoopbestelling en Ontvangst (document)	Openen de gekoppelde inkoopbestelling of ontvangst van Odoo. Niet zichtbaar als er geen is.

Bestelling naar GLOP verzenden (inkoopbestelling)	Zet het aanmaken van de bestelling in GLOP in de wachtrij. Er worden alleen producten en hoeveelheden verzonden: GLOP hanteert zijn eigen prijzen en belastingen. Alleen zichtbaar met **Inkoopbestellingen naar GLOP verzenden** ingeschakeld en zolang de bestelling nog niet is verzonden.
Importeer GLOP-sjabloon (GLOP-leverancier)	Leest de artikelen die GLOP voorstelt om bij die leverancier te bestellen.
Voorgestelde eenheid gebruiken (inkoopcategorie of -verpakking)	Kopieer de suggestie van Odoo naar je keuze. Je ziet niet of er geen suggestie is of of die al overeenkomt.

Statussen van het document

- **Concept**
- **In wachtrij voor GLOP**
- **In GLOP**
- **Niet meer in GLOP**
- **Fout**

Een leverancier koppelen


1. **Open de lijst**
   Ga naar **GLOP › Hoofdgegevens › Inkoop › GLOP Leveranciers**.
2. **Zoek de openstaande**
   Gebruik het filter **Geen Odoo-leverancier**.
3. **Kies het contact**
   Vul **Leverancier** in met het contact uit Odoo.

> De connector maakt nooit zelf een leverancier, categorie of eenheid aan: elke koppeling is jouw keuze of een NIF-overeenkomst zonder twijfel. Om een bestelling naar GLOP te sturen moet de leverancier gekoppeld zijn.

11 Voorraad en recepten

De connector kan de voorraad in Odoo bijwerken met wat GLOP verkoopt, de recepten van GLOP lezen en naar GLOP sturen, de voorraad van GLOP met die van Odoo vergelijken en een inventarisatie naar GLOP sturen.

> Alles in deze sectie staat uitgeschakeld: **Voorraad** staat op **Niet op voorraad**, en **Synchroniseer verkoopformaten en recepten**, **Voorraad vergelijken met GLOP**, **Recepten naar GLOP sturen** en **Inventarisaties naar GLOP verzenden** zijn niet aangevinkt. Wat Odoo naar GLOP schrijft (recepten en inventarisaties) is alleen getest met de simulatie van de module zelf en met losse, directe aanroepen naar een testaccount in de cloud van GLOP zonder kassa, op 18 september 2026. Het is niet getest via FlexigoTech Cloud of met een echte kassa.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De simulatieverbinding, met de knoppen en de tellers **GLOP-documenten**, **Recepten** en **Verschillen**.

Waar elk gegeven vandaan komt

- Met **Voorraad** op **Verkochte Producten** maakt de connector voorraadbewegingen aan voor wat verkocht is, op basis van elke boeking. Die verschijnen als uitgaande pakbon en, bij retouren, als retourpakbon. In de pakbon zie je de **GLOP-richting** (**Uitgang** of **Retourzending**) en de **GLOP-boeking**.
- Met **Synchroniseer verkoopformaten en recepten** aan, komen de recepten binnen via de geplande taak **GLOP: hoofdgegevens**, elke dag, of via de knop **Importeer uit GLOP** van elk recept.
- De voorraad van GLOP om met die van Odoo te vergelijken wordt uit GLOP gelezen en opgeslagen in **Voorraadvergelijking**. De vergelijking leest alleen: ze schrijft geen aantallen naar Odoo of naar GLOP.

Knoppen van het recept

De recepten staan in **Recepten**, onder **GLOP › Hoofdgegevens › Catalogus**.

Importeer uit GLOP	Leest de recepten van dat verkoopformaat opnieuw in en werkt bij wat GLOP nu zegt.
Materiaallijst aanmaken	Zet het recept om in een materiaallijst van het type kit in Odoo.
Importeer uit de materialenlijst	Vult de regels in met de kitmaterialenlijst van het product in Odoo.
Verzenden naar GLOP	Zet het volledige recept van dat product in de wachtrij en leest het daarna opnieuw om het te controleren, omdat GLOP antwoordt dat het goed is gegaan, ook al bestaat het product niet.
Deze regel verzenden	Verstuurt de wijziging van hoeveelheid of kostprijs van één enkel ingrediënt.

Verzendingen	Opent de verzendingen van dat recept.

Statussen van de voorraadvergelijking

Elke rij van de vergelijking heeft een van deze waarden in **Vergelijking**: **Overeenkomen**, **Verschillen**, **Niet gekoppeld** of **Geen magazijn geselecteerd**. De rij bewaart **Vergelijkt op** en **Gelezen van GLOP de**. De knop **Herberekenen** leest de voorraad van Odoo opnieuw zonder GLOP te raadplegen.

Een inventarisatie naar GLOP sturen

1. **Open Inventarisatie verzenden**
   Staat onder **GLOP › Operaties › Uitgang naar GLOP**. Kies de verbinding en de **Terminal van GLOP**; het magazijn daarvan is het magazijn dat wordt bijgesteld.

2. **Klik op Laad de inventarisatie**
   De voorraad van GLOP op dat moment wordt gelezen en naast die van Odoo gezet.


3. **Controleer de regels en klik op Verzenden naar GLOP**
   Er wordt één enkele voorraadcorrectie in de wachtrij gezet met de regels die veranderen: GLOP past elke hoeveelheid toe als een verschil op zijn voorraad van dat moment. De knop **Verzenden naar GLOP** is pas zichtbaar nadat de inventarisatie is geladen.

> Omdat GLOP de hoofdvoorraad is, verplaatst een product met een kitmaterialenlijst zich niet in Odoo: de beweging mislukt en noemt het product, omdat de ingrediënten dan twee keer afgeboekt zouden worden. In dat geval kan het recept niet worden omgezet in een materiaallijst. De koppeling van een pakbon met zijn GLOP-boeking kan niet worden gewijzigd, en er kan geen tweede inventarisatie worden verstuurd zolang een andere van hetzelfde magazijn niet is afgehandeld.

12 Bestellingen naar GLOP

Stuurt een bestelling uit Odoo naar een tafel of naar de afhaalwachtrij van GLOP, één keer, en bevestigt die wanneer het bijbehorende bonnetje binnenkomt.

> Staat uitgeschakeld: **Bestellingen naar tafel en afhalen verzenden** wordt ingeschakeld op het tabblad **Synchronisatie** van de verbinding. Alleen getest met de simulatie van de module zelf en met een testbestelling, direct, naar een testaccount in de cloud van GLOP zonder kassa, aangemaakt en geannuleerd op 18 september 2026. Niet getest via FlexigoTech Cloud of met een echte kassa.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De simulatieverbinding, met de knop **Assistent voor opstart** en de tellers **Verzendingen in wachtrij** en **GLOP-documenten**.

De bestellingen staan in **GLOP › Operaties › Documenten › Bestellingen naar GLOP**. Elke bestelling maak je zelf aan. De verzending vertrekt wanneer je op **Verzenden naar GLOP** klikt: hij komt in de verzendwachtrij en de geplande taak **GLOP: klantverzending** stuurt hem, elke 15 minuten. Diezelfde taak beheert de overige verzendingen van de verbinding. Je kunt het volgen in **GLOP › Operaties › Uitgang naar GLOP › Verzendingen naar GLOP**.

Als je een **Tafel** opgeeft, voegt GLOP de regels toe aan het open bonnetje van die tafel. Laat je het leeg, dan wordt de bestelling bewaard als afhaalbestelling.

Verzenden naar GLOP	Zet de bestelling in de verzendwachtrij. Alleen zichtbaar wanneer de bestelling in **Concept** staat.
Bereikt het POS	Bevestigt de bestelling handmatig. Alleen zichtbaar wanneer de bestelling in **Verzonden, niet bevestigd** staat.
Bereikt de POS niet	Sluit de bestelling af als **Fout**. Er wordt niets automatisch opnieuw verzonden. Alleen zichtbaar wanneer de bestelling in **Verzonden, niet bevestigd** staat.
Annuleren in GLOP	Annuleert in GLOP een al verzonden bestelling die nog niet is afgerekend. Alleen zichtbaar wanneer de bestelling in **Verzonden, niet bevestigd** staat.
GLOP Bon	Opent het bonnetje waarmee blijkt dat de regels zijn aangekomen. Zichtbaar wanneer de bestelling dat bonnetje heeft.

Statussen

Concept	De bestelling is nog niet verzonden.
In wachtrij	De verzending wacht op haar beurt.

Verzonden, niet bevestigd	De verzending is vertrokken en het bonnetje moet nog binnenkomen.
Bevestigd in GLOP	Het bonnetje met deze bestelling is binnengekomen, of jij hebt hem bevestigd.
Fout	De bestelling is niet aangekomen.
Geannuleerd	De bestelling is geannuleerd.

1. **De bestelling aanmaken**
   Kies terminal, typ bestelling en regels, en tafel als het om een tafel gaat.

2. **Klik op Verzenden naar GLOP**
   De bestelling gaat naar **In wachtrij** en de verzendtaak stuurt hem.


3. **Wacht op de bevestiging**
   Wanneer het bonnetje binnenkomt, gaat de bestelling naar **Bevestigd in GLOP**. Als het niet binnenkomt, gebruik je **Bereikt het POS** of **Bereikt de POS niet**.

> Een verzonden bestelling wordt nooit opnieuw verzonden: dat zou de regels op het tafelbonnetje dubbel zetten. Alleen een verzonden bestelling die nog niet is afgerekend kan worden geannuleerd.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · GLOP

13 Afstemming en controles

De connector koppelt de bonnetjes, de boekhoudexport van GLOP (SAGE500) en de boekingen van elke terminal en datum, en controleert elke dag de integriteit van de boekingen.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het overzicht van GLOP van de verbinding [SIMULATION] GLOP demo, met de openstaande waarschuwingen.

Waar de gegevens vandaan komen

- De geplande taak **GLOP: SAGE500 afstemming** draait elke dag en controleert elke terminal en zakelijke datum.

- De geplande taak **GLOP: integriteit van de boekingen** draait elke dag en roept GLOP niet aan.
- De knop **Opnieuw controleren** herhaalt handmatig een controle.

De afstemmingen staan in **GLOP › Operaties › Uitgang naar GLOP › SAGE500 vergelijking**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De **SAGE500 vergelijking** van de simulatie: twee dagen **Met verschillen**, met het totaalverschil van elk.

Knop en gegevens van het record

Opnieuw controleren	Herhaalt de controle van die dag ook als de SAGE500-controle is uitgeschakeld. Alleen de boekhoudgroep ziet deze.
Totaalverschil	Totaal SAGE500 min wat geboekt is, of min de bonnen als er nog geen boeking is.
Vergelijkt met wat is geboekt	Wordt aangevinkt als die dag boekingen gepubliceerd had op het moment van de controle.
Verschilt van de bonnen en **Verschilt van wat is geboekt**	Vinkjes die aangeven met welke kant SAGE500 niet overeenkomt.
Opeenvolgende dagen zonder SAGE500	Hoeveel dagen op rij de export niet beschikbaar is geweest.

Statussen

In afwachting	Nog niet gecontroleerd, of er wordt nog op een antwoord gewacht.
Afsluiten	SAGE500 komt overeen met wat vergeleken is.
Met verschillen	Er zijn verschillen.
Niet beschikbaar	De handelaar kan de SAGE500-export niet ophalen.
Inactief	De controle is uitgeschakeld op de verbinding.


Zo bekijk je een dag met verschillen

1. **Filter de lijst**
   Gebruik het filter **Met verschillen**.
2. **Open het record**
   Bekijk de tabbladen **Per BTW-type** en **Per verkooptype**.
3. **Herhaal de controle**
   Klik op **Opnieuw controleren** wanneer je de oorzaak hebt verholpen.

> De afstemmingsrecords zijn alleen-lezen: je kunt ze niet handmatig aanmaken of wijzigen, alleen de connector genereert ze.

14 Opstart en opvolging


De assistent leidt je door de configuratie van een verbinding met GLOP, de simulatie laat je testen zonder echte gegevens, en de lijsten onder **GLOP › Audit › Synchronisatie** bewaren wat er is gebeurd.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De verbinding [SIMULATION] GLOP demo met de knop **Assistent voor opstart**.

Waar elk gegeven vandaan komt

GEGEVEN	WAAR HET VANDAAN KOMT
Uitvoeringen	Eén per doorloop van een stroom. Worden aangemaakt door de geplande taken en de knoppen op de verbinding. Zichtbaar onder **GLOP › Audit › Synchronisatie › Uitvoeringen**.
Cursors	Worden automatisch bijgewerkt terwijl elke stroom wordt doorlopen. Zichtbaar onder **GLOP › Audit › Synchronisatie › Cursors**.
Aanroepen naar GLOP	Worden opgeslagen bij elke aanroep. Zichtbaar onder **GLOP › Audit › Incidenten › API-aanroepen (fouten)**.
Webhooks ontvangen	Komen binnen wanneer GLOP een melding stuurt. De geplande taak **GLOP: ontvangen webhooks verwerken** verwerkt ze elke 5 minuten.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De **Uitvoeringen** van de simulatie, met de stroom, de oorsprong, de status en de **Reden voor stopzetten** van elke uitvoering.

Knoppen van de assistent

Verbinding testen	Controleert de verbinding en laat het resultaat binnen de assistent staan.
Synchroniseer hoofddata	Haalt vestigingen en terminals op; die komen uitgeschakeld binnen.
Terminals activeren	Schakelt de terminals van de gekozen vestiging in.
Test uitvoeren zonder te boeken	Importeert de laatste 3 bedrijfsdagen van elke geactiveerde terminal, zonder te boeken.
Beleid opslaan	Slaat het beleid dat je in stap 7 hebt gekozen op in de verbinding.
Starten	Sluit de opstart af in stap 9.
Simulatieverbinding aanmaken...	Opent de assistent van de simulatie.

Statussen van een uitvoering

- **In uitvoering**
- **Afgerond**
- **Deelbetaling**
- **Mislukt**
- **Weggelaten**

Stappen

1. **Open de verbinding**
   Ga naar **GLOP › Instellingen › GLOP-verbindingen** en klik op **Assistent voor opstart**.

2. **Doorloop de stappen**
   Gebruik **Volgende** en **Vorige**. Het zijn negen stappen: stap 6 is de test zonder te boeken en stap 9 de start.

3. **Bekijk de opvolging**
   Controleer **Uitvoeringen**, **Cursors** en **Webhooks ontvangen** in **GLOP › Audit › Synchronisatie**.

> Zolang er geen **Startdatum** is, komt er geen enkele bon binnen en worden nooit bedrijfsdagen van vóór die datum opgevraagd. Die stel je in bij stap 7 van de assistent of op het tabblad **Synchronisatie** van de verbinding.

15 Wat vanzelf gebeurt

De connector haalt zelfstandig gegevens op uit GLOP, verzendt en controleert ze met tien geplande taken, die na installatie allemaal aanstaan.

TAAK	FREQUENTIE	WAT HET DOET
GLOP: synchroniseer bonnen per bedrijfsdag	Elke 10 minuten	Haalt de bonnen van elke bedrijfsdag op.
GLOP: ontvangen webhooks verwerken	Elke 5 minuten	Verwerkt de meldingen van GLOP die zijn binnengekomen.
GLOP: verkoopdagen en boekhouding	Elke 15 minuten	Beoordeelt de verkoopdagen en hun boeking.
GLOP: klantverzending	Elke 15 minuten	Verzendt naar GLOP wat in de wachtrij staat: klanten, inkoop- en voorraaddocumenten, recepten en bestellingen voor tafel of bezorging. Werkt alleen met de verbindingen waarvan een verzendvakje is ingeschakeld.
GLOP: uitstaande aankoopdocumenten	Elk uur	Haalt de nog te leveren inkoopdocumenten op.
GLOP: hoofdgegevens	Elke dag	Werkt de hoofdgegevens bij.
GLOP: SAGE500 afstemming	Elke dag	Vergelijkt de bonnen en de boekingen met de SAGE500-export.
GLOP: integriteit van de boekingen	Elke dag	Controleert de geboekte boekingen.
GLOP: diepgaande herziening van oude bedrijfsdagen	Elke dag	Loopt oude bedrijfsdagen na om ontbrekende bonnen op te sporen.
GLOP: nachtelijk onderhoud	Elke dag	Controleert de gezondheid van de verbindingen en opent of sluit meldingen.

De frequenties wijzig je in **Instellingen › Technisch › Automatisering › Geplande acties**, met de ontwikkelaarsmodus ingeschakeld.

16 Als er iets misgaat

Veelvoorkomende gevallen en waar je in elk geval moet kijken.

De verbindingsknoppen roepen GLOP niet aan	Zonder de proefperiode of het abonnement van FlexigoTech Cloud praat de connector niet met GLOP. Bekijk de status in **Instellingen**, in het blok van FlexigoTech Cloud, en klik op **Nu controleren** als je het net hebt geactiveerd.
De inloggegevens zijn ongeldig	Open **Inloggegevens...** in de verbinding en vul de Client ID en het secret opnieuw in, zonder spaties. Om veiligheidsredenen toont Odoo het opgeslagen secret nooit. Klik daarna op **Verbinding testen**.

Een actie ontbreekt door rechten	Sommige acties vereisen een specifieke groep, en degene die de boekhouding doet, boekt of probeert opnieuw. Als Odoo «Deze actie vereist de groep «%(group)s».» toont, vraag dan een beheerder om dat recht.
Een boeking is met een fout blijven staan	Klik op **Opnieuw proberen** bij de boeking: het proces loopt opnieuw vanaf de voorafgaande controle. Is de fout van het type «LEGAL_GUARD», dan kan alleen een GLOP-beheerder het opnieuw proberen, en moet eerst de oorzaak worden verholpen.
Een naar GLOP verzonden bestelling is niet aangekomen	Als GLOP hem niet heeft ontvangen, wordt de bestelling afgesloten als fout met **Bereikt de POS niet**. De connector verzendt hem niet vanzelf opnieuw.
Je wilt zien wat GLOP heeft geantwoord	Kijk in **GLOP › Audit › Incidenten › API-aanroepen (fouten)** en **GLOP › Audit › Synchronisatie › Webhooks ontvangen**. Een webhook met een fout verwerk je opnieuw met **Opnieuw proberen**; de API-aanroepen zijn alleen een logboek. Hoe lang ze worden bewaard, bepaal je in **Instellingen**, in het blok **Inhouding**.

Als de database geen proefperiode of abonnement van FlexigoTech Cloud heeft, of als de verbinding daar nog geen opgeslagen inloggegevens heeft, roept de connector GLOP niet aan: elke uitvoering eindigt met de reden **Op pauze: FlexigoTech Cloud**, die je ziet in **Uitvoeringen**. Zodra er service en inloggegevens zijn, gaat hij weer aanroepen zonder dat je iets doet; om niet te wachten tot de module het recht vernieuwt, klik je op **Nu controleren** in **Instellingen**. In een geneutraliseerde kopie van de database, zoals een testbranch van Odoo.sh, staan alle verbindingen met de kill switch actief en de webhook uit: de kopie roept GLOP niet aan en ontvangt zijn meldingen niet.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · GLOP

17 Support

Schrijf ons voor installatie, configuratie of bij elke vraag. Met het Standaard-plan antwoorden we binnen 1 werkdag; met het Pro-plan binnen 4 werkuren, en indien nodig bekijken we het via videobellen. Geef ons je Odoo-versie, de moduleversie en, bij een fout, de volledige tekst ervan.

E-mail

Voor installatie, instellingen of elke vraag.
comercial@flexigotech.com

Op de website

De pagina van de connector, met de gids en de prijzen.
flexigotech.com/nl/glop-koppeling-odoo.html

In Odoo Apps

De pagina van de module in de Odoo-winkel.
apps.odoo.com

GLOP is een merk van de houder. FlexigoTech publiceert deze connector op eigen initiatief, zonder goedkeuring of sponsoring van de merkhouder. FlexigoTech is een merk van Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanje).