
GUIA DEL CONNECTOR · TRANSPORT I ENVIAMENTS

Connector Motive per a Odoo

La teva flota de Motive a Odoo: vehicles, conductors, avaries, inspeccions, combustible i hores de servei.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dies de prova, sense targeta | Edició del 19-11-2026





Captura real d'Odoo 20. Llista de connexions de Motive i detall d'una connexió connectada, amb els seus comptadors i els seus botons.

Contingut

A la dreta, la pàgina on comença cada capítol. Els noms dels menús i dels botons són els d'Odoo en català.

1	Per a qui és i què resol	3
2	El connector en xifres	4
3	On ho veus al teu Odoo	4
4	El que necessites abans de començar	5
5	La prova de FlexigoTech Cloud	5
6	Crear la connexió pas a pas	7
7	Els vehicles i els grups de Motive a Flota d'Odoo	9
8	Els conductors de Motive com a empleats d'Odoo	12
9	Compres de combustible i Motive Card	14
10	Dels codis d'avaria i les inspeccions DVIR a manteniment	17
11	Hores de servei, esdeveniments de seguretat i fitxatges dels conductors	19
12	IFTA i utilització de la flota	21
13	Documents i missatges amb els conductors	22
14	Les dades que van i tornen	24
15	Què passa sol	26
16	Les opcions de la connexió i com vénen	26
17	Seguretat i dades personals	28
18	Diverses connexions i diverses empreses	29
19	Si alguna cosa falla	29
20	Altres maneres de fer-ho	30
21	Plans i preu	31
22	Preguntes freqüents	32
23	Glossari	35
24	Llista de comprovació i contacte	36

Aquesta guia descriu la versió 20.0.1.1.0 del mòdul (branca 20.0 d'Odoo, commit 4b80515ba). Tot el que explica surt del seu codi publicat, de la documentació oficial de la plataforma o de captures reals.


Les captures són d'una base d'Odoo 20 de proves, amb una empresa i unes dades inventades i sense connexió real amb Motive. El mòdul també té versió per a Odoo 17, 18 i 19.

1 Per a qui és i què resol

> El connector necessita la subscripció a FlexigoTech Cloud, amb 14 dies de prova sense targeta. Sense la prova o la subscripció, el connector no parla amb Motive.

El connector serveix a qui fa servir Flota, Empleats i Manteniment a Odoo i registra alhora els seus camions i conductors a Motive. Sense ell, les dades viuen en dos llocs: algú dona d'alta els vehicles i els conductors a cadascun, copia les compres de combustible i mira a Motive les avaries i les inspeccions per obrir a mà les sol·licituds de manteniment.

Amb el connector, cada flota de Motive és una connexió. Els vehicles i els conductors se sincronitzen amb Flota i Empleats, i els codis de fallada i les inspeccions amb defectes generen sol·licituds de manteniment. També arriben les hores de servei, els esdeveniments de seguretat, el combustible, els fitxatges, l'IFTA, la utilització, els documents i els missatges.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de vehicles d'Odoo, amb l'última ubicació de cadascun.



- **Captura real d'Odoo 20.** Els codis de fallada dels vehicles, amb la seva gravetat i la sol·licitud de manteniment.

El que canvia en el dia a dia

- Els vehicles i els conductors de Motive apareixen a Flota i a Empleats, amb una pestanya **Motive** a cada fitxa.
- Cada codi de fallada i cada inspecció amb defectes deixa una sol·licitud de manteniment.
- Les compres de combustible es veuen a **Compres de combustible** i queden com a cost del seu vehicle a Flota; amb Facturació, també poden passar a factures de proveïdor en esborrany.
- Si actives **Timecards** i tens Assistències, els fitxatges de Motive arriben com a assistències d'Odoo.
- Pots enviar un missatge a un conductor des de la seva fitxa amb **Missatge a l'aplicació Motive**.

El que no fa

- No es connecta amb cap altra plataforma de Motive que la dels Estats Units (gomotive.com).
- No crea despatxos ni rutes de Motive.
- No guarda un historial d'ubicacions: cada vehicle mostra la seva última ubicació coneguda.
- No fa servir les càmeres de Motive ni l'immobilitzador del motor.
- No bloqueja les targetes Motive Card ni envia les compres de combustible d'Odoo a Motive.

2 El connector en xifres

4
versions d'Odoo: 17, 18, 19 i 20

2
tasques programades, actives en instal·lar

20
menús propis del mòdul

3 i 10
comptes per connector, amb el pla Standard i amb el Pro


14
dies de prova sense targeta

72
proves automàtiques

El mòdul depèn de Flota, Empleats, Manteniment i Correu, que vénen amb Odoo Community i amb Enterprise, i de FlexigoTech Cloud, que Odoo instal·la alhora que el connector. Cal un Odoo que deixi instal·lar mòduls de tercers: Odoo.sh o el teu propi servidor.

Com s'ha provat. FlexigoTech encara no té una flota de Motive amb la qual provar. Les crides segueixen la documentació pública de l'API de Motive, i les 72 proves automàtiques de la versió d'Odoo 20 fan servir un simulador que respon com aquesta documentació. Encara no s'ha provat amb una flota real.

3 On ho veus al teu Odoo



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de connexions de Motive, amb l'estat de cadascuna i la seva última sincronització.

Motive › Vehicles	Els vehicles de la teva flota.
Motive › Combustible	Les compres de combustible, a la llista **Compres de combustible**.
Motive › Manteniment	**Còdics de fallada** i **Informe d'inspeccions**.
Motive › Compliment	**Infraccions d'hores de servei**, **IFTA i utilització**, **Safety events** i **Timecards**.

Motive › Aplicació de conductors	**Documents** dels conductors i **Missatges**.
Motive › Incidències	Les incidències de sincronització.
Motive › Configuració	**Connexions**, **Grups**, **Registre de sincronització** i **Webhooks rebuts**.

Fora de la seva aplicació, el connector amplia les fitxes de vehicles, d'empleats i les sol·licituds de manteniment. A la fitxa d'un vehicle i a la d'un empleat hi ha una pestanya **Motive**, amb la connexió i les dades de Motive. A la fitxa de l'empleat hi ha a més el botó **Enviar a Motive ara**, i a la inspecció el botó **Marque reparat a Motive**.

GUIA DEL CONNECTOR · MOTIVE

4 El que necessites abans de començar

- Un compte de Motive de la teva flota, a la plataforma dels Estats Units (gomotive.com), que és amb la que es connecta aquesta versió. Per autoritzar el connector cal poder iniciar sessió a Motive amb aquest compte, perquè Motive et demana el consentiment a la seva pròpia pàgina.
- Els permisos que Motive demani en aquesta pàgina d'autorització. Si vas a portar els fitxatges (**Timecards**), l'aplicació de FlexigoTech a Motive necessita a més accés al registre d'hores.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, a Odoo.sh o al teu propi servidor. No funciona a Odoo Online, que no deixa instal·lar mòduls de tercers.
- Les aplicacions d'Odoo de les quals depèn el mòdul: Flota, Empleats i Manteniment. Per passar el combustible a factures de proveïdor cal a més Facturació, i per rebre els fitxatges com a assistències, Assistències.
- L'adreça del teu Odoo en https. Si comença per http, el connector no inicia l'autorització i et demana canviar-la abans de seguir.
- Un usuari administrador. Només un administrador pot acceptar el consentiment, autoritzar amb Motive, desconnectar o canviar la connexió. Els gestors de flota poden fer servir la resta de botons.

> El connector necessita la subscripció a FlexigoTech Cloud, amb 14 dies de prova sense targeta. Sense la prova o la subscripció, no s'envia cap crida a Motive.


> El connector no crea ni configura res al teu compte de Motive per tu. Tampoc guarda cap clau de Motive a Odoo: l'autorització es conserva xifrada a FlexigoTech Cloud.

S'instal·la com qualsevol mòdul d'Odoo de tercers, a Odoo.sh o al teu servidor. Odoo instal·la alhora `flexigotech_cloud`, la connexió amb FlexigoTech Cloud, i les aplicacions de les quals depèn: Flota, Empleats i Manteniment.

GUIA DEL CONNECTOR · MOTIVE

5 La prova de FlexigoTech Cloud

1. **Prem Activar a la barra de dalt**
   Surt en el moment que instal·les el mòdul. Obre la finestra **Activa FlexigoTech Cloud**, amb el pla Standard i els seus 14 dies gratis, sense targeta.



- **Captura real d'Odoo 20.** La finestra d'activació: llegeix la llista de dades, marca la casella i posa el teu correu.

2. **Accepta i posa el teu correu**


   Marca «He llegit la llista i accepto, en nom de la meva empresa...» (inclou les condicions de la subscripció i el contracte d'encàrrec del tractament) i escriu el **Correu de qui accepta**.

3. **Prem Connectar i començar la prova**

   Odoo registra la base a FlexigoTech Cloud i comença la prova del mòdul. Si ho deixes per més tard, **Més tard** tanca la finestra.

El mateix, des de Configuració

A **Configuració › FlexigoTech Cloud** hi ha la llista completa del que la base envia. Marca la casella, posa el correu i prem **Acceptar i connectar**. Si ja tens compte a app.flexigotech.com, el camp **Tens un codi del teu compte?** enllaça la base amb ell (el codi val 10 minuts).



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud, abans de connectar: la casella marcada, el correu i **Acceptar i connectar**.

Amb la base connectada, el bloc **Mòduls** mostra cada mòdul amb el seu estat: **En prova** i la data en què acaba, **Subscrit**, etc. Des d'allà es tria el pla (Standard o Pro, al mes o a l'any) i es prem **Subscriure's**: el pagament es fa a la pàgina de Stripe, fora d'Odoo.



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud amb la base connectada i el connector en prova.

Preus sense IVA. Si en acabar la prova no et subscrius, el servei s'atura i no es cobra res; les teves dades es queden al teu Odoo. **Comprova ara** demana el permís al moment (si no, el mòdul el renova sol cada 6 hores).

> En una còpia neutralitzada (staging) o en una base de dades amb dades de demostració no es pot començar una prova: Ajustaments ho diu amb «Aquesta base de dades és una còpia neutralitzada o té dades de demostració, així que aquí no es poden començar proves.»

GUIA DEL CONNECTOR · MOTIVE

6 Crear la connexió pas a pas

1 Obre el menú de connexions


Entra a **Motive › Configuració › Connexions**. Si encara no n'hi ha cap, la llista et demana que acceptis que FlexigoTech Cloud guardi l'autorització i que premis **Autoritzar amb Motive**.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de connexions, encara buida.

2 Prem Nou

S'obre una connexió nova a **No connectat**. Escriu el **Nom** i, si treballes amb diverses empreses, comprova l'**Empresa** d'Odoo a la qual pertany aquesta flota.



- **Captura real d'Odoo 20.** La connexió nova, amb el botó **Autoritzar amb Motive**.

3 Accepta el consentiment

Marca **Accepto que FlexigoTech Cloud mantingui l'autorització de Motive**. Sense aquesta casella no s'envia res a Motive.

4 Tria què sincronitzar


A la pestanya **Què sincronitzar** activa o desactiva cada part; l'apartat següent compta cada opció. De sèrie vénen apagades **Transaccions de Motive Card** i **Timecards**.

5 Prem Autoritzar amb Motive

Odoo et porta a la pàgina d'autorització de Motive. Després d'acceptar, tornes a la connexió i l'**Estat de la connexió** passa a **Connectat**.

6 Prova la connexió


Prem **Provar connexió**: si Motive respon, Odoo mostra el nom de la teva empresa a Motive. Si la connexió passa a **Motive ha rebutjat l'autorització**, el motiu queda a **Últim error** i pots tornar a prémer **Autoritzar amb Motive**.



- **Captura real d'Odoo 20.** La connexió en estat **Connectat**, amb els seus botons i comptadors.

> Només un administrador pot acceptar el consentiment i autoritzar amb Motive. Si l'administrador no ha marcat la casella de consentiment, l'autorització es rebutja amb un missatge i no s'envia res a Motive. Cada connexió compta per al límit del teu pla de FlexigoTech Cloud, i una ja autoritzada sempre es pot tornar a autoritzar.


Després, les dades arriben de dues maneres. La tasca programada **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores** s'executa cada 30 minuts i la tasca **Motive: cua de webhook** cada hora. Amb **Rebut de webhooks**, Motive avisa dels canvis i la sincronització els recull de seguida. Si vols portar-ho tot al moment, prem **Sincronitzar ara**. En la primera sincronització es porta l'historial dels últims 30 dies, que pots canviar a **Dies d'historial en la primera sincronització**. **Desconnectar** esborra l'autorització de FlexigoTech Cloud i no elimina res del que ja s'ha sincronitzat a Odoo.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de connexions amb el seu **Estat de la connexió** i la seva **Última sincronització a**.

GUIA DEL CONNECTOR · MOTIVE

7 Els vehicles i els grups de Motive a Flota d'Odoo



- **Captura real d'Odoo 20.** Llista de vehicles de Flota amb la columna **Última ubicació**.

Els vehicles es reben amb la tasca programada **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores**, que s'executa cada 30 minuts. Aquesta tasca porta també la ubicació, les hores del motor i el nivell de combustible. Els grups arriben en la mateixa sincronització i els veus a **Motive › Configuració › Grups**.


Què mostra el vehicle

Conexió de Motive	La connexió de la qual ve el vehicle.
Mantingui a Motive	Si la marques, Odoo crea el vehicle a Motive i li envia els seus canvis. Funciona amb **Vehicles** en **Ambdues vies**, que és com ve la connexió.
Grups de Motive	Els grups de Motive als quals pertany.

Última ubicació	L'última posició coneguda; al costat s'hi veu el **Mapa**.
Enviar a Motive ara	Envia el vehicle a Motive sense esperar la tasca. No es veu si el vehicle no té **Conexió de Motive**.

1 Obre un vehicle

Entra a **Motive › Vehicles** i obre el vehicle.



- **Captura real d'Odoo 20.** Pestanya **Motive** del vehicle.

2 Tria la connexió

A la pestanya **Motive** tria la **Conexió de Motive** i marca **Mantingui a Motive**.

3 Envia el vehicle

Prem **Enviar a Motive ara**.

> Sense **Conexió de Motive** el vehicle no s'envia a Motive. Si prems l'enviament sense haver triat la connexió, Odoo avisa: «Tria primer la connexió de Motive de ....»

Com s'aparella un vehicle

En portar un vehicle de Motive, Odoo primer busca si ell mateix ja l'ha creat a Motive. Si no, l'aparella pel seu identificador de Motive. Després busca, entre els vehicles de la mateixa empresa que encara no estan enllaçats, un amb el mateix número de bastidor o la mateixa matrícula. Si no coincideix res, crea un vehicle nou amb la marca i el model que dona Motive.

Què passa en desar un canvi

Si canvies a Odoo un vehicle marcat amb **Mantingui a Motive**, queda anotat com a pendent d'enviar. Aquest canvi surt cap a Motive en la següent sincronització o en prémer **Enviar a Motive ara**. En cada passada, primer es porten els canvis de Motive i després s'envien els vehicles que es mantenen allà.

Regles i missatges

- Si el vehicle no té **Conexió de Motive**, el botó **Enviar a Motive ara** no es veu, i si s'intenta enviar surt «Tria primer la connexió de Motive de ....»

- Si Motive no retorna el vehicle acabat de crear, surt «Motive no ha retornat el nou vehicle.»
- Si Motive no retorna el grup acabat de crear, surt «Motive no ha retornat el nou grup.»
- Els accessos directes del vehicle (compres de combustible, codis de fallada i informes d'inspecció) obren la seva llista; si se'n demana un altre, surt «Res per obrir.»

Dades de la pestanya Motive

ID de vehicle de Motive, **Número de Motive**, **Estat de Motive**, **Gateway del vehicle**	Dades que arriben de Motive; no s'editen.
Conductor de Motive	El conductor que Motive té assignat.
Latitud, **Longitud**, **Última ubicació**, **Ubicat a**	La posició i el moment en què es va registrar.
Velocitat, **Hores del motor**, **Nivell de combustible (%)**	Les últimes lectures de Motive.
Sincronitzat a Motive	Quan es va actualitzar el vehicle per última vegada.


Grups

Cada grup mostra el seu **Nom**, el **Grup pare**, el **ID de grup de Motive** i el **Compte**. Els grups són pocs, per això es porten tots en cada sincronització. Els que creïs a Odoo s'envien després a Motive.

Exemple de principi a fi

La sincronització de la connexió Quillback fleet va portar 7 vehicles nous i en va actualitzar 1, amb 7 ubicacions i 7 lectures d'odòmetre, i va crear 2 grups. A la llista apareix DEMO-FGT-301 amb la seva última ubicació, Seattle, WA, i el seu conductor Wendell Okafor-Lindqvist. A la llista de grups hi ha Bay Area, el grup pare del qual és West Coast, i el mateix West Coast.

8 Els conductors de Motive com a empleats d'Odoo



- **Captura real d'Odoo 20.** La pestanya **Motive** de l'empleat Marisol Ybarra Quintanilla, amb les seves dades de Motive i les hores de servei.

Els conductors arriben amb la tasca programada **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores**, que s'executa cada 30 minuts. Si el canvi neix a Odoo, l'envies amb el botó **Enviar a Motive ara**.

Cada usuari de Motive es busca entre els empleats de l'empresa de la connexió que encara no estan enllaçats: primer pel correu de treball i, si no, pel nom complet. Si no n'apareix cap, es crea un empleat nou, però només si a Motive té el rol de conductor. La resta d'usuaris de Motive, com els de despatx, només s'enllacen si ja existeixen a Odoo.

Què veus a l'empleat

Motive (pestanya)	Reuneix les dades del conductor a Motive. Només les veuen els usuaris de recursos humans.
Conexió de Motive	La connexió de la qual ve el conductor.
Mantingui a Motive	Si la marques, Odoo crea l'empleat com a conductor a Motive i li envia els canvis que facis. Només funciona amb **Conductors** en **Ambdues vies**; la connexió ve amb **Motive → Odoo**.
ID d'usuari de Motive, **Nom d'usuari de Motive**, **Rol de Motive**, **Estat de Motive**	Dades del conductor a Motive. Són de només lectura.
Grups de Motive	Els grups de Motive als quals pertany.
Sincronitzat a Motive	Quan es va actualitzar per última vegada.
Enviar a Motive ara	Envia l'empleat a Motive sense esperar. S'amaga si l'empleat no té **Conexió de Motive**.
Missatge a l'aplicació Motive	Obre l'assistent per escriure al conductor a la seva app. S'amaga si l'empleat no té **ID d'usuari de Motive**.

Hores de servei

El grup **Hores de servei** mostra l'**Estat de servei** i el temps que li queda al conductor de conducció, torn, cicle i descans, amb la data de la darrera lectura.

> Per crear un conductor a Motive, l'empleat necessita correu electrònic laboral i una **Conexió de Motive** triada. Si en falta algun dels dos, Odoo no l'envia i t'avisa.

Què desa l'empleat de Motive

El conductor de Motive es desa com a empleat d'Odoo, amb el seu **ID d'usuari de Motive**, el seu **Rol de Motive** i el seu **Estat de Motive**. Els grups als quals pertany a Motive es veuen a **Grups de Motive**.

Quan s'envia un canvi a Motive

Només viatgen a Motive els empleats amb **Mantingui a Motive** marcada, i només si la connexió té **Conductors** en **Ambdues vies**. Si canvies a Odoo una dada d'un d'ells, l'empleat queda pendent d'enviar. **Enviar a Motive ara** l'envia sense esperar. Els canvis que entren des de Motive no tornen a marcar l'empleat com a pendent, així que no hi ha enviaments d'anada i tornada.

Què cal per crear el conductor a Motive

- L'empleat ha de tenir **Conexió de Motive**. Si no, Odoo respon «Tria primer la connexió de Motive de ....»
- Si l'empleat encara no és conductor a Motive, necessita correu electrònic laboral. Si no, Odoo respon «Motive necessita el correu electrònic laboral de ... per crear el conductor.»
- Si Motive no retorna el conductor creat, Odoo respon «Motive no ha retornat el nou conductor.»

Què mostra l'empleat

Motive (pestanya i grup)	Conté la connexió, les dades del conductor i els dos botons.
Hores de servei	**Estat de servei**, **Temps de conducció restant (h)**, **Hores restants del torn (h)**, **Temps de cicle restant (h)**, **Temps fins a la pausa (h)** i **Hores de servei a**.
Infraccions d'hores de servei	Les infraccions del conductor.
Safety events	Els esdeveniments de seguretat del conductor.
Botons amb comptador	Obren la llista d'esdeveniments de seguretat i la de fitxatges del conductor. Si no hi ha res per obrir, Odoo respon «Res per obrir.»

Exemple de principi a fi

Marisol Ybarra Quintanilla és una conductora de la connexió Quillback fleet. La seva fitxa d'empleat mostra el rol driver i l'estat active, i a **Grups de Motive** apareix West Coast. Des de la seva fitxa, **Missatge a l'aplicació Motive** obre l'assistent per escriure-li.

9 Compres de combustible i Motive Card



Font	Vehicle	Conductor	Jurisdicció	Tipus de c…	Quantitat	Unitat	Total	Divisa	Proveïdor	Vendor bill
Motive Card	DEMO-F…	Wendell O…			0,00		0,00	USD	Corvallo T…	
Motive Card	DEMO-F…	Wendell O…	CA	Diesel	50,00	gal	205,00	USD	Corvallo T…	
Compra d…	DEMO-F…	Marisol Y…	CA	diesel	96,00	gal	469,44	USD	Brindlewo…	
Compra d…	DEMO-F…	Garrett Ho…	CA	diesel	96,00	gal	469,44	USD	Brindlewo…	

Captura real d'Odoo 20. La llista **Compres de combustible** amb la font, el vehicle, el conductor i el total de cada compra.

Hi entres per **Motive › Combustible**, que obre la llista **Compres de combustible**. Els filtres **Motive Card** i **Without vendor bill**, i l'agrupació per **Vehicle**, t'ajuden a acotar-la.

D'on arriba cada dada

Les compres arriben amb la tasca programada **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores**, que s'executa cada 30 minuts. Cada passada torna a llegir l'última setmana, així que, si Motive canvia una compra, Odoo l'actualitza. Cada compra es desa una sola vegada, pel seu identificador de Motive.

El camp **Font** indica si la compra és una **Compra de combustible** o una transacció de la **Motive Card**. Els imports arriben amb impostos inclosos, en la moneda que dona Motive.

De sèrie, cada compra queda com a cost del seu vehicle a Flota: un servei del **Tipus de servei de combustible** de la connexió, que veus a **Cost del vehicle**. Les compres rebutjades o anul·lades no deixen cost. Si Motive dona una altra moneda que la de la teva empresa, la compra es desa però no deixa cost, perquè els costos de Flota no tenen moneda pròpia.

Amb Facturació instal·lada, qui pot facturar pot canviar a la connexió **Fuel and Motive Card as** a **Draft vendor bills (Accounting)**. Des de llavors, la sincronització crea una factura de proveïdor en esborrany del **Proveïdor de combustible per defecte** per cada compra amb càrrec, amb el vehicle a les seves línies, i el cost del vehicle surt de la factura quan la validis. Mentre la factura és en esborrany, segueix els canvis que faci Motive; una factura ja validada no es toca i rep una nota.

Botons del registre

Create vendor bill	A la compra: crea la seva factura de proveïdor en esborrany. S'amaga quan la compra ja té factura.
Vendor bill	A la compra: obre la seva factura. Només surt quan la té.
Create vendor bills	A la llista: crea les factures de les compres triades. Les que ja tenen factura o no tenen càrrec es deixen fora.

Estats

El camp **Estat** és un text que ve de Motive i no es pot editar. A la compra de la Motive Card que mostra la pantalla hi diu declined.

Com crear la factura

1. **Tria el proveïdor de combustible**
   A la connexió, omple **Proveïdor de combustible per defecte**: les factures són seves.

2. **Obre la compra**
   Entra a **Motive › Combustible** i obre la compra.

3. **Crea la factura**
   Prem **Create vendor bill**: es crea una factura de proveïdor en esborrany.

4. **Obre la factura**
   Prem **Vendor bill** per revisar-la i validar-la. En validar-la, el cost passa al vehicle.

> Per crear factures necessites tenir instal·lada l'aplicació de facturació. Sense ella apareix «Install the Invoicing app to turn fuel purchases into vendor bills.» Les dades de la compra són de només lectura i no es poden editar a Odoo.

Què s'importa i cada quant

Les compres de combustible soltes i les transaccions de la Motive Card entren a la mateixa llista i es distingeixen pel camp **Font**. Motive no deixa filtrar per data de modificació a les compres soltes. Per això cada execució torna a llegir des d'una setmana abans de l'últim dia assolit, i així es recullen els canvis. A les transaccions de la targeta es filtra per la data en què es comptabilitzen, per no perdre les que es comptabilitzen més tard.

Els camps del registre

Comprat a, **Vehicle**, **Conductor**	Quan es va comprar, en quin vehicle i qui conduïa.
Proveïdor i **Referència**	L'estació o el comerç i la referència de la compra.
Jurisdicció	La jurisdicció de la compra.
Tipus de combustible, **Quantitat** i **Unitat**	Què es va comprar i quant, a la unitat de Motive.
Total	Impostos inclosos, tal com els proporciona Motive.
Descompte i **Divisa**	El descompte aplicat i la divisa de la compra.
Estat	L'estat que dona Motive.
Cost del vehicle	El cost de combustible a la fitxa del vehicle, si existeix.
Vendor bill	El botó que obre la factura de proveïdor de la compra, quan la té.

Estats

L'estat és el que informa Motive i Odoo no el tradueix ni el modifica. En una transacció de targeta rebutjada posa declined, amb quantitat i total a zero. Aquesta compra no té càrrec, així que no es factura.

Quina factura es crea

La factura és una factura de proveïdor en esborrany, a nom del proveïdor de combustible de la connexió. Es crea amb el teu usuari. Si la crea la sincronització programada, la crea el sistema. En una transacció de la Motive Card, la factura du una línia per cada article comprat, amb el seu import brut menys el descompte, sempre que la suma coincideixi amb el que va cobrar Motive. Si no coincideix, du una sola línia amb la compra sencera. Les línies duen el vehicle, de manera que el cost apareix al vehicle quan confirmes la factura. Per això, amb factura, la compra no genera un cost propi a la fitxa del vehicle i el combustible no es compta dues vegades.

Quan no et deixa

- Sense l'aplicació de facturació instal·lada: «Install the Invoicing app to turn fuel purchases into vendor bills.»
- Sense proveïdor de combustible a la connexió: «Choose the fuel vendor of the Motive connection … first: the vendor bills are his.», on %s és el nom de la connexió.
- Si totes les compres triades ja tenen factura o Motive no les ha cobrat: «Nothing to bill: these purchases already have their vendor bill, or Motive did not charge them.»
- Si obres la factura d'una compra que no la té: «This purchase has no vendor bill.»

Si Motive canvia una compra amb factura


Si la factura continua en esborrany, s'actualitza amb el canvi, i es cancel·la si Motive deixa de cobrar la compra. Si la factura ja està confirmada, no es toca i rep una nota al seu historial.

Un exemple de principi a fi

A la pantalla d'exemple, la compra del Kenworth DEMO-FGT-302, que conduïa Marisol Ybarra Quintanilla, és una **Compra de combustible** de 110,50 galons de dièsel per 513,83 USD a Saltmarsh Junction Fuel, amb la referència R-45661. Sense Facturació, queda com a cost del vehicle a Flota.

1 Obre la compra

Amb Facturació instal·lada, entra a **Motive › Combustible** i obre la compra.



- **Captura real d'Odoo 20.** La compra del Kenworth, amb el botó **Create vendor bill**.

2 Crea la factura

Prem **Create vendor bill**. Es crea la factura en esborrany del proveïdor de combustible de la connexió.

3 Obre la factura

Prem **Vendor bill**, revisa les línies i valida la factura. El cost passa al vehicle.

La compra de la Motive Card del Freightliner DEMO-FGT-301 està en estat declined i amb total a zero. Amb Facturació instal·lada, si prems **Create vendor bill** en ella, Odoo respon «Nothing to bill: these purchases already have their vendor bill, or Motive did not charge them.»


GUIA DEL CONNECTOR · MOTIVE

10 Dels codis d'avaria i les inspeccions DVIR a manteniment



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de codis de fallada, amb l'estat i la sol·licitud de cadascun.

Les dades arriben amb la tasca programada **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores**, que s'executa cada 30 minuts. Els codis de fallada són a **Motive › Manteniment › Còdics de fallada** i els informes d'inspecció, a **Motive › Manteniment › Informe d'inspeccions**. Un codi de fallada que s'obre genera una sol·licitud de manteniment correctiu. Un informe amb defectes genera una sola sol·licitud, que mostra el nombre de defectes.



- **Captura real d'Odoo 20.** Un informe d'inspecció amb el seu defecte i el botó **Marque reparat a Motive**.

Marque reparat a Motive	Envia a Motive la resolució dels defectes. S'amaga si l'informe no té defectes o si la reparació ja s'ha enviat.
Nom del mecànic	Qui va reparar els defectes. És obligatori per enviar la reparació.
Nota del mecànic	El que es va fer. També s'envia a Motive.
Reparació enviada a Motive	Data i hora en què es va enviar la reparació.

Estats

Obrir	Motive continua veient el codi de fallada.
Tancat	Motive ja no el veu. La sol·licitud ho anota al seu chatter.

A l'informe d'inspecció, **Estat** mostra el text que envia Motive, com satisfactory o unresolved.

Passos

1. **Obre l'informe**
   Entra a **Motive › Manteniment › Informe d'inspeccions** i obre'n un amb defectes.

2. **Escriu el nom del mecànic**
   Omple **Nom del mecànic** i, si vols, **Nota del mecànic**.

3. **Prem Marque reparat a Motive**
   Motive rep la resolució de cada defecte i l'informe desa la data a **Reparació enviada a Motive**.

> Res no es marca com a reparat a Motive sense que una persona premi el botó. Que un codi de fallada es tanqui a Motive tampoc tanca la sol·licitud: la tanca una persona. Sense el nom del mecànic, el botó dona l'error «Introduïu el nom del mecànic que va reparar els defectes.»

> A Odoo 20, el formulari de la sol·licitud de manteniment demana un equip abans de desar, i el connector no l'omple. La primera vegada que canviïs des del seu formulari una sol·licitud que va arribar de Motive, tria o crea abans l'equip del vehicle. A Odoo 17, 18 i 19 no cal.

Quan s'obre una sol·licitud

Cada codi de fallada que Motive dona com a obert genera una sol·licitud de manteniment correctiu, amb el vehicle, el codi i la seva descripció a l'assumpte. A la llista de codis de fallada es veu a la columna **Sol·licitud**. Cada informe d'inspecció amb defectes genera una única sol·licitud per a tots ells, amb el nombre de defectes a l'assumpte.

Estats del codi de fallada

Obrir	La fallada continua activa a Motive. És l'estat amb què neix la sol·licitud.
Tancat	Motive ja no el veu. La sol·licitud ho anota al seu chatter i es queda com està: la tanca una persona, perquè que el codi deixi de sortir no demostra que s'hagi reparat.

Regles de l'informe d'inspecció

- El botó **Marque reparat a Motive** s'amaga si l'informe no té defectes o si la reparació ja s'ha enviat.
- Sense **Nom del mecànic** no s'envia res i surt l'error «Introduïu el nom del mecànic que va reparar els defectes.»
- L'enviament mana a Motive la resolució de cada defecte. Mai no es marca res com a reparat sense que una persona premi el botó.

Camps del registre

Vehicle, **Conductor**, **Inspeccionat a**	Quin vehicle, qui conduïa i quan es va inspeccionar.
Tipus d'inspecció, **Ubicació**, **Hodòmetre**	El tipus (pre-trip o post-trip), on i amb quin quilometratge.

Defectes	Una fila per defecte, amb **Àrea**, **Categoria**, **Notes** i **Estat**.
Sol·licitud	La sol·licitud de manteniment enllaçada.


La sol·licitud de manteniment rep els camps **Vehicle (Motive)**, **Codis de fallada de Motive** i **Inspeccions de Motive**, al grup **Motive** del seu formulari.

Exemple

A la pantalla d'exemple, una sincronització obre tres codis de fallada i porta cinc informes d'inspecció, dos dels quals amb defectes: surten cinc sol·licituds. Una és la del codi P203F (Reductant Level Too Low), de gravetat high, al DEMO-FGT-301: Freightliner/Cascadia. Una altra és la de l'informe pre-trip del DEMO-FGT-303: Peterbilt/579 a Oakland, CA, amb un defecte de pneumàtics (Tires, Low tread, rear left). Quan el taller acaba, obres l'informe, escrius el nom del mecànic, prems **Marque reparat a Motive** i la data queda a **Reparació enviada a Motive**.

GUIA DEL CONNECTOR · MOTIVE

11 Hores de servei, esdeveniments de seguretat i fitxatges dels conductors



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista **Infraccions d'hores de servei** amb el conductor, el nom del límit i les hores d'inici i final.

Les infraccions d'hores de servei, els esdeveniments de seguretat i els fitxatges arriben amb la sincronització. La tasca programada **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores** s'executa cada 30 minuts i ve activa. També la pots llançar a mà amb **Sincronitzar ara** a la connexió. Les tres llistes són al menú **Motive › Compliment**, juntament amb **IFTA i utilització**.

Motive › Compliment › Infraccions d'hores de servei	Mostra **Iniciar**, **Final**, **Conductor** i **Nom**, el límit que s'ha superat. És només de consulta.
Motive › Compliment › Safety events	Surt en anglès a tots els idiomes. Mostra **Start**, **Driver**, **Vehicle**, **Source**, **Event**, **Location**, **Max. speed (km/h)** i **Coaching Status**. **Source** és **Driver performance** o **Speeding**. Pots filtrar per **To coach** i agrupar per **Driver** o per **Event**.
Motive › Compliment › Timecards	També surt en anglès. Mostra **Date**, **Driver**, **Start**, **End**, **Hours**, **Job Type** i **Address**. Pots agrupar per **Driver** o per **Day**.

Aquests registres no tenen botons i tots els seus camps són de només lectura. Un esdeveniment de seguretat només canvia el seu estat de coaching, que actualitza Motive. La columna **Coaching Scheduled**, amagada de sèrie, queda marcada quan ja s'ha planificat una tasca de coaching per a aquell esdeveniment.

Quan Motive indica que un esdeveniment de seguretat és per a coaching, es crea una tasca pendent per a qui fa de coach del conductor o, si no n'hi ha, per al seu gerent. Es crea una sola vegada per esdeveniment.

Els fitxatges només arriben si actives **Timecards** a la connexió, i passen a Assistències d'Odoo si aquella aplicació és instal·lada. A cada sincronització es torna a llegir l'última setmana, així que un fitxatge canviat o

esborrat a Motive es canvia o s'esborra també a Odoo, juntament amb la seva assistència.

> Aquestes dades són de només consulta: no les pots corregir ni crear registres a mà. Per canviar-les, fes-ho a Motive i espera la següent sincronització.

Valors que veuràs

Als esdeveniments de seguretat, **Source** distingeix dues classes: **Driver performance** i **Speeding**. **Coaching Status** és un text que ve de Motive i es mostra tal com és. A les dades d'exemple surten coachable i pending_review. Quan Motive indica que l'esdeveniment és per a coaching, Odoo planifica una tasca i marca la columna **Coaching Scheduled**, amagada de sèrie. El filtre **To coach** et deixa veure els esdeveniments pendents de coaching.

Regles i condicions

- **Safety events** ve encesa i **Timecards**, apagada: activa-la a la connexió si vols els fitxatges.
- Una tasca de coaching per esdeveniment: encara que l'esdeveniment es torni a llegir en sincronitzacions posteriors, la tasca es crea una sola vegada.
- La tasca va a qui fa de coach del conductor. Si no en té, va al seu gerent.
- Els esdeveniments es tornen a llegir des d'una setmana abans de l'últim dia assolit, perquè un coaching fet després es torna a llegir.
- Els fitxatges s'identifiquen per conductor, dia i hora d'inici. Si un canvia a Motive, s'actualitza aquí. Si s'esborra, s'esborra aquí amb la seva assistència.
- Les hores d'un fitxatge vénen a la zona horària del mateix fitxatge i es guarden en UTC.
- Només es demanen els fitxatges dels conductors enllaçats amb un empleat d'Odoo.
- Les assistències només es creen si l'aplicació Assistències és instal·lada.

Camps de cada registre

Infracció d'hores de servei	**Conductor**, **Tipus**, **Nom**, **Iniciar** i **Final**. El camp **Tipus** guarda la classe d'incompliment que informa Motive.
Esdeveniment de seguretat	**Source**, **Event**, **Start**, **Driver**, **Vehicle**, **Location**, **Severity**, **Max. speed (km/h)**, **Coaching Status** i **Coaching Scheduled**, en anglès a la pantalla.
Fitxatge	**Driver**, **Date**, **Start**, **End**, **Hours**, **Job Type**, **Address** i **Notes**, en anglès a la pantalla.


Un exemple de principi a fi

Wendell Okafor-Lindqvist fitxa dos trams el mateix dia: de 17:00 a 19:00 (2 hores, tipus Loading, adreça Seattle yard) i de 19:30 a 23:30 (4 hores, tipus Driving, adreça Route 12). En la següent sincronització apareixen a **Motive › Compliment › Timecards** amb aquestes hores. Si l'aplicació Assistències està instal·lada, també apareixen a la seva llista d'assistències, cadascuna amb el seu temps treballat.

El mateix conductor té a **Motive › Compliment › Safety events** tres esdeveniments, un amb **Source Speeding** i dos de **Driver performance**. Dos estan en estat coachable i un en pending_review. A **Motive › Compliment › Infraccions d'hores de servei** apareix el límit superat, amb el seu inici i, si ja ha acabat, el seu final.

12 IFTA i utilització de la flota

S'obre a **Motive › Compliment › IFTA i utilització**. És una llista de només lectura: totes les columnes arriben de Motive i no s'editen des d'Odoo.



Mes	Tipus	Vehicle	Jurisdicció	Distància (km)	Utilització (%)	Hores de co…	Hores d'oci	Combustible…	Combus
1 de nov.	Kilometratge I…	DEMO-FGT-301: Freightliner/Casc…	NV	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 de nov.	Utilització	DEMO-FGT-301: Freightliner/Casc…		1.242,40	72,50	25,00	2,00	304,50	
1 de nov.	Kilometratge I…	DEMO-FGT-301: Freightliner/Casc…	CA	1.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 de nov.	Utilització	DEMO-FGT-302: Kenworth/T680		980,00	55,00	19,44	1,00	250,00	
1 de nov.	Kilometratge I…	DEMO-FGT-302: Kenworth/T680	OR	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- **Captura real d'Odoo 20.** La llista **IFTA i utilització** amb una fila de **Kilometratge IFTA** per jurisdicció i una altra de **Utilització** per vehicle.

D'on arriba cada dada

No hi ha cap botó per portar aquestes dades. Les porta la tasca programada **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores**, que s'executa cada 30 minuts. En cada passada s'actualitza el mes en curs i, fins que quedi tancat, també l'anterior. Les distàncies, les hores i el combustible vénen en unitats mètriques.

Què mostra cada fila

Tipus	**Kilometratge IFTA** o **Utilització**. Cada vehicle i mes pot tenir files dels dos tipus.
Mes	El mes al qual correspon la fila.
Vehicle	El vehicle d'Odoo al qual es refereix la fila.
Jurisdicció	Només les omplen les files de **Kilometratge IFTA**.
Distància (km)	Els quilòmetres recorreguts: a la jurisdicció, si és IFTA, o en total, si és utilització.
Utilització (%)	Percentatge d'utilització del vehicle en el mes.
Hores de conducció i **Hores d'oci**	El temps de conducció i de motor encès sense avançar.
Combustible (l) i **Combustible d'oci (l)**	Els litres consumits en total i els gastats en oci.

> No pots crear, modificar ni esborrar files a mà. Perquè canviï una dada, ha de canviar a Motive i esperar la següent sincronització.

Dos tipus de fila en una mateixa llista

La llista barreja files de **Kilometratge IFTA** i de **Utilització**, i el camp **Tipus** diu de quin es tracta. Les dues vénen de consultes diferents a Motive: la d'IFTA dona la distància per vehicle i jurisdicció, i la d'utilització dona el temps de conducció i d'oci i el combustible.

- **Kilometratge IFTA**: omple **Jurisdicció** i **Distància (km)**. La resta de columnes numèriques surten a zero.
- **Utilització**: la **Jurisdicció** queda buida. Omple la distància total, **Utilització (%)**, les hores de conducció i d'oci i el combustible.

Regles i condicions

Tots els camps de la fila són de només lectura. La llista no té botons: no hi ha manera d'afegir una fila ni de corregir una xifra des d'Odoo. Cada fila pertany a la connexió de Motive que la va portar i a l'empresa d'aquella connexió.

En cada passada de la sincronització s'actualitzen el mes en curs i l'anterior, sempre que aquest últim no estigui acabat. Un mes tancat ja no es torna a demanar a Motive. Si una xifra d'un mes tancat canvia a Motive, no es reflecteix a Odoo.

La columna **Vehicle** pot quedar buida si Odoo no té enllaçat el vehicle d'aquella fila.

La freqüència

La tasca **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores** està activa i s'executa cada 30 minuts. Aquesta mateixa tasca porta també la resta de dades de Motive. El resultat de cada passada queda a **Motive › Configuració › Registre de sincronització**.


Exemple de principi a fi

A la pantalla d'exemple, el vehicle DEMO-FGT-301: Freightliner/Cascadia té tres files del mateix mes. Dues són de **Kilometratge IFTA**: 210,00 km a NV i 1.032,40 km a CA. La tercera és de **Utilització**, amb 1.242,40 km en total, una **Utilització (%)** de 72,50, 25,00 hores de conducció, 2,00 hores d'oci, 304,50 litres de combustible i 4,50 litres en oci.

Cada vehicle té una fila de **Utilització** per mes i una de **Kilometratge IFTA** per cada jurisdicció que Motive li explica aquell mes.

GUIA DEL CONNECTOR · MOTIVE

13 Documents i missatges amb els conductors



- **Captura real d'Odoo 20.** Llista **Documents del conductor** amb un document pujat per un conductor.

D'on arriba cada dada


- Els documents arriben amb la sincronització del compte, la tasca programada **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores**, que s'executa cada 30 minuts.
- Els missatges nous i els acusaments de lectura arriben amb aquesta mateixa sincronització.
- Un missatge que envies tu des d'Odoo es guarda a la llista **Missatges** amb la casella **Des d'Odoo** marcada.

Documents

A **Motive › Aplicació de conductors › Documents** s'obre la llista **Documents del conductor**. Són només de consulta: no es creen ni s'editen des d'Odoo.

Data	Data del document.
Categoria	Tipus de document, per exemple una carta de porte.
Referència	Referència que va posar el conductor.
Notes	Notes del document.
Carregat per	Conductor que el va pujar.
Estat	Estat del document a Motive.

Missatges



- **Captura real d'Odoo 20.** Llista **Missatges** amb dos missatges de conductors ja llegits.

A **Motive › Aplicació de conductors › Missatges** veus cada missatge amb **Enviat a**, **Remitent**, **Destinataris**, **Cos del missatge**, **Estat** i **Des d'Odoo**. Tots els camps són de només lectura.

Enviar un missatge a un conductor

1. **Obre l'assistent**
   A la fitxa de l'empleat, prem **Missatge a l'aplicació Motive**. El botó només surt si l'empleat ja és conductor a Motive.
2. **Tria el Conductor**
   És obligatori.
3. **Escriu el Missatge**
   És obligatori.
4. **Prem Enviar**
   Odoo ho envia a Motive. Amb **Cancel·la** tanques el formulari sense enviar res.

> Si l'empleat encara no és un conductor de Motive, Odoo respon «... encara no és un conductor de Motive.» i no envia res. Si Motive no lliura el missatge, l'error és «Motive no ha lliurat el missatge.» Un enviament no es repeteix sol.

Estats d'un document

L'**Estat** d'un document és un text que arriba tal qual des de Motive i Odoo no el canvia. A la pantalla d'exemple el document està en «pending». Els valors possibles els fixa Motive.

Estats d'un missatge

L'**Estat** d'un missatge també arriba de Motive, juntament amb **Enviat a**. En els exemples apareix «read». Quan el conductor llegeix el missatge, la següent sincronització porta aquest acusament de lectura i canvia l'estat.

Quins camps té cada registre

Document	**Data**, **Categoria**, **Referència**, **Notes**, **Carregat per** i **Estat**. La llista no té botons ni formulari d'edició.
Missatge	**Enviat a**, **Remitent**, **Destinataris**, **Cos del missatge**, **Estat** i **Des d'Odoo**.
Assistent d'enviament	**Conductor** i **Missatge**, els dos obligatoris, amb els botons **Enviar** i **Cancel·la**.

Regles i condicions

- Només pots escriure a un empleat que ja estigui sincronitzat com a conductor de Motive. Si no ho està, veus «… encara no és un conductor de Motive.» amb el nom de l'empleat, i no s'envia res.
- Si Motive respon que no ha lliurat el missatge, veus «Motive no ha lliurat el missatge.»
- Motive no ofereix manera d'evitar duplicats en els enviaments, així que Odoo no reintenta un missatge per compte propi. Si falla, torna a enviar-lo tu, després de comprovar a **Missatges** que no es va guardar.
- Els documents i els missatges rebuts no s'editen des d'Odoo: els seus camps són de només lectura.

Un exemple de principi a fi

Wendell Okafor-Lindqvist puja des de l'aplicació un document de la categoria bill_of_lading amb la referència BOL-1. En la següent sincronització apareix a **Motive › Aplicació de conductors › Documents**, pujat per ell i en estat pending.

Des de la fitxa de Marisol Ybarra Quintanilla prems **Missatge a l'aplicació Motive**, escrius el missatge i prems **Enviar**. El missatge queda a **Motive › Aplicació de conductors › Missatges** amb **Des d'Odoo** marcada. Quan ella el llegeix, una altra sincronització canvia l'**Estat** a read.

> Amb els webhooks actius, un avís de Motive posa en marxa a l'instant la tasca **Motive: cua de webhook**, que torna a llegir les dades a Motive. Sense webhooks, tot arriba a la sincronització de cada 30 minuts.

GUIA DEL CONNECTOR · MOTIVE

14 Les dades que van i tornen

DADA	DIRECCIÓ	QUAN
Vehicles i conductors que mantens a Motive	D'Odoo a Motive	Amb **Enviar a Motive ara** a la fitxa, o a la tasca de cada 30 minuts (la tasca **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores**)

DADA	DIRECCIÓ	QUAN
Vehicles (s'aparellen per identificador propi, identificador de Motive, bastidor o matrícula)	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, o amb **Sincronitzar ara**
Conductors (s'aparellen per identificador, correu de la feina o nom; si no hi ha coincidència i a Motive és conductor, es crea un empleat)	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, o amb **Sincronitzar ara**
Grups	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, o amb **Sincronitzar ara**
Grups creats a Odoo	D'Odoo a Motive	Cada 30 minuts, o amb **Sincronitzar ara**
Ubicació, hores de motor, nivell de combustible i odòmetre de cada vehicle	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, o amb **Sincronitzar ara**
Compres de combustible i transaccions de la Motive Card, com a costos del vehicle o, si ho tries, com a factures en esborrany	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, revisant l'última setmana, o amb **Sincronitzar ara**
IFTA i utilització, del mes en curs i de l'anterior mentre no estigui tancat	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, o amb **Sincronitzar ara**
Codis de fallada e informes d'inspecció, com a sol·licituds de manteniment	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, o amb **Sincronitzar ara**
Reparació d'una inspecció	D'Odoo a Motive	Quan prems **Marque reparat a Motive**
Hores de servei disponibles i incompliments	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, o amb **Sincronitzar ara**
Safety events	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, revisant l'última setmana, o amb **Sincronitzar ara**
Timecards (si els actives), i assistències si tens l'aplicació d'Assistències	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, revisant l'última setmana, o amb **Sincronitzar ara**
Documents del conductor	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, o amb **Sincronitzar ara**
Missatges rebuts i confirmacions de lectura	De Motive a Odoo	Cada 30 minuts, o amb **Sincronitzar ara**
Missatge a un conductor	D'Odoo a Motive	Quan prems **Enviar** des de **Missatge a l'aplicació Motive**


Totes les crides a Motive passen per FlexigoTech Cloud, que guarda l'autorització de Motive xifrada als seus servidors, mai al teu Odoo. Amb el botó **Autoritzar amb Motive**, Motive et torna al teu Odoo després que FlexigoTech Cloud guardi aquesta autorització. Els avisos de Motive arriben directament al teu Odoo. Sense prova ni subscripció a FlexigoTech Cloud, el connector no parla amb Motive.

15 Què passa sol

TASCA	FREQÜÈNCIA	QUÈ FA
Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores	Cada 30 minuts, activada	Recorre cada connexió amb l'autorització guardada i porta les dades de Motive: vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores. Els vehicles i conductors que manteniu a Motive s'envien de tornada. Si alguna cosa falla, no s'atura: queda anotat a **Motive › Incidències**.
Motive: cua de webhook	Cada hora, activada	Processa els avisos que Motive ha enviat al teu Odoo. També s'executa poc després que arribi un avís, sense esperar l'hora.

Les freqüències es canvien a **Configuració › Tècnic › Automatització › Accions planificades**. Per veure aquest menú, activa el mode desenvolupador.

16 Les opcions de la connexió i com vénen



- **Captura real d'Odoo 20.** La pestanya **Què sincronitzar** d'una connexió nova, amb les opcions de sèrie.

Flota

Vehicles	De sèrie, **Ambdues vies**: els vehicles de Motive arriben a Flota, i els d'Odoo marcats amb **Mantingui a Motive** es creen i s'actualitzen a Motive. Amb **Motive → Odoo** només arriben; amb **Apagat**, res.
Conductors	De sèrie, **Motive → Odoo**: els conductors arriben i s'enllacen amb els seus empleats. Amb **Ambdues vies**, els empleats marcats amb **Mantingui a Motive** es creen i s'actualitzen a Motive.
Grups i **Ubicacions i odòmetres**	Activades: els grups de Motive, i l'última ubicació, les hores del motor, el combustible i l'odòmetre de cada vehicle.
Conductor del vehicle de Motive	Activada: qui té la sessió oberta al vehicle a Motive passa a ser el conductor del vehicle a Odoo.

Dies d'historial en la primera sincronització	30 de sèrie: quant es retrocedeix la primera vegada.

Costos i compliment

Compres de combustible	Activada.
Transaccions de Motive Card	Desactivada de sèrie: les compres pagades amb la Motive Card.
Tipus de servei de combustible	El tipus de servei amb què cada compra queda com a cost del seu vehicle a Flota.
Proveïdor de combustible per defecte	El proveïdor d'aquests costos i, si passes a factures, de les factures; per exemple, l'empresa de la teva targeta de combustible.
Fuel and Motive Card as	Només surt amb Facturació instal·lada. De sèrie, **Vehicle costs (Fleet)**; amb **Draft vendor bills (Accounting)**, cada compra passa a ser una factura de proveïdor en esborrany. Només pot canviar-ho qui té permís per facturar.
IFTA i utilització i **Hores de servei**	Activades.
Safety events	Activada: els esdeveniments de conducció i d'excés de velocitat, amb una tasca de coaching quan Motive en marca un per entrenar.
Timecards	Desactivada de sèrie. Porta els fitxatges de l'aplicació de Motive i, amb Assistències instal·lada, les seves assistències.

Manteniment i aplicació de conductors

Còdics de fallada al manteniment i **Informe d'inspeccions (DVIR) a manteniment**	Activades: cada codi de fallada obert i cada informe amb defectes obren una sol·licitud de manteniment.
Equip de manteniment	L'equip d'aquestes sol·licituds. Si el deixes buit, s'usa un equip de l'empresa de la connexió i, si no n'hi ha cap, se'n crea un.
Documents del conductor i **Missatges del conductor**	Activades.

Què es fa a mà

PESTANYA O GRUP	BOTONS
Capçalera de la connexió	**Autoritzar amb Motive**, **Sincronitzar ara**, **Provar connexió**, **Rebut de webhooks**, **Aturar webhooks**, **Autoritzar de nou** i **Desconnectar**.

Autoritzar amb Motive es veu mentre la connexió no està connectada, i **Autoritzar de nou** quan ja ho està. **Sincronitzar ara** només apareix amb la connexió connectada. **Provar connexió** s'amaga mentre la connexió està sense connectar. **Rebut de webhooks** apareix amb la connexió connectada i els webhooks sense activar; amb ells actius apareix **Aturar webhooks**. Només un administrador veu els botons d'autoritzar, de webhooks i **Desconnectar**.

Les altres pestanyes

Webhooks	Guarda si els webhooks estan actius, el **Webhook Motive** (només per a administradors) i quan va arribar l'últim avís. Ve amb els webhooks sense activar fins que prems **Rebut de webhooks**.
Cursors de sincronització	Només en mode desenvolupador. Guarda fins quan s'ha sincronitzat cada part: vehicles, conductors, grups, fallades, inspeccions, hores de servei, combustible, targeta, informes, documents, seguretat, fitxatges i missatges. Són de només lectura i comencen buits.
FlexigoTech Cloud	La casella **Accepto que FlexigoTech Cloud mantingui l'autorització de Motive**, que només veu un administrador, i la data de **Autoritzat el**. Sense la casella no s'envia res a Motive.
Connexió	**Estat de la connexió** i **Últim error**, **Nom de l'empresa Motive**, **Empresa de Motive**, **Última sincronització a** i **Última sincronització correcta**, a més dels comptadors de vehicles, conductors i incidències. Tots són de només lectura.

GUIA DEL CONNECTOR · MOTIVE

17 Seguretat i dades personals

- L'autorització de Motive no es guarda al teu Odoo. Totes les crides a Motive passen per FlexigoTech Cloud, que manté aquesta autorització xifrada als seus servidors.
- Abans d'autoritzar, un administrador ha d'acceptar que FlexigoTech Cloud guardi l'autorització de Motive i que les crides a Motive passin per ella. Mentre no ho accepta, no s'envia res i surt el missatge «Abans d'autoritzar, un administrador ha d'acceptar que FlexigoTech Cloud mantingui l'autorització de Motive i que les trucades a Motive passin per ell. No s'ha enviat res.»
- Queden guardats el nom de l'empresa, el correu de qui accepta, i la data i la versió del text acceptat.
- Els botons **Autoritzar amb Motive**, **Autoritzar de nou**, **Rebut de webhooks**, **Aturar webhooks** i **Desconnectar** estan reservats als administradors del sistema.
- El mòdul porta 49 permisos d'accés a les dades que crea, perquè cada grup d'usuaris d'Odoo vegi i toqui només el que li correspon.
- A FlexigoTech Cloud va el que Odoo demana a Motive: vehicles, conductors, grups, ubicacions, compres de combustible, targeta Motive, codis de fallada, informes d'inspecció, hores de servei, IFTA, utilització, documents, missatges i webhooks. Les dades que Motive retorna no s'hi emmagatzemen.
- Quan la núvol informa de com va la connexió, només porta comptadors i codis d'error, sense cap dada dels registres: ni noms, ni matrícules, ni missatges de Motive.
- Odoo guarda les dades dels conductors, els vehicles i la resta del que porta de Motive, i les esborra o les conserva segons les normes de la teva empresa. Amb **Desconnectar** s'esborra l'autorització guardada a FlexigoTech Cloud.

El que el mòdul mai no fa sol


El mòdul no marca res com a reparat a Motive pel seu compte. Un informe d'inspecció amb defectes obre una sol·licitud de manteniment, i només quan una persona prem **Marque reparat a Motive** s'envia a Motive la resolució del mecànic. Un codi de fallada que Motive tanca queda anotat a la sol·licitud, però la sol·licitud la tanca una persona.

18 Diverses connexions i diverses empreses

Una connexió correspon a una empresa de Motive i es crea a **Motive › Configuració › Connexions**. Si treballes amb diverses empreses d'Odoo, en crees una connexió per a cada una, i els registres que porta (vehicles, conductors, combustible, fallades) segueixen l'empresa de la seva connexió. Cada connexió té les seves pròpies opcions, com **Què sincronitzar** i els webhooks.

El nombre de connexions que pots tenir depèn del pla de FlexigoTech Cloud: fins a 3 amb Standard i fins a 10 amb Pro. Hi compten les de totes les empreses. Si intentes autoritzar una més de les que cobreix el pla, surt un avís i no surt res d'Odoo. Una connexió que ja estava autoritzada es pot tornar a autoritzar sempre.

Per als conductors i els vehicles, el mòdul busca l'empleat o el vehicle entre els de l'empresa de la connexió que encara no estan enllaçats. El que és d'una altra empresa no es toca: si no troba coincidència, en crea un de nou a l'empresa de la connexió.



- **Captura real d'Odoo 20.** La llista de connexions, amb el nom de l'empresa a Motive, l'estat i la darrera sincronització.

19 Si alguna cosa falla

Sense prova ni subscripció	Totes les crides a Motive passen per FlexigoTech Cloud, així que sense prova ni subscripció el connector no parla amb Motive. Activa-la a **Configuració › FlexigoTech Cloud** i torna-ho a intentar.
Hi ha una connexió de més	El pla cobreix un nombre de connexions i totes són en ús. Desconnecta una que no utilitzis o passa a un pla amb més connexions. No s'envia res a Motive.
No et deixa autoritzar	Un administrador ha d'acceptar abans que FlexigoTech Cloud guardi l'autorització de Motive. Si l'adreça del teu Odoo comença per http, canvia-la a https i autoritza de nou.
Vols canviar la connexió	Només un administrador pot canviar la connexió. Si un conductor o un vehicle no té connexió, tria-la abans d'enviar-lo a Motive.
Un registre no es crea o no s'actualitza	Mira **Motive › Incidències**: hi queda l'element amb el seu missatge. L'element es torna a llegir a la següent sincronització.
Vols veure què va contestar Motive	Obre **Motive › Configuració › Registre de sincronització**: cada execució guarda el seu resum, el seu estat i, si es va pausar, el motiu a **Pausat per**.
Una sol·licitud de Motive no es guarda (Odoo 20)	El formulari d'Odoo 20 demana un equip i el connector no el emplena. Tria o crea l'equip del vehicle i torna a desar.

Si FlexigoTech Cloud pausa una crida, l'execució s'atura i no es marca res com a fet. El missatge indica que FlexigoTech Cloud ha pausat la crida a Motive. A la següent sincronització es reprèn des d'on es va quedar.

Altres avisos que pots veure

«Motive necessita el correu electrònic laboral de ... per crear el conductor.»	Omple el correu de la feina de l'empleat i torna a enviar-lo a Motive.
«... encara no és un conductor de Motive.»	L'empleat encara no existeix a Motive: envia'l primer a Motive i després envia el missatge.
«Tria primer la connexió de Motive de ....»	Tria la connexió a la fitxa del vehicle o de l'empleat i repeteix l'acció.
«Motive no ha lliurat el missatge.»	Motive va rebutjar el missatge. Torna a enviar-lo més tard.
«Només un gestor de flota pot fer això amb Motive.»	Demana-ho a un gestor de flota o a un administrador.
«Només un administrador pot canviar la connexió de Motive.»	Demana a un administrador que canviï la connexió.
«Introduïu el nom del mecànic que va reparar els defectes.»	Omple el nom del mecànic a la inspecció abans de marcar-la com a reparada a Motive.
«Motive no ha retornat el nou vehicle.»	Motive no va confirmar la creació. Comprova la connexió i torna-ho a intentar.
«Install the Invoicing app to turn fuel purchases into vendor bills.»	Instal·la Facturació a Odoo. Sense ella no es poden crear factures de proveïdor amb les compres de combustible.
«Choose the fuel vendor of the Motive connection ... first: the vendor bills are his.»	Tria el proveïdor de combustible a la connexió abans de crear les factures.

GUIA DEL CONNECTOR · MOTIVE

20 Altres maneres de fer-ho

FORMA	QUÈ SUPOSA
A mà des del tauler de Motive	Algú consulta el tauler i copia a Odoo vehicles, conductors, compres de combustible, inspeccions i la resta. Cada dada s'apunta dues vegades i pot quedar desfasada.
Només Odoo	Al codi d'Odoo 20, Community i Enterprise, no hi ha cap mòdul amb «motive» al nom ni cap manifest que el citi (cerca del 19-11-2026). Odoo no porta de sèrie res que parli amb Motive.
Aquest connector	Porta de Motive a Odoo vehicles, conductors, grups, ubicacions, odòmetres, combustible, codis de fallada, inspeccions, hores de servei, IFTA i utilització, documents i missatges. Les crides a Motive passen per FlexigoTech Cloud, que necessita la prova o la subscripció.

Si ja uses una altra eina amb Motive, no cal portar tot el teu historial: la primera sincronització retrocedeix els dies que indiquis a **Dies d'historial en la primera sincronització** (30 de sèrie), i les següents segueixen des d'on es va quedar l'anterior.

21 Plans i preu

9 €

Llicència per versió d'Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mes

o 490 € l'any

- Primera resposta en 1 dia laborable
- Fins a 3 comptes

PRO

98 €/mes

o 980 € l'any

- Primera resposta en 4 hores laborables
- Fins a 10 comptes
- Videotrucada si cal

14 dies de prova, sense targeta **Preus sense IVA**

La llicència del mòdul és per versió d'Odoo. FlexigoTech Cloud es paga al mes o a l'any, i la prova de 14 dies no demana targeta. Amb Standard, fins a 3 connexions; amb Pro, fins a 10. Cada flota de Motive autoritzada és una connexió.

22 Preguntes freqüents

Funciona sense FlexigoTech Cloud?

No. Totes les crides a Motive passen per FlexigoTech Cloud, així que sense la prova o la subscripció el connector no parla amb Motive.

Hi ha prova gratuïta?

Sí: 14 dies de FlexigoTech Cloud sense targeta. Si en acabar no et subscrius, el servei s'atura i no es cobra res.

Funciona a Odoo Online?

No. Odoo Online no deixa instal·lar mòduls de tercers. Sí que funciona a Odoo.sh o al teu propi servidor.

Amb quines versions d'Odoo és compatible?

Hi ha branques publicades per a Odoo 17, 18, 19 i 20.

Necessita Odoo Enterprise?

No. Depèn de Flota, Empleats i Manteniment, que són a Community.

Quines aplicacions d'Odoo han d'estar instal·lades?

Flota, Empleats i Manteniment. Per crear factures de proveïdor des del combustible necessites també l'aplicació de facturació, i per rebre els fitxatges com a assistències, l'aplicació Assistències.

Quantes connexions amb Motive admet cada pla?

Fins a 3 amb el pla Standard i fins a 10 amb el Pro. Hi compten les de totes les empreses del teu Odoo.

Què passa si intento connectar una connexió més de les que cobreix el meu pla?

Surt un avís i no s'envia res a Motive. Una connexió que ja estava autoritzada sempre es pot tornar a autoritzar.

Quant costa?

La llicència del mòdul, 9 € per versió d'Odoo. FlexigoTech Cloud, 49 € al mes o 490 € a l'any amb Standard, i 98 € al mes o 980 € a l'any amb Pro, sense IVA.

Quina diferència hi ha entre el pla Standard i el Pro?

El Pro admet fins a 10 connexions en lloc de 3, i el seu suport respon abans: en 4 hores laborables en lloc d'en 1 dia laborable, amb videotrucada si cal.

Quin suport té cada pla?

2 mesos de suport inclosos en tot el que compres: t'ajudem a instal·lar-lo, configurar-lo i deixar-lo funcionant, per correu i videotrucada. Mentre tinguis la subscripció, el suport del servei continua inclòs. Amb Standard, la primera resposta arriba en 1 dia laborable. Amb Pro, en 4 hores laborables, amb videotrucada si cal.

On es guarda l'autorització de Motive?

Als servidors de FlexigoTech Cloud, xifrada. Mai no es guarda al teu Odoo.

Què he d'acceptar abans d'autoritzar amb Motive?

Un administrador ha de marcar **Accepto que FlexigoTech Cloud mantingui l'autorització de Motive**. Sense aquesta casella, l'autorització es rebutja amb un missatge i no s'envia res.

Qui pot autoritzar la connexió?

Només un administrador. Si no ho ets, Odoo ho rebutja.

Amb quina plataforma de Motive es connecta?

Amb la dels Estats Units (gomotive.com). Aquesta versió no es connecta amb les altres.

S'ha provat amb una flota real de Motive?

Encara no. Les 72 proves automàtiques fan servir un simulador que contesta com la documentació pública de l'API de Motive.

Cal un compte de Motive?

Sí. Per autoritzar el connector has de poder iniciar sessió a Motive amb el compte de la teva flota, perquè Motive et demana el consentiment a la seva pròpia pàgina.

El connector crea o configura alguna cosa al meu compte de Motive?

No. Tampoc guarda cap clau de Motive a Odoo.

Quines dades porta de Motive?

Vehicles, conductors, grups, ubicacions, odòmetres, combustible, codis de fallada, inspeccions, hores de servei, esdeveniments de seguretat, IFTA, utilització, documents i missatges; i els fitxatges i les transaccions de la Motive Card, si les activeu a la connexió.

Cada quant arriben les dades?

La tasca **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores** s'executa cada 30 minuts i ve activada. També pots prémer **Sincronitzar ara**.

Els avisos de Motive arriben en el moment?

Amb **Rebut de webhooks**, Motive avisa dels canvis i la sincronització els recull de seguida. La tasca **Motive: cua de webhook** processa els avisos cada hora.

Es poden canviar les freqüències de les tasques?

Sí, a **Configuració › Tècnic › Automatització › Accions planificades**. Per veure aquest menú cal activar el mode desenvolupador.

Què passa amb el que ja tenia a Motive abans d'instal·lar-ho?

A la primera sincronització es porta l'historial dels darrers 30 dies, i pots canviar-ho a **Dies d'historial en la primera sincronització**. Després cada sincronització segueix des d'on es va quedar l'anterior.

I amb els vehicles i conductors que ja tinc a Odoo?

En portar un vehicle, Odoo l'aparella pel seu identificador de Motive, el bastidor o la matrícula entre els de l'empresa que encara no estan enllaçats. A un conductor l'aparella per identificador, correu de la feina o nom. Si no hi ha coincidència, crea un vehicle nou, i un empleat nou només si a Motive és conductor.

Què s'envia d'Odoo a Motive?

Els vehicles i els conductors que marquis amb **Mantingui a Motive**, amb **Enviar a Motive ara** o a la tasca de cada 30 minuts. També les reparacions d'inspeccions i els missatges a conductors.

El mòdul marca alguna cosa com a reparada a Motive pel seu compte?

No. Només quan una persona prem **Marque reparat a Motive** s'envia a Motive la resolució del mecànic. Un codi de fallada que Motive tanca queda anotat a la sol·licitud, però la tanca una persona.

Crea sol·licituds de manteniment automàticament?

Sí. Cada codi de fallada obert i cada informe d'inspecció amb defectes generen una sol·licitud de manteniment. Un informe amb diversos defectes genera una sola.

Puc crear factures de proveïdor des de les compres de combustible?

Sí, amb Facturació instal·lada: amb **Create vendor bill** a cada compra, o triant a la connexió que la sincronització les crei soles. La factura surt en esborrany, a nom del **Proveïdor de combustible per defecte**. Sense Facturació, cada compra queda com a cost del seu vehicle a Flota.

Funciona amb diverses empreses d'Odoo?

Sí. Crees una connexió per cada empresa de Motive i els registres que porta segueixen l'empresa de la seva connexió. Cada connexió té les seves pròpies opcions.

Guarda l'historial d'ubicacions dels vehicles?

No. Cada vehicle mostra la seva última ubicació coneguda.

Fa servir les càmeres de Motive o l'immobilitzador del motor?

No.

Crea despatxos o rutes a Motive?

No.

Pot bloquejar una Motive Card o enviar compres d'Odoo a Motive?

No. Les compres de combustible només arriben de Motive a Odoo.

Puc editar a Odoo les dades que arriben de Motive?

Les dades de compliment, combustible, IFTA, documents i missatges són de només lectura. Per canviar-les fes-ho a Motive i espera la següent sincronització.

Què passa si falla una sincronització?

No s'atura: la fallada queda anotada a **Motive › Incidències**. Si FlexigoTech Cloud pausa una crida, l'execució s'atura i la següent sincronització reprèn des d'on es va quedar.

Què passa en desconnectar la connexió?

Desconnectar esborra l'autorització guardada a FlexigoTech Cloud i apaga el webhook a Motive. Res del que ja s'ha sincronitzat s'esborra del teu Odoo.

23 Glossari

Motive	Plataforma a la qual es connecta el connector. Aporta vehicles, conductors, ubicacions, combustible, codis de fallada, inspeccions, hores de servei i IFTA.
Connexió	Cada flota de Motive que enllaces amb el teu Odoo. Es crea a **Motive › Configuració › Connexions** i té el seu propi estat i les seves pròpies opcions.
FlexigoTech Cloud	Servei en línia per on passen totes les crides a Motive. Guarda l'autorització de Motive xifrada als seus servidors, mai al teu Odoo.
Prova i subscripció	Sense la prova de 14 dies sense targeta o la subscripció a FlexigoTech Cloud, el connector no parla amb Motive.
Autorització	Permís que dónes a Motive a la seva pròpia pàgina perquè el connector faci servir la teva flota. Es demana amb **Autoritzar amb Motive** i s'esborra amb **Desconnectar**.
Sincronització	Passada que porta dades de Motive a Odoo i envia les que mantens a Motive. La tasca **Motive: sincronitza vehicles, conductors, ubicacions, combustible, manteniment i hores** s'executa cada 30 minuts.
Webhook	Avís que Motive envia al teu Odoo quan alguna cosa canvia. La tasca **Motive: cua de webhook** els processa cada hora.
Incidències	Menú **Motive › Incidències**, on queda anotat el que no s'ha pogut sincronitzar.
Grup	Agrupació de Motive que pot tenir un grup pare. Es veu a **Motive › Configuració › Grups**.
Hores de servei	Temps que li queda a un conductor de conducció, torn, cicle i descans. Es veu a la fitxa de l'empleat.
Infracció d'hores de servei	Límit que un conductor ha superat, amb el seu inici i la seva fi. Es consulta a **Motive › Compliment › Infraccions d'hores de servei**.
IFTA	Quilometratge per jurisdicció. Al connector són les files de tipus **Kilometratge IFTA** de **IFTA i utilització**.
Utilització	Fila mensual per vehicle amb distància, percentatge d'utilització, hores de conducció i al ralentí, i combustible.
DVIR	Informe d'inspecció del vehicle. Si té defectes, obre una sol·licitud de manteniment.
Codi de fallada	Avaria que Motive detecta en un vehicle. Cada codi obert genera una sol·licitud de manteniment correctiu.
Safety event	Esdeveniment de seguretat d'un conductor, com un excés de velocitat. Si Motive el marca per a coaching, es crea una tasca pendent.
Coaching	Formació del conductor a partir d'un safety event. La tasca va al seu coach o, si no en té, al seu gerent.
Timecard	Fitxatge d'un conductor a l'app de Motive. Arriba si actives **Timecards** a la connexió, i passa a Assistències d'Odoo si aquesta aplicació està instal·lada.
Motive Card	Targeta de combustible de Motive. Si actives **Transaccions de Motive Card**, les seves transaccions entren a **Compres de combustible** juntament amb les compres soltes.

Sol·licitud de manteniment	Registre de l'aplicació Manteniment que el connector obre per cada codi de fallada o inspecció amb defectes.

GUIA DEL CONNECTOR · MOTIVE

24 Llista de comprovació i contacte

- [ ] Tens Odoo 17, 18, 19 o 20, a Odoo.sh o al teu propi servidor, i no a Odoo Online.
- [ ] Estan instal·lades les aplicacions Flota, Empleats i Manteniment.
- [ ] La teva flota és a la plataforma de Motive dels Estats Units (gomotive.com).
- [ ] Tens un compte de Motive de la teva flota i pots iniciar sessió amb ell.
- [ ] El mòdul Motive Connector for Odoo està instal·lat.
- [ ] Has activat a **Configuració › FlexigoTech Cloud** la prova de 14 dies sense targeta o la subscripció.
- [ ] Has creat la connexió a **Motive › Configuració › Connexions**.
- [ ] Has premut **Autoritzar amb Motive**, un administrador ha acceptat el consentiment i has autoritzat a la pàgina de Motive.
- [ ] La connexió figura com a **Connectat**.
- [ ] Has revisat les opcions de la connexió abans de la primera sincronització.
- [ ] Has premut **Sincronitzar ara** i el registre a **Motive › Configuració › Registre de sincronització** surt en estat **Fet**.
- [ ] Els vehicles apareixen a **Motive › Vehicles** i **Motive › Incidències** no té res a corregir.

2 mesos de suport inclosos en tot el que compres: t'ajudem a instal·lar-lo, configurar-lo i deixar-lo funcionant, per correu i videotrucada. Si vols que ho muntem amb tu, escriu-nos.

Correu

Per instal·lar-lo, configurar-lo o per a qualsevol dubte.
comercial@flexigotech.com

Al web

La fitxa del connector, amb la guia i els preus.
flexigotech.com/ca/connector-motive-odoo.html

A Odoo Apps

La fitxa del mòdul a la botiga d'Odoo.
apps.odoo.com

Motive és una marca del seu titular. FlexigoTech publica aquest connector pel seu compte, sense aval ni patrocini del titular de la marca. FlexigoTech és una marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona).