
GUIA DEL CONNECTOR · TRANSPORT I ENVIAMENTS

Connector MRW per a Odoo

Envia amb MRW des d'Odoo: en validar el lliurament, l'enviament es crea a MRW amb la seva etiqueta en PDF i el seu número de seguiment.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dies de prova, sense targeta | Edició del 18-11-2026





Captura real d'Odoo 20. Un enviament de Odoo fet amb MRW i, davant, el seu bloc MRW: els números de sol·licitud i d'enviament i l'etiqueta en PDF.

Contingut

A la dreta, la pàgina on comença cada capítol. Els noms dels menús i dels botons són els d'Odoo en català. Els menús i els botons propis del connector surten en anglès: el mòdul encara no té traducció al català.

1	Per a qui és i què resol	3
2	El connector en xifres	4
3	On ho veus al teu Odoo	4
4	El que necessites abans de començar	5
5	La prova de FlexigoTech Cloud	6
6	Crear el transportista pas a pas	7
7	Proves i producció	9
8	El servei de MRW i el seu catàleg	10
9	Les opcions del transportista i com vénen	12
10	De la comanda de venda al lliurament	13
11	L'enviament en validar	14
12	Bultos, pes i adreça	16
13	L'etiqueta	16
14	Seguiment i anul·lació	17
15	Enviar diverses entregues o abans de validar	18
16	Portugal i altres països	19
17	Si MRW no crea l'enviament	19
18	Comprovar la configuració i el que passa sol	20
19	Quines dades surten del teu Odoo i on queden	21
20	Si alguna cosa falla	22
21	Altres maneres de fer-ho	23
22	Plans i preu	23
23	Preguntes freqüents	24
24	Glossari	26
25	Llista de comprovació i contacte	28


Aquesta guia descriu la versió 20.0.1.1.8 del mòdul (branca 20.0 d'Odoo, commit 1009cc9). Tot el que explica surt del seu codi publicat, de la documentació oficial de la plataforma o de captures reals.

Les captures són d'una base d'Odoo 20 de proves, amb una empresa i unes dades inventades i sense connexió real amb MRW. El mòdul també té versió per a Odoo 17, 18 i 19.

1 Per a qui és i què resol

El connector és per a qui envia amb MRW i porta el magatzem a Odoo. Sense ell, cada enviament es escriu dues vegades: l'albarà es valida a Odoo i després algú copia el destinatari, els bultos i el pes a la web o al programa de MRW, imprimeix l'etiqueta i torna a Odoo a apuntar el número de seguiment.

Amb el connector, MRW és un mètode d'enviament més d'Odoo. Valides l'albarà i l'enviament es crea a MRW amb les dades del mateix albarà; l'etiqueta en PDF queda adjunta i el número d'enviament, a l'albarà i a la comanda de venda.



- **Captura real d'Odoo 20.** El bloc MRW d'un albarà validat: número de sol·licitud, número d'enviament, estat i etiqueta.



- **Captura real d'Odoo 20.** Els albarans d'Odoo: cadascun amb MRW surt amb el seu enviament en validar-lo.

El que canvia en el dia a dia

- Ningú copia adreces ni pesos a la web de MRW: surten de l'albarà.
- L'etiqueta és a l'albarà, en PDF, per imprimir-la des d'Odoo.
- El número de seguiment és on el busca qui atén el client: a l'albarà i a la comanda de venda.
- Si MRW no respon, decideixes tu: que l'albarà esperi o que es validi i l'enviament es reintenti sol.
- Diversos albarans s'envien alhora des de la llista.

Quan encaixa

Botiga en línia amb Odoo	Les comandes de la web entren a Vendes amb la seva línia de MRW; el magatzem només prepara i valida.
Venda a empreses	Comandes amb diversos bultos i lliuraments parcials: cada albarà que surt porta el seu enviament i la seva etiqueta.
Diversos serveis de MRW	Un mètode d'enviament per servei, amb el seu preu, i el magatzem no ha de recordar codis.
Qui ja usa MRW a mà	El mateix contracte i les mateixes credencials: canvia on s'escriu, no amb qui envies.

El que no fa

- No demana tarifes a MRW: el preu de l'enviament és el que poses al mètode d'enviament.
- No fa enviaments a reembossament.
- No porta a Odoo l'estat del paquet: el seguiment és l'enllaç de MRW.
- No programa recollides a part: cada enviament porta la seva data de recollida.
- No dona d'alta el teu compte a MRW ni pacta els teus serveis.

Tot la resta d'un enviament amb MRW, des de l'albarà validat fins a l'etiqueta, el seguiment i l'anul·lació, es fa des d'Odoo.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

2 El connector en xifres

4
versions d'Odoo: 17, 18, 19 i 20

16
serveis al catàleg de MRW en instal·lar-lo

6
reintents com a màxim, de 5 minuts a 6 hores

6.583
línies de codi (Odoo Apps, 13-11-2026)

59
proves automàtiques al codi d'Odoo 20

14
dies de prova de FlexigoTech Cloud, sense targeta

Funciona a Odoo Community i a Enterprise: només usa Inventari i Vendes. Parla amb el servei web Sagec de MRW, el que MRW dona als seus clients per crear enviaments, demanar etiquetes i anul·lar-los.

Hi ha un mòdul per cada versió d'Odoo, i es compra el de la teva. Ve amb el seu codi font, amb la llicència d'Odoo per a mòduls de pagament (OPL-1).

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

3 On ho veus al teu Odoo



- **Captura real d'Odoo 20. Mètodes lliurament**: el de MRW, al costat del de **Preu fix**.

Inventari › Configurar › Mètodes lliurament	El transportista MRW, amb la seva pestanya MRW: **Credentials and Environment**, **Services**, **Operation**, **SOAP Label**, **Technical diagnostics** i **Commercial assistant**.
El lliurament	A dalt, els botons de MRW; a baix, el bloc MRW amb **MRW Request No.**, **MRW Shipment No.**, **MRW Commercial Status** i l'etiqueta.

La llista d'albarans	**Send to MRW**, al menú d'accions, n'envia diversos alhora.
Vendes	La comanda de venda mostra el número d'enviament i el botó **MRW History**.

No hi ha un menú de MRW a part: tot viu a les pantalles d'Odoo que ja uses per enviar.

Mapa ràpid

PER A...	VES A...
Crear o canviar el transportista	**Inventari › Configurar › Mètodes lliurament**
Enviar un enviament	L'albarà: **Validar**
Enviar-ne diversos alhora	La llista d'albarans: **Send to MRW**
Imprimir l'etiqueta	L'albarà: **MRW Label**
Seguir el paquet	L'albarà: **MRW Tracking**
Anul·lar l'enviament	L'albarà: **Cancel MRW**
Veure els enviaments d'una comanda	La comanda de venda: **MRW History**
Revisar la configuració	El transportista: **Run Pre-validation**
Començar la prova	**Configuració › FlexigoTech Cloud**

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

4 El que necessites abans de començar

- Un contracte amb MRW i l'accés al seu servei web (Sagec). La teva franquícia et dona quatre dades: la franquícia, l'abonat, l'usuari i la contrasenya. El departament, si el teu compte el té.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, a Odoo.sh o al teu servidor, no a Odoo Online. Val a Community i a Enterprise.
- Un administrador d'Odoo: accepta la llista de dades de FlexigoTech Cloud i la casella del transportista.
- Les dades de la teva empresa al dia: MRW rep la seva adreça, el seu codi postal i el seu telèfon com a remitent.

> El connector no dona d'alta el teu compte a MRW ni pacta els teus serveis: això ho fa la teva franquícia.

S'instal·la com qualsevol mòdul d'Odoo de tercers, a Odoo.sh o al teu servidor. Odoo instal·la alhora `flexigotech_cloud`, la connexió amb FlexigoTech Cloud, i les apps de les quals depèn: Inventari i Vendes.

Què demanar a la teva franquícia de MRW

- L'alta al servei web Sagec per al teu compte.
- El codi de franquícia, el teu número d'abonat i, si el tens, el de departament.
- L'usuari i la contrasenya del servei web.
- Unes credencials de proves, si vols provar abans amb l'entorn de proves.
- Els codis dels serveis que tens contractats (Urgente 19, Urgente 14, Ecommerce...).

- Si els enviaments van amb port pagat o deguts.


Amb això, la resta es fa a Odoo.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

5 La prova de FlexigoTech Cloud

1 **Prem Activar a la barra de dalt**

Surt en el moment que instal·les el mòdul. Obre la finestra **Activa FlexigoTech Cloud**, amb el pla Estàndard i els seus 14 dies gratis, sense targeta.



- **Captura real d'Odoo 20.** La finestra d'activació: llegeix la llista de dades, marca la casella i posa el teu correu.

2 **Accepta i posa el teu correu**

Marca «He llegit la llista i accepto, en nom de la meva empresa...» (inclou les condicions de la subscripció i el contracte d'encàrrec del tractament) i escriu el **Correu de qui accepta**.

3 **Prem Connectar i començar la prova**

Odoo registra la base a FlexigoTech Cloud i comença la prova del mòdul. Si ho deixes per després, **Més tard** tanca la finestra.


El mateix, des de Configuració

A **Configuració › FlexigoTech Cloud** hi ha la llista completa del que la base envia. Marca la casella, posa el correu i prem **Acceptar i connectar**. Si ja tens compte a app.flexigotech.com, el camp **Tens un codi del teu compte?** enllaça la base amb ell (el codi val 10 minuts).



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud, abans de connectar: la casella marcada, el correu i **Acceptar i connectar**.

Amb la base connectada, el bloc **Mòduls** mostra cada mòdul amb el seu estat: **En prova** i la data en què acaba, **Subscrit**, etc. Des d'allà es tria el pla (Estàndard o Pro, al mes o a l'any) i es prem **Subscriure's**: el pagament es fa a la pàgina de Stripe, fora d'Odoo.



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud amb la base connectada i el connector en prova.

Preus sense IVA. Si en acabar la prova no et subscrius, el servei s'atura i no es cobra res; les teves dades es queden al teu Odoo. **Comprova ara** demana el permís al moment (si no, el mòdul el renova sol cada 6 hores).

> En una còpia neutralitzada (staging) o en una base amb dades de demostració no es pot començar una prova: Configuració ho diu amb «Aquesta base de dades és una còpia neutralitzada o té dades de demostració, així que aquí no es poden començar proves.»

Si la prova acaba sense subscripció


No arriba res a MRW. Amb **Block validation if MRW fails**, els albarans MRW no es validen fins que renoves. Amb **Allow validation and mark the shipment as pending**, es validen sense enviament i l'historial ho diu; en renovar, els envies amb **Send to MRW** des de la llista. Els teus albarans, els seus números i les seves etiquetes es queden a Odoo.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

6 Crear el transportista pas a pas

1 **Prem Nou i tria MRW a Proveïdor**

Posa-li un nom i deixa **Nivell d'integració** a **Obtenir tarifes i crear enviaments**: així l'enviament es crea en validar l'albarà.



- **Captura real d'Odoo 20.** El mètode d'enviament MRW: proveïdor, nivell d'integració i el producte de la línia d'enviament.

2 Omple Credentials and Environment

MRW Environment ve en **Production Environment**. Escriu la **Franchise**, l'**Account**, el **Department** si en tens i l'**MRW User**.

3 Llegeix l'avís i marca la casella


El requadre blau diu què surt del teu Odoo, on va i quant es guarda. Marca **I accept that FlexigoTech Cloud stores the credentials and that this data passes through it on its way to MRW**. Només ho veu un administrador.

4 Escriu la contrasenya i desa

A **MRW password for FlexigoTech Cloud**. En desar, va al núvol amb les altres quatre dades i Odoo no se la queda. **Saved in FlexigoTech Cloud** mostra la data.

5 Prem Validate Credentials

Et diu des de quan són guardades al núvol.




- **Captura real d'Odoo 20. Credentials and Environment**: els teus codis de MRW i **MRW Connection**: FlexigoTech Cloud.

> Si canvies la franquícia, l'abonat, el departament, l'usuari o l'entorn, desa de nou la contrasenya: l'anterior s'esborra del núvol.

Per fer proves amb MRW, posa **Test Environment**: les crides van a l'adreça de proves de Sagec, amb una credencial a part. Cada transportista guarda la seva, així que pots tenir-ne un de proves i un altre de real.

El que ja porta Odoo en un mètode d'enviament

El transportista MRW és un mètode d'enviament d'Odoo, així que conserva tot el que Odoo porta per a qualsevol transportista. El més útil:



- **Captura real d'Odoo 20.** La disponibilitat del mètode d'enviament: destinacions i contingut, com en qualsevol transportista d'Odoo.

Producte d'enviament	El producte de la línia d'enviament de la comanda de venda. El seu nom és el que veu el client.
Margin on Rate i **Gratuït si l'import de la comanda és superior a**	Per cobrar l'enviament amb un marge o regalar-lo a partir d'un import.
Política de facturació	Ve en **Cost estimat**: el client paga el que diu la línia de la comanda.
Països, províncies i prefixos de codi postal	Perquè MRW només s'ofereixi on vols, per exemple a la península.
Pes i volum màxims	Perquè no s'ofereixi a comandes que no hi caben al servei.

Pots tenir tants mètodes d'enviament MRW com vulguis: un per servei (Urgent 10 per al que corre, Urgent 19 per al normal), un per zona o un de proves. Cada un guarda la seva pròpia credencial al núvol.

Amb diverses empreses a la mateixa base, cada mètode d'enviament pot ser d'una empresa, amb el compte de MRW d'aquella empresa. El remitent que va a MRW és l'empresa del mètode d'enviament: amb diverses empreses, crea'n un per empresa.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

7 Proves i producció

MRW té dos serveis web: el de proves, que no crea enviaments de debò, i el de producció. El transportista en tria un amb **MRW Environment**: **Test Environment** o **Production Environment**, que és com ve.

QUÈ CANVIA	PROVES	PRODUCCIÓ
Adreça	sagec-test.mrw.es	sagec.mrw.es
Credencials	Les de proves que et doni MRW	Les del teu contracte
Enviaments	No surten camions	Enviaments reals, amb la seva etiqueta

Cada transportista i cada entorn guarden la seva pròpia credencial a FlexigoTech Cloud. Així pots tenir dos mètodes d'enviament MRW, un de proves i un de real, sense que es trepitgin. Si canvies l'entorn d'un transportista, la credencial de l'entorn anterior s'esborra del núvol i has d'escriure de nou la contrasenya.

> Les adreces de **MRW Test URL** i **MRW Production URL** ja vénen posades. No les canviïs tret que MRW et doni unes altres.

Com posar-ho en marxa sense ensurts

1. **Crea un mètode d'enviament de proves**
   Amb **Test Environment** i les credencials de proves que et doni la teva franquícia.

2. **Valida unes entregues de prova**
   Amb clients de diverses províncies, amb i sense paquets, i alguna a Portugal si envies allà. Mira el número d'enviament, l'etiqueta i l'historial de cadascuna.


3. **Passa Run Pre-validation**
   Et diu si a la teva empresa o a alguna entrega oberta li falta una dada.

4. **Crea el de producció**
   Amb **Production Environment** i les credencials del teu contracte. Arxiva el de proves perquè ningú el triï per error.

5. **Decideix la política de fallada**
   Blocar és el més segur en començar: si alguna cosa falla, ho veus en el moment.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

8 El servei de MRW i el seu catàleg



Captura real d'Odoo 20. Serveis: el servei del catàleg, l'habitual i els seus codis.

Usual MRW Service	Urgente 19 Expedicion en crear-lo. Les altres dues opcions són Urgente 10 Expedicion i Urgente 14 Expedicion.
MRW Catalog Service	Un servei del catàleg de MRW. Si el poses, mana sobre l'habitual.
MRW Service Code (fallback) i **Service Description**	El codi i el nom que s'envien si no hi ha servei del catàleg: 0205 i Urgente 19 Expedicion en crear-lo.

Codis d'Urgent 10, 14 i 19	0015, 0115 i 0205. Canvia'ls si la teva franquícia te'n dona altres.

MRW Service Catalog obre el catàleg: 16 serveis en instal·lar, entre ells Urgente 10, 14 i 19, Ecommerce i els d'abans amb el seu codi antic. Els que diuen «set the real code» (Urgente 08:30, Urgente 12:00, Economy, International Express i International Economy) estan sense codi: posa el que et doni la teva franquícia abans d'usar-los.

> Fes servir el codi que tinguis pactat amb la teva franquícia. Si MRW rebutja el codi, el connector prova el seu equivalent (el codi nou o l'antic del mateix servei) i el del servei habitual, i deixa escrit a l'historial de l'entrega quin va fer servir.

El catàleg en instal·lar

SERVEI	CODI	NOTA
Urgente 19 Expedicion	0205	L'habitual en crear el transportista.
Urgente 14 Expedicion	0115	Un dels tres habituals.
Urgente 10 Expedicion	0015	Un dels tres habituals.
Ecommerce	El seu codi	Per a botigues en línia, si el tens contractat.
Urgent 10, 14 i 19	Els seus codis	Les versions sense «Expedicion».
Els quatre d'abans (legacy)	El codi antic	Per si el teu contracte encara els fa servir.
Urgente 08:30 i Urgente 12:00	Sense codi	Posa el de la teva franquícia abans d'usar-los.
Economy, International Express i International Economy	Sense codi	Igual: el codi el dona la teva franquícia.

Cada servei del catàleg diu si val per a enviaments nacionals, internacionals o per als dos, i pots afegir-hi els teus amb el seu codi. És una llista d'Odoo com qualsevol altra.

Quin codi s'envia

1. **El del catàleg**
   Si el transportista té **MRW Catalog Service**, s'envia aquest.
2. **Si no, el de recurs**
   MRW Service Code (fallback), amb la seva descripció.
3. **Si MRW el rebutja**
   En un enviament nacional, el connector prova el codi equivalent (el nou o l'antic del mateix servei) i després el de l'**Usual MRW Service** i els seus equivalents. En un d'internacional, els codis internacionals.

El primer que MRW accepta és el que es fa servir, i l'historial de l'entrega ho diu si no era el configurat. Així un codi antic no atura el magatzem mentre el canvies.

9 Les opcions del transportista i com vénen



- **Captura real d'Odoo 20. Operation**: pes per defecte, tipus de cobrament, política de fallada i reintents.

OPCIÓ	EN CREAR-LO	QUÈ FA
Default Weight (kg)	1,00	El pes que s'envia si el lliurament no té pes.
Payment Type Policy	**Auto (try variants)**	Si MRW rebutja el tipus de cobrament, prova les altres formes. També: **Prepaid shipping (N)**, **Collect shipping (S)** o **Do not send PortesDebidos**.
MRW Failure Policy	**Block validation if MRW fails**	Si MRW no crea l'enviament, el lliurament no es valida. L'altra opció és **Allow validation and mark the shipment as pending**.
MRW Automatic Retries	Activada	Una fallada puntual es torna a intentar sola.
MRW Maximum Retries	6	Quantes vegades, com a màxim, per lliurament.
Botó manual Send MRW	Desactivat	Mostra'l si vols enviar l'enviament abans de validar.
Download the label through SOAP	Activada	Després de crear l'enviament, demana l'etiqueta a MRW.
Label type code (0 domestic)	0	El tipus d'etiqueta que es demana: 0 nacional, 1 confirmació, 2 internacional, 3 ZPL.
Marges de l'etiqueta	1100 i 650	**Label top margin (recommended 1100)** i **Label left margin (recommended 650)**.
MRW SOAP Audit	Desactivada	Guarda cada petició i resposta en XML, per diagnosticar.
Audit XML Retention (days)	15	Dies que es guarden aquests XML. 0 els guarda sempre.
MRW API Timeout (s) i Verify MRW SSL	30 i activada	Temps d'espera de cada crida i comprovació del certificat.

Quan canviar cadascuna


La política de fallada	Bloquejar al començar, per veure cada error al moment. No bloquejant quan el magatzem no pot aturar-se si MRW triga: el lliurament surt i l'enviament es reintenta.
El tipus de cobrament	Deixa **Auto (try variants)** tret que la teva franquícia et digui el contrari. Si tots els teus enviaments van amb ports deguts, tria **Collect shipping (S)**.

El pes per defecte	Posa'l al que pesa el teu paquet típic si els productes no tenen pes a Odoo.
El botó manual	Activa'l si vols l'etiqueta abans de validar, per exemple per enganxar-la en preparar el paquet.
L'auditoria SOAP	Només un temps, quan calgui veure què contesta MRW. Guarda dades dels enviaments a Odoo.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

10 De la comanda de venda al lliurament

El mètode d'enviament MRW es tria a la comanda de venda, com qualsevol altre d'Odoo. La comanda porta la seva línia d'enviament, amb el producte del mètode i el seu preu. En confirmar la comanda, Odoo crea el lliurament amb aquest transportista.



- **Captura real d'Odoo 20.** Una comanda de venda amb la seva línia d'enviament per MRW: MRW Urgente 19, 7,50 €.

> El preu d'aquesta línia no es demana a MRW: és el preu fix que posis al mètode d'enviament. El connector no consulta tarifes de MRW.

Un exemple

Una almàssera d'Úbeda ven una garrafa de 5 litres i una caixa de sis ampolles a un client de Madrid. La comanda S00003 porta la línia MRW Urgente 19. En confirmar-la, Odoo crea el lliurament WH/OUT/00003. El magatzem la prepara i prem **Validar**: en aquell moment l'enviament es crea a MRW, el lliurament rep el seu número d'enviament i l'etiqueta en PDF, i la comanda de venda mostra el número i el botó **MRW History**.

Si el lliurament es fa en diverses vegades, cada lliurament parcial que validis crea el seu propi enviament a MRW.


Cobrar l'enviament al client

Com que el preu surt del mètode d'enviament, tu decideixes quant cobres: un preu fix per comanda, gratuït per sobre d'un import amb **Gratuït si l'import de la comanda és superior a**, o un marge amb **Margin on Rate**. Si

cobres diferent segons el servei, crea un mètode d'enviament per servei, cadascun amb el seu preu.

A la botiga en línia d'Odoo passa el mateix: el client veu el mètode d'enviament MRW amb el seu preu fix i, en pagar, la comanda ja porta la seva línia d'enviament.

11 L'enviament en validar




- **Captura real d'Odoo 20.** Un lliurament **Preparat** amb MRW: l'enviament encara no existeix i el seu estat és **Pending**.

1. **Prepara el lliurament**
   Com sempre a **Inventari**: productes, quantitats i, si vols, paquets i el seu pes.

2. **Prem Validar**
   El connector envia a MRW l'enviament: el destinatari, la teva empresa com a remitent, les referències de l'albarà i de la comanda, les notes, el servei i els bultos amb el seu pes.

3. **Mira el bloc MRW**
   Queden **MRW Request No.** i **MRW Shipment No.**, i el número d'enviament passa a la referència de seguiment del lliurament. Amb l'etiqueta descarregada, l'estat és **Label OK**.



- **Captura real d'Odoo 20.** El bloc MRW d'un lliurament enviat: els dos números, l'estat i l'etiqueta.

Si MRW contesta amb avisos, o l'enviament va sortir amb un altre codi de servei, un altre tipus de cobrament o una altra forma de l'enviament, el connector ho escriu a l'historial del lliurament.

> Odoo només crea l'enviament en validar si l'operació del lliurament té activat **Generar etiquetes d'enviament**. Les **Ordres de lliurament** ho tenen activat; si fas servir una altra operació de sortida, revisa-ho en la seva configuració.

Què va a MRW, camp a camp

DADA	D'ON SURT
Destinatari	El nom, l'adreça, el telèfon i el NIF del contacte de l'adreça de lliurament.
Remitent	Les mateixes dades de la teva empresa.
Referències	El nom de l'albarà i el de la comanda, per trobar-lo després a MRW.
Observacions	Les notes de l'albarà.
Servei	El del catàleg, l'habitual o el codi de reserva, per aquest ordre.
Bultos i pes	El que explica el capítol següent.
Data de recollida	La data prevista del lliurament, mai abans d'avui. A partir de les 17:00 passa al dia següent, i els dissabtes i diumenges, al dilluns.
Tipus de cobrament	Segons **Payment Type Policy**.

El que torna de MRW és el número de sol·licitud i el número d'enviament. Amb ells, el connector demana l'etiqueta.

Què queda escrit a l'historial del lliurament

- Que l'enviament va sortir amb un altre codi de servei, un altre tipus de cobrament, una altra operació o una altra forma de la petició, i quina.
- Els avisos que MRW retorni encara que l'enviament es creï.
- Que l'etiqueta no va arribar després de diversos intents, amb el codi i el missatge de MRW.
- Cada reintent programat, amb la seva data i hora.
- Que l'enviament es va anul·lar a MRW.
- Amb l'auditoria SOAP activada, que es van guardar la petició i la resposta.

Així, qui obre el lliurament dies després veu què va passar sense preguntar a ningú.

Un dia amb el connector al magatzem

1. **Al matí**
   Les comandes de la vigília ja tenen el seu lliurament a **Inventari**, amb MRW com a transportista.
2. **En preparar**
   El magatzem recull els productes i, si els empaqueta amb **Col·locar al paquet**, cada paquet porta el seu pes.
3. **En validar**

Cada lliurament validat surt amb el seu número de MRW i la seva etiqueta. Si un falla, el missatge diu per què.

4 **Abans que passi MRW**

S'imprimeixen les etiquetes des dels lliuraments i s'enganxen als paquets.

5 **Durant el dia**

Qui atén els clients veu el número a la comanda de venda i obre el seguiment de MRW.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

12 Bultos, pes i adreça

MRW necessita saber quants bultos surten i quant pesen. El connector ho treu del lliurament, sense que ningú ho escrigui.

- El nombre de bultos és el més gran entre els paquets del lliurament i les unitats que surten, amb un màxim de 99.
- El pes és el d'enviament del lliurament o, si no en té, el seu pes; si tampoc, el **Default Weight (kg)**.
- Si els paquets porten el seu pes i les seves mides, s'envien bulto a bulto.

SI EL LLIURAMENT...	BULTOS QUE S'ENVIEN
té 2 paquets i 2 unitats	2
té 1 paquet amb 3 unitats	3: es compten les unitats, que són més
no té paquets i surten 4 unitats	4
no té ni paquets ni unitats comptables	1

Els productes de servei, la línia de l'enviament i el que s'ha cancel·lat no compten com a bultos.

L'adreça

- El carrer es divideix en via i número, i el telèfon i el codi postal es netegen abans d'enviar-los.
- Per a Portugal, el codi postal va amb les seves 4 primeres xifres, i el connector prova l'enviament nacional i, si MRW no l'admet, l'internacional. Fora d'Espanya i Portugal, l'enviament és internacional.
- Una adreça sense número de carrer o sense codi postal és la causa més comuna que MRW rebutgi un enviament: **Run Pre-validation** llista els lliuraments oberts amb dades que falten.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

13 L'etiqueta

Després de crear l'enviament, el connector demana l'etiqueta a MRW pel seu servei web. Si MRW no la dona, la descarrega de l'adreça que MRW va retornar amb l'enviament. MRW també pot donar-la en ZPL, per a impressores d'etiquetes: el connector la guarda tal qual.

MRW Label	Descarrega l'etiqueta adjunta.

Request MRW Label	La torna a demanar a MRW, per exemple si has canviat el tipus d'etiqueta.
MRW Portal (technical)	Obre l'adreça de l'etiqueta que va donar MRW, quan n'hi ha.
MRW Labels	Avall, al bloc MRW, els adjunts d'etiqueta de l'entrega.



- **Captura real d'Odoo 20. SOAP Label**: la descàrrega de l'etiqueta, el seu tipus i els seus marges.

Tipus d'etiqueta

[[LABEL TYPE CODE (0 DOMESTIC)]]	ETIQUETA
0	Nacional, la de sèrie.
1	De confirmació.
2	Internacional.
3	ZPL, per a impressores tèrmiques.

Els marges són els que recomana MRW (1100 a dalt i 650 a l'esquerra). Canvia'ls només si l'etiqueta surt descentrada a la teva impressora.

Imprimir-la

El fitxer es diu Etiqueta_MRW seguit del número d'enviament, així que es troba fàcilment entre els adjunts. S'obre des de l'entrega amb **MRW Label** i s'imprimeix com qualsevol PDF. Si uses una impressora tèrmica, demana el tipus 3 (ZPL) i envia'l a la impressora amb el seu programa.

Si canvies alguna cosa del transportista que afecta l'etiqueta (el tipus o els marges), **Request MRW Label** la torna a demanar per a les entregues que ja tenen enviament, sense crear un enviament nou.


GUIA DEL CONNECTOR · MRW

14 Seguiment i anul·lació

MRW Tracking	Obre la pàgina de seguiment de MRW amb el número d'enviament.
Cancel MRW	Anul·la l'enviament a MRW. Si surt bé, l'entrega es queda sense números de MRW ni etiqueta, a punt per tornar-se a enviar, i l'historial ho compta.

L'enllaç de seguiment és el de mrw.es per als enviaments nacionals. El connector no porta a Odoo l'estat de l'entrega a MRW: per saber on és el paquet, fes servir l'enllaç.

La comanda de venda mostra el número d'enviament i **MRW History** obre les seves entregues amb MRW.



- **Captura real d'Odoo 20.** A dalt de l'entrega enviada: **MRW Tracking**, **MRW Label**, **Request MRW Label**, **MRW Portal (technical)** i **Cancel MRW**.

El botó de seguiment que Odoo posa a dalt de l'entrega obre el mateix enllaç de MRW. Si envies als teus clients el correu d'entrega d'Odoo, l'enllaç porta el número de MRW.

Anul·lar i tornar a enviar

1. **Prem Cancel MRW**
   El connector demana a MRW que anul·li l'enviament amb el seu número.

2. **Mira l'historial**
   Si MRW l'anul·la, l'entrega es queda sense número d'enviament, sense número de sol·licitud i sense etiqueta.

3. **Corregeix i envia de nou**
   Canvia el que faci falta (l'adreça, el servei, els bultos) i fes servir **Send to MRW** des de la llista: surt un enviament nou amb la seva etiqueta.

> Si MRW contesta que no troba l'enviament, el connector el dona per anul·lat i deixa l'entrega a punt. Si dona un altre error, l'entrega conserva el seu número i l'historial diu per què no s'ha anul·lat.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

15 Enviar diverses entregues o abans de validar

Diverses alhora

1. **Selecciona les entregues**
   A la llista d'entregues, marca les que van per MRW.

2. **Obre Send to MRW**
   Al menú d'accions de la llista. Tria el transportista MRW i, si vols, un altre servei només per a aquesta tanda.

3. **Prem Send**
   Result diu quines entregues tenen ja el seu enviament, amb el seu número, i quines no, amb el motiu. Les entregues no es validen: només es crea el seu enviament i la seva etiqueta.

Una, abans de validar

Activa el botó manual a la pestanya **Operation** del transportista. Les entregues a **Preparat** sense enviament mostren **Send MRW**, que crea l'enviament i l'etiqueta sense validar. En validar després, no se'n crea un altre.

> Una entrega que ja té número d'enviament no es torna a enviar: anul·la-la abans amb **Cancel MRW**.

A **Send to MRW** pots canviar el servei només per a aquella tanda: un servei del catàleg, l'habitual, el codi o la descripció. En acabar, el transportista torna al seu servei de sempre.

Totes les entregues de la tanda han de portar el mateix transportista MRW. Les que ja tenen enviament, o porten un altre transportista, no s'envien i surten a **Result** amb el motiu. Si FlexigoTech Cloud no deixa passar les crides, la tanda s'atura a la primera i no es marca res.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

16 Portugal i altres països

El país del destinatari decideix quina operació de MRW s'usa.

DESTÍ	OPERACIÓ	CODI POSTAL
Espanya	Enviament nacional	5 xifres
Portugal	Nacional i, si MRW no l'admet, internacional	Les 4 primeres xifres
Altres països	Enviament internacional	Fins a 10 lletres i xifres

Per a un enviament internacional, si MRW rebutja el codi de servei, el connector prova els codis internacionals més usats (01710, 01700, 0800 i 0485) i els serveis del catàleg marcats com a internacionals. L'etiqueta es demana amb l'operació internacional.

> Que MRW porti un enviament a un país depèn del teu contracte amb MRW, no del connector.

El país surt del contacte de l'adreça de lliurament. Si el contacte no té país, el connector el dedueix del seu codi postal (amb la forma portuguesa 1234-567) o d'un telèfon portuguès (+351); si no ho pot fer, el tracta com un enviament a Espanya.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

17 Si MRW no crea l'enviament

POLÍTICA	QUÈ PASSA EN VALIDAR	DESPRÉS
Block validation if MRW fails	L'entrega no es valida i Odoo mostra el motiu.	Ho arregles i tornes a validar.
Allow validation and mark the shipment as pending	L'entrega es valida i l'historial compta la fallada.	Si la fallada és passatgera, el connector ho reintenta sol.

Una fallada passatgera és una d'aquestes: MRW triga massa, contesta amb un error de servidor (408, 429, 500, 502, 503 o 504) o diu que tornis a intentar-ho. Els reintents esperen 5, 15, 30, 60, 180 i 360 minuts, i s'aturen a

MRW Maximum Retries. Mentrestant, l'entrega mostra **Retry MRW** per no esperar.

Una fallada que no és passatgera (un codi postal que MRW no admet, un servei que no tens contractat) no es reintenta: el motiu queda a **MRW Last Error** i a l'historial. Una entrega validada sense enviament s'envia després amb **Send to MRW**, des de la llista d'entregues.

> Sense prova ni subscripció de FlexigoTech Cloud no arriba res a MRW. Amb la política estricta, l'entrega no es valida; amb l'altra, es valida i l'historial ho diu. Res no es marca com a fallit per això.

Quina política triar

ASPECTE	BLOQUEJAR	NO BLOQUEJAR
Quan MRW falla	L'entrega espera i ho veus al moment.	L'entrega surt i l'enviament es reintenta o queda pendent.
Risc	El magatzem s'atura si MRW no respon.	Un paquet pot sortir sense etiqueta si ningú mira l'historial.
Per a qui	Qui comença o envia poc.	Qui no pot aturar el magatzem per MRW.

Un exemple

Amb **Allow validation and mark the shipment as pending**, el magatzem valida un lliurament a les 10:00 i el servei de MRW no respon. El lliurament es valida igualment, el seu estat MRW passa a **Pending** i l'historial diu quan serà el primer reintent. Si MRW continua sense respondre, es reintenta a les 10:05, 10:20, 10:50, 11:50, 14:50 i 20:50. Tan bon punt un surt bé, el lliurament té el seu número i la seva etiqueta.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

18 Comprovar la configuració i el que passa sol

Commercial assistant

Run Pre-validation repassa les credencials, el servei, el codi postal i el telèfon de la teva empresa, el pes per defecte, l'adreça de MRW i els lliuraments oberts amb MRW, i diu quins tenen dades per revisar (país, codi postal, telèfon, pes, ciutat o província). **MRW Configuration Status** queda en OK, **Check** o Error, amb el detall a **MRW Configuration Summary**.

COMPROVACIÓ	ERROR SI...
Credencials	Falta la franquícia, l'abonat o, al núvol, la contrasenya desada.
Servei	No hi ha cap codi de servei o el del catàleg no val.
Remitent	La teva empresa no té un codi postal o un telèfon vàlids.
Pes	El **Default Weight (kg)** és 0.
Adreça de MRW	La de l'entorn escollit és buida o mal escrita.
Temps d'espera	És 0 o menys: surt com a avís, no com a error.
Lliuraments oberts	Algun lliurament amb MRW no té destinatari, país, codi postal, telèfon, pes, ciutat o província.

Technical diagnostics

Només per a administradors. Amb **MRW SOAP Audit** activada, cada petició i cada resposta queden en XML al lliurament, amb la contrasenya tapada. **Purge audit XML** els esborra a l'instant; si no, s'esborren sols passats els dies de **Audit XML Retention (days)**. Fes-ho servir una estona, quan calgui mirar què respon MRW.

TASCA	FREQÜÈNCIA	QUÈ FA
MRW - Retry pending shipments	5 minuts	Reintenta, per ordre, fins a 50 lliuraments amb un reintent pendent l'hora del qual ja ha arribat.
MRW - Purge audit XML	1 dia	Esborra els XML d'auditoria més vells que la seva retenció.

Sense prova ni subscripció, la tasca de reintents no crida MRW: el pendent continua pendent i surt en quant torna el servei. Les freqüències es canvien a **Configuració › Tècnic › Accions planificades**, amb el mode desenvolupador.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

19 Quines dades surten del teu Odoo i on queden

L'avís del transportista ho diu abans que un administrador marqui la casella. En resum:

Una vegada, en desar la contrasenya	La franquícia, l'abonat, el departament, l'usuari i la contrasenya de MRW.
Amb cada enviament	El nom, l'adreça, el telèfon i el NIF del destinatari; els de la teva empresa com a remitent; les referències del albarà i de la comanda; les notes; el servei i els bultos amb el seu pes (i les seves mides, bulto a bulto).
A més	Les peticions d'etiqueta i les anul·lacions, amb el número d'enviament.
On	A FlexigoTech Cloud, en servidors de Netcup a Alemanya, que ho passa a l'API de MRW.
Quant es guarda	El contingut dels enviaments no es guarda al núvol: només hi passa. Les credencials, xifrades, fins que esborres el transportista, canvies l'entorn, desinstal·les el mòdul, desconnectes la base o passen 30 dies des que acaba la subscripció.

La contrasenya no es guarda mai a Odoo, i el camp on s'escriu només el veuen els administradors. Als XML de l'auditoria SOAP, la contrasenya surt tapada.

> Sense subscripció de FlexigoTech Cloud no es crida MRW. El que ja és a Odoo (lliuraments, números, etiquetes) es continua veient, descarregant i exportant.

El que es queda al teu Odoo

ON	QUÈ
El mètode d'enviament	La franquícia, l'abonat, el departament i l'usuari de MRW, l'entorn i les opcions. No la contrasenya.
El lliurament	El número de sol·licitud, el número d'enviament, l'etiqueta, l'adreça de l'etiqueta que dona MRW i l'última resposta de MRW.

ON	QUÈ
Els reintents	Si n'hi ha un de pendent, quants n'hi ha, quan és el següent, quan va ser l'últim i el darrer error.
L'auditoria SOAP	Només si l'encens: les peticions i respostes en XML, amb la contrasenya tapada, fins a la seva retenció.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

20 Si alguna cosa falla

MRW rebutja el codi de servei	El connector prova el seu equivalent i el del servei habitual. Si cap no val, demana a la teva franquícia el codi bo i posa'l a **Services**.
MRW rebutja l'adreça o el codi postal	Revisa l'adreça del client: carrer amb número, codi postal i telèfon. **Run Pre-validation** llista els lliuraments amb dades que falten.
MRW rebutja el pes	El lliurament o els seus paquets no tenen pes i el **Default Weight (kg)** és a 0.
MRW rebutja el tipus de cobrament	Deixa **Payment Type Policy** en **Auto (try variants)** o tria el del teu contracte.
No hi ha etiqueta	Prem **Request MRW Label**. Si MRW no la dona, **MRW Portal (technical)** n'obre la seva.
Les credencials no són al núvol	**Validate Credentials** ho diu. Escriu la contrasenya un altre cop i desa.
L'anul·lació no troba l'enviament	MRW ja no el té: l'historial ho diu i el lliurament es pot tornar a enviar.
En validar no es crea cap enviament	Mira que el mètode d'enviament estigui a **Obtenir tarifes i crear enviaments** i que l'operació del lliurament tingui **Generar etiquetes d'enviament**.

El missatge d'error que veu un administrador porta a més l'operació, els serveis provats i el detall tècnic. Amb això, i l'auditoria SOAP encesa una estona, se sap gairebé sempre què no li agrada a MRW.

El missatge que veus en validar

Quan MRW no crea l'enviament, el missatge comença per la causa que el connector reconeix a la resposta de MRW:

EL MISSATGE DIU QUE…	QUÈ FER
MRW rebutja el servei configurat	Demana a la teva franquícia el codi del teu contracte i posa'l a **Services**.
MRW rebutja el tipus de cobrament	Revisa **Payment Type Policy**.
falten dades d'adreça o de telèfon	Revisa l'adreça del destinatari i la de la teva empresa.
MRW rebutja el pes per a aquell servei	Ajusta els bultos o el pes, o canvia de servei.
MRW no està disponible en aquest moment	És una fallada passatgera: espera o, amb la política no bloquejant, deixa que es reintenti.
MRW no ha pogut crear l'enviament amb aquestes dades	Llegeix el detall de MRW que va darrere.

Darrere va el detall de MRW, el seu codi d'estat i, si cal, quan és el reintent o que no es pot reintentar.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

21 Altres maneres de fer-ho

MANERA	QUÈ SUPOSA
A mà, a la web de MRW	Cada enviament es torna a teclejar i el número es copia a Odoo. Val amb pocs enviaments al dia.
Només Odoo	Odoo 20, Community i Enterprise, no porta connector de MRW. Enterprise porta altres transportistes i Sendcloud, una plataforma d'enviaments que es contracta a part.
Aquest connector	MRW com a mètode d'enviament d'Odoo: enviament en validar, etiqueta, seguiment i anul·lació, amb FlexigoTech Cloud.

Si avui imprimeixes les etiquetes des de la web de MRW, pots començar amb un transportista de proves, validar uns lliuraments de prova i passar a producció quan tot quadri.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

22 Plans i preu

9 €

Llicència per versió d'Odoo.

\+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mes

o 490 € l'any

- Primera resposta en 1 dia laborable
- Fins a 3 comptes

PRO

98 €/mes

o 980 € l'any

- Primera resposta en 4 hores laborables
- Fins a 10 comptes
- Videotrucada si cal

14 dies de prova, sense targeta · **Preus sense IVA**

La llicència del mòdul és per versió d'Odoo. FlexigoTech Cloud es paga al mes o a l'any, i la prova de 14 dies no demana targeta. Amb Estàndard, fins a 3 comptes; amb Pro, fins a 10.

La subscripció és el que fa funcionar el connector: la passarel·la per on els teus enviaments, etiquetes i anul·lacions arriben a MRW, la custòdia xifrada de les teves credencials i l'avís quan les crides fallen. Inclou el suport: resposta en 1 dia laborable amb Estàndard i en 4 hores laborables amb Pro, amb videotrucada si cal.

23 Preguntes freqüents

Quan es crea l'enviament a MRW?

Si el mètode d'enviament és **Obtenir tarifes i crear enviaments**, en validar el lliurament.

Puc crear l'enviament abans de validar?

Sí: activa el botó manual de **Operation** i usa **Send MRW** en el lliurament **Preparat**.

Puc enviar diversos lliuraments alhora?

Sí, amb **Send to MRW** des de la llista de lliuraments.

On queda l'etiqueta?

Adjunta al lliurament, en PDF. **MRW Label** la descarrega.

I si no arriba l'etiqueta?

Request MRW Label la demana de nou a MRW.

Puc imprimir en ZPL?

Sí: el tipus d'etiqueta 3 és ZPL, per a impressores tèrmiques.

On veig el número de seguiment?

Al lliurament, a **MRW Shipment No.**, i a la comanda de venda.

Porta l'estat de l'enviament des de MRW?

No. **MRW Tracking** obre la pàgina de seguiment de MRW amb el número.

Puc anul·lar un enviament?

Sí, amb **Cancel MRW**. El lliurament queda preparat per tornar a enviar-se.

Quin servei utilitza?

Urgente 19 Expedicion de sèrie. Ho canvies a **Services** o poses el codi de la teva franquícia.

I si MRW rebutja el codi de servei?

Prova el seu equivalent i el del servei habitual, i l'historial diu quin va usar.

Calcula el preu de l'enviament amb MRW?

No. La comanda porta el preu fix del mètode d'enviament.

Fa contrareemborsament?

No. L'enviament va sempre sense reemborsament.

Com compta els bults?

El més gran entre els paquets del lliurament i les unitats que surten, fins a 99.

I el pes?

El de l'enviament del lliurament, el seu pes o el **Default Weight (kg)**, per aquest ordre.

Envia a Portugal?

Sí. Prova l'enviament nacional i, si MRW no l'admet, l'internacional.

I a altres països?

Sí, amb l'operació internacional de MRW, si el teu contracte ho inclou.

Què passa si MRW no respon?

Amb la política de sèrie el lliurament no es valida. Amb l'altra, es valida i es reintenta només fins a 6 vegades.

Cada quant es reintenta?

Als 5, 15, 30, 60, 180 i 360 minuts de cada fallada.

Puc reintentar sense esperar?

Sí, amb **Retry MRW** al lliurament.

Puc fer proves abans d'enviar de veritat?

Sí, amb **Test Environment** i les credencials de prova de MRW.

Funciona sense FlexigoTech Cloud?

No. El que ja va portar a Odoo es queda a Odoo.

Es guarda la meva contrasenya de MRW a Odoo?

No. Va xifrada a FlexigoTech Cloud.

Es guarden els meus enviaments al núvol?

No. Passen per FlexigoTech Cloud de camí a MRW, sense quedar-s'hi.

Quants comptes de MRW puc tenir?

Fins a 3 amb el pla Estàndard i fins a 10 amb el Pro.

Necessito Odoo Enterprise?

No. Utilitza Inventari i Vendes d'Odoo Community.

Funciona a Odoo Online?

No: Odoo Online no permet instal·lar mòduls de tercers. Sí a Odoo.sh i al teu servidor.

Qui em dona les credencials de MRW?

La teva franquícia de MRW, amb l'alta al seu servei web Sagec.

Puc veure què respon MRW?

Sí: activa **MRW SOAP Audit** i cada petició i resposta queden al lliurament.

Puc tenir un mètode d'enviament per servei?

Sí, cadascun amb el seu servei, el seu preu i la seva credencial.

Puc limitar MRW a unes províncies?

Sí, amb els països, províncies i prefixos de codi postal del mètode d'enviament, com en qualsevol transportista d'Odoo.

Funciona amb la botiga en línia d'Odoo?

Sí: el client tria MRW amb el seu preu fix i el lliurament surt igual.

I amb lliuraments parcials?

Cada lliurament que validis crea el seu enviament, també els pendents que queden després.

Quina data de recollida envia?

La prevista del lliurament, mai abans d'avui, i sense caps de setmana.

Es pot canviar el servei per a un dia concret?

Sí, a **Send to MRW** tries un altre servei només per a aquesta tanda.

Quines dades del client van a MRW?

El seu nom, la seva adreça, el seu telèfon i el seu NIF, els de l'adreça de lliurament.

Qui veu la contrasenya de MRW?

Ningú: no es guarda a Odoo. El camp per escriure-la només el veuen els administradors.

Què passa si deixo la subscripció?

Deixa de cridar-se MRW. El que ja és a Odoo es queda, i les credencials s'esborren del núvol als 30 dies.

Quant es triga a posar-ho en marxa?

Amb les credencials de MRW a mà, crear el transportista són uns minuts. El que més triga és provar uns lliuraments abans de passar a producció.

GUIA DEL CONNECTOR · MRW

24 Glossari

Sagec	El servei web de MRW per crear enviaments, demanar etiquetes i anul·lar-los.
Franquícia	L'oficina de MRW amb la qual tens el contracte. El seu codi va al transportista.
Abonat	El teu número de client en aquesta franquícia.
Departament	Una subdivisió del teu compte de MRW, si en tens.
Mètode d'enviament	A Odoo, cada transportista amb la seva manera de calcular el preu. El de MRW té la pestanya MRW.
Lliurament	L'albarà de sortida d'Odoo. En validar-lo surt l'enviament.

Número de sol·licitud	El que MRW dona a la petició d'enviament.
Número d'enviament	El que identifica el paquet a MRW. Serveix per seguir-lo i anul·lar-lo.
Servei	El que contractes per a cada enviament: Urgente 19, Urgente 14, Ecommerce...
Codi de servei	El número que MRW dona a cada servei, com 0205 per a Urgente 19 Expedicion.
Bult	Cada paquet físic de l'enviament.
Port pagat	L'enviament el pagues tu.
Port debut	L'enviament el paga el destinatari.
Política de fallada	Què passa amb el lliurament si MRW no crea l'enviament: no es valida o es valida i es reintenta.
Fallada passatgera	Un error de MRW que normalment s'arregla sol: temps esgotat o error de servidor.
Reintent	Una nova petició del mateix enviament, feta per la tasca programada.
Auditoria SOAP	Les peticions i respostes desades en XML per diagnosticar.
ZPL	El llenguatge de les impressores d'etiquetes tèrmiques.
Entorn de proves	El servei de MRW que no crea enviaments de veritat.
Passarel·la	El servei de FlexigoTech Cloud per on passen les trucades a MRW amb les teves credencials.
Nivell d'integració	Què fa Odoo amb el transportista: només donar el preu, o donar el preu i crear l'enviament.
Producte de lliurament	El producte de la línia d'enviament de la comanda de venda.
Lliurament parcial	La part d'un lliurament que surt després; en validar-la crea el seu propi enviament.
Data de recollida	El dia en què MRW passa a recollir, calculat a partir de la data prevista del lliurament.
Etiqueta de confirmació	El tipus d'etiqueta 1 de MRW.

25 Llista de comprovació i contacte

- [ ] El teu contracte amb MRW i les seves credencials de Sagec: franquícia, abonat, usuari i contrasenya.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 o 20 a Odoo.sh o al teu servidor.
- [ ] Les dades de la teva empresa: adreça, codi postal i telèfon.
- [ ] El mòdul instal·lat i la prova de FlexigoTech Cloud començada.
- [ ] El mètode d'enviament de MRW creat, amb la casella marcada i la contrasenya desada.
- [ ] **Validate Credentials** indica des de quan són al núvol.
- [ ] El servei del teu contracte a **Services**.
- [ ] La **MRW Failure Policy** que vols.
- [ ] **Run Pre-validation** sense errors.
- [ ] Un lliurament de prova validat, amb el seu número d'enviament i la seva etiqueta.
- [ ] El pes dels teus productes o el **Default Weight (kg)** revisat.

Si vols que ho muntem junts, escriu-nos. Amb el pla Pro, si cal, ho veiem per videotrucada.

Correu

Per instal·lar-lo, configurar-lo o per a qualsevol dubte.
comercial@flexigotech.com

Al web

La fitxa del connector, amb la guia i els preus.
flexigotech.com/ca/connector-mrw-odoo.html

A Odoo Apps

La fitxa del mòdul a la botiga d'Odoo.
apps.odoo.com

MRW és una marca del seu titular. FlexigoTech publica aquest connector pel seu compte, sense aval ni patrocini del titular de la marca.
FlexigoTech és una marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona).