
GUIDA DEL CONNETTORE · TRASPORTI E SPEDIZIONI

Connettore MRW per Odoo

Spedisci con MRW da Odoo: alla convalida della consegna, la spedizione viene creata in MRW con la sua etichetta in PDF e il suo numero di tracciamento.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 giorni di prova, senza carta | Edizione del 18-11-2026



Schermata reale di Odoo 20. Una consegna di Odoo spedita con MRW e, davanti, il suo blocco MRW: i numeri di richiesta e di spedizione e l'etichetta in PDF.

Indice

A destra, la pagina in cui inizia ogni capitolo. I nomi di menu e pulsanti sono quelli di Odoo in italiano. I menu e i pulsanti del connettore sono in inglese: il modulo non è ancora tradotto in italiano.

1	Per chi è e cosa risolve	3
2	Il connettore in cifre	4
3	Dove lo vedi nel tuo Odoo	4
4	Cosa ti serve prima di iniziare	5
5	La prova di FlexigoTech Cloud	6
6	Creare il corriere passo passo	7
7	Test e produzione	9
8	Il servizio MRW e il suo catalogo	10
9	Le opzioni del corriere e come vengono impostate	12
10	Dall'ordine di vendita alla consegna	13
11	La spedizione alla validazione	14
12	Colli, peso e indirizzo	16
13	L'etichetta	17
14	Tracciamento e annullamento	17
15	Spedire più consegne o prima della convalida	18
16	Portogallo e altri paesi	19
17	Se MRW non crea la spedizione	20
18	Verificare la configurazione e ciò che succede da solo	20
19	Quali dati escono dal tuo Odoo e dove restano	21
20	Se qualcosa va storto	22
21	Altri modi di farlo	23
22	Piani e prezzo	24
23	Domande frequenti	25
24	Glossario	27
25	Lista di controllo e contatto	29


Questa guida descrive la versione 20.0.1.1.8 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit 1009cc9). Tutto ciò che racconta viene dal codice pubblicato, dalla documentazione ufficiale della piattaforma o da schermate reali.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con MRW. Il modulo esiste anche per Odoo 17, 18 e 19.

1 Per chi è e cosa risolve

Il connettore è per chi spedisce con MRW e gestisce il magazzino in Odoo. Senza di esso, ogni spedizione va digitata due volte: la consegna si convalida in Odoo e poi qualcuno copia destinatario, colli e peso sul sito o nel programma di MRW, stampa l'etichetta e torna in Odoo a segnare il numero di tracciamento.

Con il connettore, MRW è un metodo di consegna in più di Odoo. Convalidi la consegna e la spedizione si crea in MRW con i dati della consegna stessa; l'etichetta in PDF viene allegata e il numero di spedizione compare nella consegna e nell'ordine di vendita.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il blocco MRW di una consegna convalidata: numero di richiesta, numero di spedizione, stato ed etichetta.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Le consegne di Odoo: ognuna con MRW parte con la sua spedizione quando la convalidi.

Cosa cambia nella quotidianità

- Nessuno copia indirizzi o pesi sul sito di MRW: arrivano dalla consegna.
- L'etichetta è nella consegna, in PDF, da stampare direttamente da Odoo.
- Il numero di tracciamento si trova dove lo cerca chi assiste il cliente: nella consegna e nell'ordine di vendita.
- Se MRW non risponde, decidi tu: la consegna può attendere oppure essere convalidata e la spedizione verrà ritentata automaticamente.
- Più consegne possono essere inviate insieme dall'elenco.

Quando è adatto

Negozio online con Odoo	Gli ordini dal sito entrano in Vendite con la loro riga MRW; il magazzino si limita a preparare e convalidare.
Vendita alle aziende	Ordini con più colli e consegne parziali: ogni consegna spedita porta con sé la sua spedizione e la sua etichetta.
Più servizi di MRW	Un metodo di consegna per servizio, con il suo prezzo, e il magazzino non deve ricordarsi di codici.
Chi già usa MRW a mano	Lo stesso contratto e le stesse credenziali: cambia dove si digita, non con chi spedisci.

Cosa non fa

- Non chiede tariffe a MRW: il costo della spedizione è quello che imposti nel metodo di consegna.
- Non gestisce le spedizioni in contrassegno.
- Non porta in Odoo lo stato del pacco: il tracciamento è il link di MRW.
- Non programma ritiri separati: ogni spedizione porta la sua data di ritiro.
- Non apre il tuo account presso MRW né concorda i tuoi servizi.

Tutto il resto di una spedizione con MRW, dalla consegna convalidata fino all'etichetta, al tracciamento e all'annullamento, si fa da Odoo.

2 Il connettore in cifre

4
versioni di Odoo: 17, 18, 19 e 20

16
servizi nel catalogo di MRW al momento dell'installazione

6
tentativi al massimo, da 5 minuti a 6 ore

6.583
righe di codice (Odoo Apps, 13-11-2026)

59
test automatici nel codice per Odoo 20

14
giorni di prova di FlexigoTech Cloud, senza carta di credito

Funziona in Odoo Community e in Enterprise: usa solo Magazzino e Vendite. Dialoga con il servizio web Sagec di MRW, quello che MRW fornisce ai propri clienti per creare spedizioni, richiedere etichette e annullarle.

C'è un modulo per ogni versione di Odoo, e si acquista quello della tua. Viene con il suo codice sorgente, con la licenza di Odoo per i moduli a pagamento (OPL-1).

3 Dove lo vedi nel tuo Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20. Metodi di consegna**: quello di MRW, accanto a quello di **Prezzo fisso**.

Magazzino › Configurazione › Metodi di consegna	Il corriere MRW, con la sua scheda MRW: **Credentials and Environment**, **Services**, **Operation**, **SOAP Label**, **Technical diagnostics** e **Commercial assistant**.
La consegna	In alto, i pulsanti di MRW; in basso, il blocco MRW con **MRW Request No.**, **MRW Shipment No.**, **MRW Commercial Status** e l'etichetta.

L'elenco delle consegne	**Send to MRW**, nel menu delle azioni, ne spedisce più d'una in una volta.
Vendite	L'ordine di vendita mostra il numero di spedizione e il pulsante **MRW History**.

Non c'è un menu MRW separato: tutto sta nelle schermate di Odoo che già usi per spedire.

Mappa rapida

PER…	VAI A…
Creare o modificare il corriere	**Magazzino › Configurazione › Metodi di consegna**
Spedire una consegna	La consegna: **Valida**
Spedire più consegne insieme	L'elenco delle consegne: **Send to MRW**
Stampare l'etichetta	La consegna: **MRW Label**
Seguire il pacco	La consegna: **MRW Tracking**
Annullare la spedizione	La consegna: **Cancel MRW**
Vedere le spedizioni di un ordine	L'ordine di vendita: **MRW History**
Verificare la configurazione	Il corriere: **Run Pre-validation**
Avviare la prova	**Impostazioni › FlexigoTech Cloud**

GUIDA DEL CONNETTORE · MRW

4 Cosa ti serve prima di iniziare

- Un contratto con MRW e l'accesso al suo servizio web (Sagec). La tua franchigia ti fornisce quattro dati: la franchigia, l'abbonato, l'utente e la password. Il dipartimento, se il tuo account lo prevede.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, su Odoo.sh o sul tuo server, non su Odoo Online. Va bene sia in Community che in Enterprise.
- Un amministratore di Odoo: accetta l'elenco dei dati di FlexigoTech Cloud e la casella del corriere.
- I dati della tua azienda aggiornati: MRW riceve il suo indirizzo, il suo codice postale e il suo telefono come mittente.

> Il connettore non apre il tuo account presso MRW né concorda i tuoi servizi: se ne occupa la tua franchigia.

Si installa come qualsiasi modulo di terze parti di Odoo, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo installa contemporaneamente `flexigotech_cloud`, la connessione con FlexigoTech Cloud, e le app da cui dipende: Magazzino e Vendite.

Cosa chiedere alla tua franchigia di MRW

- L'attivazione del servizio web Sagec per il tuo account.
- Il codice di franchigia, il tuo numero di abbonato e, se ce l'hai, quello di dipartimento.
- L'utente e la password del servizio web.

- Delle credenziali di prova, se vuoi fare una prova prima con l'ambiente di test.
- I codici dei servizi che hai contrattato (Urgente 19, Urgente 14, Ecommerce...).
- Se le spedizioni sono con porto franco o assegnato.


Con questi dati, il resto si fa in Odoo.

GUIDA DEL CONNETTORE · MRW

5 La prova di FlexigoTech Cloud

1 **Premi Attiva nella barra in alto**

Compare non appena installi il modulo. Si apre la finestra **Attiva FlexigoTech Cloud**, con il piano Standard e i suoi 14 giorni gratuiti, senza carta di credito.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra di attivazione: leggi l'elenco dei dati, spunta la casella e inserisci la tua email.

2 **Accetta e inserisci la tua email**

Spunta «Ho letto l'elenco e accetto, a nome della mia azienda...» (include le condizioni dell'abbonamento e il contratto per il trattamento dei dati) e scrivi nel campo **E-mail di chi accetta**.

3 **Premi Connetti e inizia la prova**

Odoo registra il database su FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci rimandare, **Più tardi** chiude la finestra.


Lo stesso, dalle Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** trovi l'elenco completo di ciò che il database invia. Spunta la casella, inserisci l'email e premi **Accetta e connetti**. Se hai già un account su app.flexigotech.com, il campo **Hai un codice dal tuo account?** collega il database a quell'account (il codice vale 10 minuti).



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud, prima di connettere: la casella spuntata, l'email e **Accetta e connetti**.

Con il database connesso, il blocco **Moduli** mostra ogni modulo con il suo stato: **In prova** e la data di scadenza, **Abbonato**, ecc. Da lì si sceglie il piano (Standard o Pro, mensile o annuale) e si preme **Abbonati**: il pagamento avviene nella pagina di Stripe, fuori da Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud con il database connesso e il connettore in prova.

Prezzi IVA esclusa. Se al termine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla; i tuoi dati restano nel tuo Odoo. **Verifica ora** chiede subito il permesso (altrimenti il modulo lo rinnova da solo ogni 6 ore).

> Su una copia neutralizzata (staging) o su un database con dati dimostrativi non si può avviare una prova: Impostazioni lo segnala con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.»

Se la prova termina senza abbonamento


Non arriva nulla a MRW. Con **Block validation if MRW fails**, le consegne MRW non vengono convalidate finché non rinnovi. Con **Allow validation and mark the shipment as pending**, vengono convalidate senza spedizione e lo storico lo segnala; dopo il rinnovo, le invii con **Send to MRW** dall'elenco. Le tue consegne, i loro numeri e le loro etichette restano in Odoo.

GUIDA DEL CONNETTORE · MRW

6 Creare il corriere passo passo

1 **Premi Nuovo e scegli MRW in Fornitore**

Dagli un nome e lascia **Livello di integrazione** su **Calcolare tariffa e creare spedizione**: così la spedizione viene creata alla convalida della consegna.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il metodo di spedizione MRW: fornitore, livello di integrazione e il prodotto della riga di spedizione.

2 **Compila** Credentials and Environment

MRW Environment è impostato su **Production Environment**. Inserisci il **Franchise**, l'**Account**, il **Department** se lo hai e lo **MRW User**.

3 Leggi l'avviso e spunta la casella


Il riquadro azzurro indica cosa esce dal tuo Odoo, dove va e per quanto tempo viene conservato. Spunta **I accept that FlexigoTech Cloud stores the credentials and that this data passes through it on its way to MRW**. Solo un amministratore la vede.

4 Inserisci la password e salva

In **MRW password for FlexigoTech Cloud**. Al salvataggio, viene inviata al cloud insieme agli altri quattro dati e Odoo non la conserva. **Saved in FlexigoTech Cloud** mostra la data.

5 **Premi** Validate Credentials

Ti indica da quando le credenziali sono salvate nel cloud.



- **Schermata reale di Odoo 20. Credentials and Environment**: i tuoi codici MRW e **MRW Connection**: FlexigoTech Cloud.

> Se cambi franchigia, abbonato, dipartimento, utente o ambiente, salva di nuovo la password: quella precedente viene cancellata dal cloud.

Per fare prove con MRW, imposta **Test Environment**: le chiamate vanno all'indirizzo di prova di Sagec, con una credenziale separata. Ogni corriere conserva la propria, quindi puoi avere uno di prova e uno reale.

Ciò che Odoo già prevede per un metodo di spedizione

Il corriere MRW è un metodo di spedizione di Odoo, quindi conserva tutto ciò che Odoo prevede per qualsiasi corriere. I più utili:



- **Schermata reale di Odoo 20.** La disponibilità del metodo di spedizione: destinazioni e contenuto, come per qualsiasi corriere di Odoo.

Prodotto consegna	Il prodotto della riga di spedizione dell'ordine di vendita. Il suo nome è quello che vede il cliente.
Margine sulla tariffa e **Gratuito se ordine con importo maggiore di**	Per far pagare la spedizione con un margine o offrirla gratis da un certo importo.
Politica di fatturazione	Compare in **Costo stimato**: il cliente paga quanto indicato nella riga dell'ordine.
Nazioni, **province e prefissi di codice postale**	Per offrire MRW solo dove vuoi, ad esempio nella penisola.
Peso e volume massimi	Per non offrirlo a ordini che non rientrano nel servizio.

Puoi avere quanti metodi di spedizione MRW vuoi: uno per servizio (Urgente 10 per le urgenze, Urgente 19 per il normale), uno per zona o uno di prova. Ciascuno conserva la propria credenziale nel cloud.

Con più aziende nello stesso database, ogni metodo di spedizione può appartenere a un'azienda, con l'account MRW di quell'azienda. Il mittente inviato a MRW è l'azienda del metodo di spedizione: con più aziende, creane uno per azienda.

GUIDA DEL CONNETTORE · MRW

7 Test e produzione

MRW ha due servizi web: quello di test, che non crea spedizioni reali, e quello di produzione. Il corriere sceglie quale usare con **MRW Environment**: **Test Environment** o **Production Environment**, che è quello predefinito.

COSA CAMBIA	TEST	PRODUZIONE
Indirizzo	sagec-test.mrw.es	sagec.mrw.es
Credenziali	Quelle di test fornite da MRW	Quelle del tuo contratto
Spedizioni	Nessun camion parte	Spedizioni reali, con la loro etichetta

Ogni corriere e ogni ambiente conservano la propria credenziale in FlexigoTech Cloud. Così puoi avere due metodi di spedizione MRW, uno di prova e uno reale, senza che si sovrascrivano. Se cambi l'ambiente di un corriere, la credenziale dell'ambiente precedente viene cancellata dal cloud e dovrai inserire di nuovo la password.


> Gli indirizzi di **MRW Test URL** e **MRW Production URL** sono già impostati. Non modificarli, a meno che MRW non te ne fornisca altri.

Come avviarlo senza sorprese

1. **Crea un metodo di spedizione di prova**
   Con **Test Environment** e le credenziali di prova fornite dalla tua franchigia.
2. **Convalida alcune consegne di prova**
   Con clienti di più province, con e senza pacchi, e qualche spedizione in Portogallo se ne fai. Controlla il numero di spedizione, l'etichetta e la cronologia di ciascuna.
3. **Supera Run Pre-validation**
   Ti indica se alla tua azienda o a qualche consegna aperta manca un dato.
4. **Crea quello di produzione**
   Con **Production Environment** e le credenziali del tuo contratto. Archivia quello di prova perché nessuno lo scelga per errore.
5. **Decidi la politica in caso di errore**
   Bloccare è la scelta più sicura all'inizio: se qualcosa va storto, lo vedi subito.

GUIDA DEL CONNETTORE · MRW

8 Il servizio MRW e il suo catalogo



- **Schermata reale di Odoo 20. Services**: il servizio del catalogo, quello abituale e i loro codici.

Usual MRW Service	Urgente 19 Expedicion alla creazione. Le altre due opzioni sono Urgente 10 e Urgente 14 Expedicion.
MRW Catalog Service	Un servizio del catalogo MRW. Se impostato, prevale su quello abituale.
MRW Service Code (fallback) e **Service Description**	Il codice e il nome inviati se non c'è un servizio del catalogo: 0205 e Urgente 19 Expedicion alla creazione.

Codici di Urgente 10, 14 e 19	0015, 0115 e 0205. Modificali se la tua franchigia te ne assegna altri.

MRW Service Catalog apre il catalogo: 16 servizi all'installazione, tra cui Urgente 10, 14 e 19, Ecommerce e quelli precedenti con il loro codice vecchio. Quelli che riportano «set the real code» (Urgente 08:30, Urgente 12:00, Economy, International Express e International Economy) sono senza codice: inserisci quello fornito dalla tua franchigia prima di usarli.

> Usa il codice concordato con la tua franchigia. Se MRW rifiuta il codice, il connettore prova l'equivalente (il codice nuovo o il vecchio dello stesso servizio) e quello del servizio abituale, e annota nella cronologia della consegna quale ha usato.

Il catalogo all'installazione

SERVIZIO	CODICE	NOTA
Urgente 19 Expedicion	0205	Il servizio abituale alla creazione del corriere.
Urgente 14 Expedicion	0115	Uno dei tre abituali.
Urgente 10 Expedicion	0015	Uno dei tre abituali.
Ecommerce	Il suo codice	Per i negozi online, se lo hai contrattato.
Urgente 10, 14 e 19	I loro codici	Le versioni senza «Expedicion».
I quattro precedenti (legacy)	Il codice vecchio	Nel caso il tuo contratto li usi ancora.
Urgente 08:30 e Urgente 12:00	Senza codice	Inserisci quello della tua franchigia prima di usarli.
Economy, International Express e International Economy	Senza codice	Uguale: il codice lo fornisce la tua franchigia.

Ogni servizio del catalogo indica se vale per spedizioni nazionali, internazionali o per entrambe, e puoi aggiungere i tuoi con il loro codice. È una lista di Odoo come le altre.

Quale codice viene inviato

1. **Quello del catalogo**
   Se il corriere ha **MRW Catalog Service**, viene usato quello.
2. **Se no, quello di riserva**
   MRW Service Code (fallback), con la sua descrizione.
3. **Se MRW lo rifiuta**
   Per una spedizione nazionale, il connettore prova il codice equivalente (il nuovo o il vecchio dello stesso servizio) e poi quello di **Usual MRW Service** e i suoi equivalenti. Per una internazionale, i codici internazionali.

Il primo che MRW accetta è quello usato, e la cronologia della consegna segnala se non era quello configurato. Così un codice vecchio non blocca il magazzino mentre lo cambi.

9 Le opzioni del corriere e come vengono impostate



- **Schermata reale di Odoo 20.** **Operation**: peso predefinito, tipo di addebito, politica in caso di errore e tentativi.

OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Default Weight (kg)	1,00	Il peso inviato se la consegna non ha peso.
Payment Type Policy	**Auto (try variants)**	Se MRW rifiuta il tipo di addebito, prova le altre forme. Inoltre: **Prepaid shipping (N)**, **Collect shipping (S)** oppure **Do not send PortesDebidos**.
MRW Failure Policy	**Block validation if MRW fails**	Se MRW non crea la spedizione, la consegna non viene validata. L'altra opzione è **Allow validation and mark the shipment as pending**.
MRW Automatic Retries	Attivato	Un guasto temporaneo viene ritentato da solo.
MRW Maximum Retries	6	Quante volte, al massimo, per consegna.
Pulsante manuale Send MRW	Disattivato	Mostralo se vuoi inviare la spedizione prima di validare.
Download the label through SOAP	Attivato	Dopo aver creato la spedizione, richiede l'etichetta a MRW.
Label type code (0 domestic)	0	Il tipo di etichetta richiesto: 0 nazionale, 1 conferma, 2 internazionale, 3 ZPL.
Margini dell'etichetta	1100 e 650	**Label top margin (recommended 1100)** e **Label left margin (recommended 650)**.
MRW SOAP Audit	Disattivato	Salva ogni richiesta e risposta in XML, per la diagnostica.
Audit XML Retention (days)	15	Giorni di conservazione di questi XML. 0 li conserva sempre.
MRW API Timeout (s) e Verify MRW SSL	30 e attivato	Tempo di attesa di ogni chiamata e verifica del certificato.


Quando cambiare ciascuna

La politica di guasto	Bloccare all'inizio, per vedere subito ogni errore. Non bloccante quando il magazzino non può fermarsi se MRW tarda: la consegna parte e la spedizione viene ritentata.
Il tipo di addebito	Lascia **Auto (try variants)** salvo che la tua franchigia ti indichi diversamente. Se tutte le spedizioni sono con porto assegnato, scegli **Collect shipping (S)**.
Il peso predefinito	Impostalo al peso del tuo pacco tipico se i prodotti in Odoo non hanno peso.

Il pulsante manuale	Attivalo se vuoi l'etichetta prima di validare, ad esempio per applicarla durante la preparazione del pacco.
L'audit SOAP	Solo per un periodo, quando bisogna vedere cosa risponde MRW. Salva dati delle spedizioni in Odoo.

10 Dall'ordine di vendita alla consegna

Il metodo di spedizione MRW si sceglie nell'ordine di vendita, come qualsiasi altro metodo di Odoo. L'ordine include la sua riga di spedizione, con il prodotto del metodo e il suo prezzo. Alla conferma dell'ordine, Odoo crea la consegna con quel corriere.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un ordine di vendita con la sua riga di spedizione tramite MRW: MRW Urgente 19, 7,50 €.

> Il prezzo di quella riga non viene richiesto a MRW: è il prezzo fisso che imposti nel metodo di spedizione. Il connettore non consulta le tariffe di MRW.

Un esempio

Un frantoio di Úbeda vende una tanica da 5 litri e una cassa da sei bottiglie a un cliente di Madrid. L'ordine S00003 include la riga MRW Urgente 19. Alla conferma, Odoo crea la consegna WH/OUT/00003. Il magazzino la prepara e preme **Valida**: in quel momento la spedizione viene creata in MRW, la consegna riceve il suo numero di spedizione e l'etichetta in PDF, e l'ordine di vendita mostra il numero e il pulsante **MRW History**.


Se la consegna viene fatta in più volte, ogni consegna parziale che validi crea la propria spedizione in MRW.

Addebitare la spedizione al cliente

Poiché il prezzo deriva dal metodo di spedizione, decidi tu quanto addebitare: un prezzo fisso per ordine, gratuito sopra un importo con **Gratuito se ordine con importo maggiore di**, oppure un margine con **Margine sulla tariffa**. Se addebiti in modo diverso in base al servizio, crea un metodo di spedizione per servizio, ciascuno con il suo prezzo.

Nel negozio online di Odoo accade lo stesso: il cliente vede il metodo di spedizione MRW con il suo prezzo fisso e, al pagamento, l'ordine include già la sua riga di spedizione.

11 La spedizione alla validazione



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una consegna **Pronto** con MRW: la spedizione non esiste ancora e il suo stato è **Pending**.

1. **Prepara la consegna**


   Come sempre in **Magazzino**: prodotti, quantità e, se vuoi, pacchi e relativo peso.

2. **Premi Valida**

   Il connettore invia a MRW la spedizione: il destinatario, la tua azienda come mittente, i riferimenti del documento di consegna e dell'ordine, le note, il servizio e i colli con il loro peso.

3. **Controlla il blocco MRW**

   Restano **MRW Request No.** e **MRW Shipment No.**, e il numero di spedizione diventa il riferimento di tracciamento della consegna. Con l'etichetta scaricata, lo stato è **Label OK**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il blocco MRW di una consegna spedita: i due numeri, lo stato e l'etichetta.

Se MRW risponde con avvisi, o la spedizione è partita con un altro codice di servizio, un altro tipo di addebito o un'altra forma di invio, il connettore lo scrive nello storico della consegna.

> Odoo solo crea l'spedizione alla convalida se il tipo di operazione di consegna ha attivo **Genera etichette di spedizione**. Gli **Ordini di consegna** lo hanno attivo di default; se usi un'altra operazione di uscita, controllalo nella sua configurazione.

Cosa va a MRW, campo per campo

DATO	DA DOVE PROVIENE
Destinatario	Nome, indirizzo, telefono e NIF del contatto dell'indirizzo di consegna.
Mittente	Gli stessi dati della tua azienda.
Riferimenti	Il nome del documento di consegna e quello dell'ordine, per ritrovarlo poi in MRW.
Osservazioni	Le note del documento di consegna.
Servizio	Quello del catalogo, quello abituale o il codice di riserva, in quest'ordine.
Colli e peso	Di cui si occupa il capitolo seguente.
Data di ritiro	La data prevista della consegna, mai anteriore a oggi. Dopo le 17:00 passa al giorno successivo, e il sabato e la domenica, al lunedì.
Tipo di addebito	In base a **Payment Type Policy**.

Ciò che torna da MRW sono il numero di richiesta e il numero di spedizione. Con essi, il connettore richiede l'etichetta.

Cosa resta scritto nello storico della consegna

- Che la spedizione è partita con un altro codice di servizio, un altro tipo di addebito, un'altra operazione o un'altra forma della richiesta, e quale.
- Gli avvisi che MRW restituisce anche se la spedizione viene creata.
- Che l'etichetta non è arrivata dopo vari tentativi, con il codice e il messaggio di MRW.
- Ogni nuovo tentativo programmato, con la sua data e ora.
- Che la spedizione è stata annullata in MRW.
- Con l'audit SOAP attivo, che sono state salvate la richiesta e la risposta.

Così, chi apre la consegna giorni dopo vede cosa è successo senza chiedere a nessuno.

Una giornata con il connettore in magazzino

1. **Al mattino**
   Gli ordini della sera prima hanno già la loro consegna in **Magazzino**, con MRW come corriere.
2. **Durante la preparazione**
   Il magazzino raccoglie i prodotti e, se li confeziona con **Confeziona**, ogni pacco porta il suo peso.
3. **Alla validazione**

Ogni consegna validata parte con il suo numero MRW e la sua etichetta. Se una fallisce, il messaggio spiega perché.

4 **Prima del ritiro di MRW**

Si stampano le etichette dalle consegne e si applicano sui pacchi.

5 **Durante la giornata**

Chi assiste i clienti vede il numero nell'ordine di vendita e apre il tracciamento di MRW.

12 Colli, peso e indirizzo

MRW deve sapere quanti colli partono e quanto pesano. Il connettore lo ricava dalla consegna, senza che nessuno lo digiti.

- Il numero di colli è il maggiore tra i pacchi della consegna e le unità che partono, con un massimo di 99.
- Il peso è quello di spedizione della consegna o, se non ce l'ha, il suo peso; se manca anche questo, il **Default Weight (kg)**.
- Se i pacchi hanno peso e dimensioni, vengono inviati collo per collo.

SE LA CONSEGNA…	COLLI SPEDITI
ha 2 pacchi e 2 unità	2
ha 1 pacco con 3 unità	3: si contano le unità, che sono di più
non ha pacchi e risultano 4 unità	4
non ha né pacchi né unità contabili	1

I prodotti di servizio, la riga della spedizione e ciò che è stato annullato non contano come colli.

L'indirizzo

- La via viene divisa in strada e numero, e il telefono e il codice postale vengono puliti prima dell'invio.
- Per il Portogallo, il codice postale viene inviato con le sue prime 4 cifre; il connettore prova prima la spedizione nazionale e, se MRW non la accetta, quella internazionale. Fuori da Spagna e Portogallo, la spedizione è internazionale.
- Un indirizzo senza numero civico o senza codice postale è la causa più comune del rifiuto di una spedizione da parte di MRW: **Run Pre-validation** elenca le consegne aperte con dati mancanti.

13 L'etichetta

Dopo aver creato la spedizione, il connettore richiede l'etichetta a MRW tramite il suo servizio web. Se MRW non la fornisce, la scarica dall'indirizzo che MRW ha restituito con la spedizione. MRW può anche fornirla in ZPL, per stampanti di etichette: il connettore la salva così com'è.

MRW Label	Scarica l'etichetta allegata.
Request MRW Label	La richiede di nuovo a MRW, ad esempio se hai cambiato il tipo di etichetta.
MRW Portal (technical)	Apre l'indirizzo dell'etichetta fornito da MRW, quando disponibile.
MRW Labels	In basso, nel blocco MRW, gli allegati di etichetta della consegna.



- **Schermata reale di Odoo 20. SOAP Label**: il download dell'etichetta, il suo tipo e i suoi margini.

Tipi di etichetta

[[LABEL TYPE CODE (0 DOMESTIC)]]	ETICHETTA
0	Nazionale, quella di serie.
1	Di conferma.
2	Internazionale.
3	ZPL, per stampanti termiche.

I margini sono quelli consigliati da MRW (1100 in alto e 650 a sinistra). Modificali solo se l'etichetta esce decentrata sulla tua stampante.

Stamparla

Il file si chiama Etiqueta_MRW seguito dal numero di spedizione, quindi si trova facilmente tra gli allegati. Si apre dalla consegna con **MRW Label** e si stampa come qualsiasi PDF. Se usi una stampante termica, richiedi il tipo 3 (ZPL) e invialo alla stampante con il suo programma.

Se modifichi qualcosa del corriere che influisce sull'etichetta (il tipo o i margini), **Request MRW Label** la richiede di nuovo per le consegne che hanno già una spedizione, senza creare una nuova spedizione.


14 Tracciamento e annullamento

MRW Tracking	Apre la pagina di tracciamento di MRW con il numero di spedizione.

Cancel MRW	Annulla la spedizione in MRW. Se va a buon fine, la consegna resta senza numeri MRW né etichetta, pronta per essere spedita di nuovo, e lo storico lo registra.

Il link di tracciamento è quello di mrw.es per le spedizioni nazionali. Il connettore non porta in Odoo lo stato della consegna in MRW: per sapere dove si trova il pacco, usa il link.

L'ordine di vendita mostra il numero di spedizione e **MRW History** apre le sue consegne con MRW.



- **Schermata reale di Odoo 20.** In alto nella consegna inviata: **MRW Tracking**, **MRW Label**, **Request MRW Label**, **MRW Portal (technical)** e **Cancel MRW**.

Il pulsante di tracciamento che Odoo mette in alto nella consegna apre lo stesso link di MRW. Se invii ai tuoi clienti l'email di consegna di Odoo, il link contiene il numero MRW.

Annullare e rispedire

1. **Premi Cancel MRW**
   Il connettore chiede a MRW di annullare la spedizione con il suo numero.

2. **Controlla lo storico**
   Se MRW la annulla, la consegna resta senza numero di spedizione, senza numero di richiesta e senza etichetta.

3. **Correggi e rispedisci**
   Modifica quello che serve (l'indirizzo, il servizio, i colli) e usa **Send to MRW** dall'elenco: esce una nuova spedizione con la sua etichetta.

> Se MRW risponde che non trova la spedizione, il connettore la considera annullata e lascia la consegna pronta. Se dà un altro errore, la consegna conserva il suo numero e lo storico spiega perché non è stata annullata.

GUIDA DEL CONNETTORE · MRW

15 Spedire più consegne o prima della convalida

Più consegne insieme

1. **Seleziona le consegne**
   Nell'elenco delle consegne, seleziona quelle da spedire con MRW.

2. **Apri Send to MRW**

Dal menu delle azioni dell'elenco. Scegli il corriere MRW e, se vuoi, un altro servizio solo per questo lotto.

3 **Premi Send**

Result indica quali consegne hanno già la loro spedizione, con il relativo numero, e quali no, con il motivo. Le consegne non vengono convalidate: si crea solo la loro spedizione e la loro etichetta.

Una, prima della convalida

Attiva il pulsante manuale nella scheda **Operation** del corriere. Le consegne in stato **Pronto** senza spedizione mostrano **Send MRW**, che crea la spedizione e l'etichetta senza convalidare. Se poi convalidi, non ne viene creata un'altra.

> Una consegna che ha già un numero di spedizione non viene inviata di nuovo: annullala prima con **Cancel MRW**.

In **Send to MRW** puoi cambiare il servizio solo per quel lotto: un servizio del catalogo, quello abituale, il codice o la descrizione. Al termine, il corriere torna al suo servizio di sempre.

Tutte le consegne del lotto devono avere lo stesso corriere MRW. Quelle che hanno già una spedizione, o che hanno un altro corriere, non vengono inviate e compaiono in **Result** con il motivo. Se FlexigoTech Cloud non lascia passare le chiamate, il lotto si ferma alla prima e non viene segnato nulla.

GUIDA DEL CONNETTORE · MRW

16 Portogallo e altri paesi

Il paese del destinatario determina quale operazione di MRW viene usata.

DESTINAZIONE	OPERAZIONE	CODICE POSTALE
Spagna	Spedizione nazionale	5 cifre
Portogallo	Nazionale e, se MRW non la accetta, internazionale	Le prime 4 cifre
Altri paesi	Spedizione internazionale	Fino a 10 lettere e cifre

Per una spedizione internazionale, se MRW rifiuta il codice di servizio, il connettore prova i codici internazionali più usati (01710, 01700, 0800 e 0485) e i servizi del catalogo contrassegnati come internazionali. L'etichetta viene richiesta con l'operazione internazionale.

> Che MRW consegni una spedizione in un paese dipende dal tuo contratto con MRW, non dal connettore.

Il paese viene preso dal contatto dell'indirizzo di consegna. Se il contatto non ha il paese, il connettore lo deduce dal codice postale (nella forma portoghese 1234-567) o da un telefono portoghese (+351); se non ci riesce, la tratta come una spedizione in Spagna.

17 Se MRW non crea la spedizione

POLITICA	COSA SUCCEDE ALLA CONVALIDA	DOPO
Block validation if MRW fails	La consegna non viene convalidata e Odoo mostra il motivo.	Lo sistemi e convalidi di nuovo.
Allow validation and mark the shipment as pending	La consegna viene convalidata e lo storico registra il fallimento.	Se il fallimento è temporaneo, il connettore riprova da solo.

Un guasto temporaneo è uno di questi: MRW impiega troppo, risponde con un errore del server (408, 429, 500, 502, 503 o 504) o chiede di riprovare. I tentativi attendono 5, 15, 30, 60, 180 e 360 minuti, e si fermano a **MRW Maximum Retries**. Nel frattempo, la consegna mostra **Retry MRW** per non aspettare.

Un errore non temporaneo (un codice postale che MRW non accetta, un servizio che non hai contratto) non viene ritentato: il motivo resta in **MRW Last Error** e nello storico. Una consegna convalidata senza spedizione si invia poi con **Send to MRW**, dall'elenco delle consegne.

> Senza una prova o un abbonamento a FlexigoTech Cloud non arriva nulla a MRW. Con la politica rigida, la consegna non viene convalidata; con l'altra, viene convalidata e lo storico lo segnala. Nulla viene segnato come fallito per questo motivo.

Quale politica scegliere

ASPETTO	BLOCCARE	NON BLOCCARE
Quando MRW fallisce	La consegna attende e lo vedi subito.	La consegna esce e la spedizione viene riprovata o resta in sospeso.
Rischio	Il magazzino si ferma se MRW non risponde.	Un pacco può partire senza etichetta se nessuno controlla lo storico.
Per chi è	Per chi inizia o spedisce poco.	Per chi non può fermare il magazzino a causa di MRW.

Un esempio

Con **Allow validation and mark the shipment as pending** attivo, il magazzino convalida una consegna alle 10:00 e il servizio MRW non risponde. La consegna viene convalidata comunque, il suo stato MRW passa a **Pending** e lo storico indica quando sarà il primo tentativo. Se MRW continua a non rispondere, si riprova alle 10:05, 10:20, 10:50, 11:50, 14:50 e 20:50. Appena uno va a buon fine, la consegna ha il suo numero e la sua etichetta.

18 Verificare la configurazione e ciò che succede da solo

Commercial assistant

Run Pre-validation controlla le credenziali, il servizio, il codice postale e il telefono della tua azienda, il peso predefinito, l'indirizzo di MRW e le consegne aperte con MRW, e indica quali hanno dati da verificare (paese,

codice postale, telefono, peso, città o provincia). **MRW Configuration Status** risulta OK, **Check** o Error, con il dettaglio in **MRW Configuration Summary**.

CONTROLLO	ERROR SE…
Credenziali	Mancano il franchising, l'abbonato o, nel cloud, la password salvata.
Servizio	Non c'è nessun codice di servizio oppure quello del catalogo non è valido.
Mittente	La tua azienda non ha un codice postale o un telefono validi.
Peso	Il **Default Weight (kg)** è 0.
Indirizzo di MRW	Quello dell'ambiente scelto è vuoto o scritto male.
Tempo di attesa	È 0 o inferiore: compare come avviso, non come errore.
Consegne aperte	Qualche consegna con MRW non ha destinatario, paese, codice postale, telefono, peso, città o provincia.

Technical diagnostics

Solo per gli amministratori. Con **MRW SOAP Audit** attivo, ogni richiesta e ogni risposta vengono salvate in XML nella consegna, con la password oscurata. **Purge audit XML** li elimina subito; altrimenti si cancellano da soli dopo i giorni di **Audit XML Retention (days)**. Usalo per un certo periodo, quando serve capire cosa risponde MRW.

ATTIVITÀ	FREQUENZA	COSA FA
MRW - Retry pending shipments	5 minuti	Riprova, in ordine, fino a 50 consegne con un tentativo in sospeso la cui ora è già arrivata.
MRW - Purge audit XML	1 giorno	Elimina gli XML di audit più vecchi della loro conservazione.

Senza test né abbonamento, l'attività dei tentativi non chiama MRW: ciò che è in sospeso resta in sospeso e parte appena il servizio torna disponibile. Le frequenze si modificano in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore.

GUIDA DEL CONNETTORE · MRW

19 Quali dati escono dal tuo Odoo e dove restano

L'avviso del corriere lo dice prima che un amministratore spunti la casella. In sintesi:

Una volta, al salvataggio della password	Il franchising, l'abbonato, il dipartimento, l'utente e la password di MRW.
Con ogni spedizione	Il nome, l'indirizzo, il telefono e il codice fiscale del destinatario; quelli della tua azienda come mittente; i riferimenti della bolla e dell'ordine; le note; il servizio e i colli con il loro peso (e le misure, collo per collo).
Inoltre	Le richieste di etichetta e le annullazioni, con il numero di spedizione.
Verso dove	Verso FlexigoTech Cloud, su server Netcup in Germania, che lo inoltra alle API di MRW.

Quanto si conserva	Il contenuto delle spedizioni non viene conservato nel cloud: vi passa soltanto. Le credenziali, cifrate, restano finché non elimini il corriere, cambi ambiente, disinstalli il modulo, scolleghi il database o passano 30 giorni dalla fine dell'abbonamento.

La password non viene mai salvata in Odoo, e il campo in cui si scrive è visibile solo agli amministratori. Nei XML dell'audit SOAP la password appare oscurata.

> Senza un abbonamento a FlexigoTech Cloud non si chiama MRW. Ciò che è già in Odoo (consegne, numeri, etichette) resta visibile, scaricabile ed esportabile.

Cosa resta nel tuo Odoo

DOVE	COSA
Il metodo di spedizione	Il franchising, l'abbonato, il dipartimento e l'utente di MRW, l'ambiente e le opzioni. Non la password.
La consegna	Il numero della richiesta, il numero di spedizione, l'etichetta, l'indirizzo dell'etichetta fornito da MRW e l'ultima risposta di MRW.
I tentativi	Se ce n'è uno in sospeso, quanti ne sono stati fatti, quando è il prossimo, quando è stato l'ultimo e l'ultimo errore.
L'audit SOAP	Solo se lo attivi: le richieste e le risposte in XML, con la password oscurata, fino alla loro conservazione.

GUIDA DEL CONNETTORE · MRW

20 Se qualcosa va storto

MRW rifiuta il codice di servizio	Il connettore prova il suo equivalente e quello del servizio abituale. Se nessuno è valido, chiedi al tuo franchising il codice corretto e inseriscilo in **Services**.
MRW rifiuta l'indirizzo o il codice postale	Controlla l'indirizzo del cliente: via con numero civico, codice postale e telefono. **Run Pre-validation** elenca le consegne con dati mancanti.
MRW rifiuta il peso	La consegna o i suoi pacchi non hanno peso e il **Default Weight (kg)** è a 0.
MRW rifiuta il tipo di addebito	Lascia **Payment Type Policy** su **Auto (try variants)** oppure scegli quello del tuo contratto.
Manca l'etichetta	Premi **Request MRW Label**. Se MRW non la fornisce, **MRW Portal (technical)** apre la sua.
Le credenziali non sono nel cloud	**Validate Credentials** lo segnala. Riscrivi la password e salva.
L'annullamento non trova la spedizione	MRW non l'ha più: lo storico lo indica e la consegna può essere inviata di nuovo.
Alla convalida non viene creata nessuna spedizione	Verifica che il metodo di spedizione abbia **Calcolare tariffa e creare spedizione** e che il tipo di operazione di consegna abbia **Genera etichette di spedizione**.

Il messaggio di errore che vede un amministratore riporta anche l'operazione, i servizi provati e il dettaglio tecnico. Con questi dati, e l'audit SOAP attivo per un po', si capisce quasi sempre cosa non va bene a MRW.

Il messaggio che vedi durante la convalida

Quando MRW non crea la spedizione, il messaggio inizia con la causa che il connettore riconosce nella risposta di MRW:

IL MESSAGGIO DICE CHE…	COSA FARE
MRW rifiuta il servizio configurato	Chiedi al tuo franchising il codice del tuo contratto e inseriscilo in **Services**.
MRW rifiuta il tipo di addebito	Controlla **Payment Type Policy**.
mancano dati di indirizzo o di telefono	Controlla l'indirizzo del destinatario e quello della tua azienda.
MRW rifiuta il peso per quel servizio	Correggi i colli o il peso, oppure cambia servizio.
MRW non è disponibile in questo momento	È un guasto passeggero: aspetta oppure, con la politica non bloccante, lascia che si riprovi.
MRW non ha potuto creare la spedizione con questi dati	Leggi il dettaglio di MRW che segue.

Segue il dettaglio di MRW, il suo codice di stato e, se serve, quando è il prossimo tentativo o che non è possibile riprovare.

GUIDA DEL CONNETTORE · MRW

21 Altri modi di farlo

MODALITÀ	COSA COMPORTA
A mano, sul sito di MRW	Ogni spedizione va digitata di nuovo e il numero copiato in Odoo. Va bene con poche spedizioni al giorno.
Solo Odoo	Odoo 20, Community ed Enterprise, non include un connettore MRW. Enterprise include altri corrieri e Sendcloud, una piattaforma di spedizioni da acquistare a parte.
Questo connettore	MRW come metodo di spedizione di Odoo: invio alla convalida, etichetta, tracciamento e annullamento, con FlexigoTech Cloud.

Se oggi stampi le etichette dal sito di MRW, puoi iniziare con un corriere di prova, convalidare alcune consegne di prova e passare alla produzione quando tutto torna.

22 Piani e prezzo

9 €

Licenza per versione di Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mese

o 490 € all'anno

- Prima risposta entro 1 giorno lavorativo
- Fino a 3 account

PRO

98 €/mese

o 980 € all'anno

- Prima risposta entro 4 ore lavorative
- Fino a 10 account
- Videochiamata se serve

14 giorni di prova, senza carta **Prezzi IVA esclusa**

La licenza del modulo si acquista per versione di Odoo. FlexigoTech Cloud si paga al mese o all'anno, e la prova di 14 giorni non richiede carta di credito. Con Standard, fino a 3 account; con Pro, fino a 10.

L'abbonamento è ciò che fa funzionare il connettore: il gateway attraverso cui le tue spedizioni, etichette e annullamenti arrivano a MRW, la custodia cifrata delle tue credenziali e l'avviso quando le chiamate falliscono. Include l'assistenza: risposta entro 1 giorno lavorativo con Standard e entro 4 ore lavorative con Pro, con videochiamata se necessario.

23 Domande frequenti

Quando viene creata la spedizione in MRW?

Se al convalidare la consegna, se il metodo di spedizione è **Calcolare tariffa e creare spedizione**.

Posso creare la spedizione prima di convalidare?

Sì: attiva il pulsante manuale di **Operation** e usa **Send MRW** sulla consegna **Pronto**.

Posso inviare più consegne insieme?

Sì, con **Send to MRW** dall'elenco delle consegne.

Dove si trova l'etichetta?

Allegata alla consegna, in PDF. **MRW Label** la scarica.

E se l'etichetta non arriva?

Request MRW Label la richiede di nuovo a MRW.

Posso stampare in ZPL?

Sì: il tipo di etichetta 3 è ZPL, per stampanti termiche.

Dove vedo il numero di tracciamento?

Nella consegna, in **MRW Shipment No.**, e nell'ordine di vendita.

Lo stato della spedizione arriva da MRW?

No. **MRW Tracking** apre la pagina di tracciamento di MRW con il numero.

Posso annullare una spedizione?

Sì, con **Cancel MRW**. La consegna torna pronta per essere spedita di nuovo.

Quale servizio usa?

Urgente 19 Expedicion di serie. Lo cambi in **Services** oppure inserisci il codice della tua franchising.

E se MRW rifiuta il codice di servizio?

Prova il suo equivalente e quello del servizio abituale, e lo storico indica quale ha usato.

Calcola il prezzo della spedizione con MRW?

No. L'ordine riporta il prezzo fisso del metodo di spedizione.

Gestisce il contrassegno?

No. La spedizione viene sempre senza contrassegno.

Come conta i colli?

Il maggiore tra i pacchi della consegna e le unità in uscita, fino a 99.

E il peso?

Quello di spedizione della consegna, il suo peso o il **Default Weight (kg)**, in quest'ordine.

Spedisce in Portogallo?

Sì. Prova la spedizione nazionale e, se MRW non la accetta, quella internazionale.

E in altri paesi?

Sì, con l'operazione internazionale di MRW, se il tuo contratto la include.

Cosa succede se MRW non risponde?

Con la politica standard la consegna non viene convalidata. Con l'altra, viene convalidata e si riprova automaticamente solo fino a 6 volte.

Ogni quanto si riprova?

A 5, 15, 30, 60, 180 e 360 minuti da ogni errore.

Posso riprovare senza aspettare?

Sì, con **Retry MRW** sulla consegna.

Posso fare prove prima di spedire davvero?

Sì, con **Test Environment** e le credenziali di prova di MRW.

Funziona senza FlexigoTech Cloud?

No. Quello che hai già importato in Odoo resta in Odoo.

La mia password di MRW viene salvata in Odoo?

No. Viene inviata cifrata a FlexigoTech Cloud.

I miei invii vengono salvati nel cloud?

No. Passano da FlexigoTech Cloud verso MRW, senza restarci.

Quanti account MRW posso avere?

Fino a 3 con il piano Standard e fino a 10 con il Pro.

Serve Odoo Enterprise?

No. Usa Inventario e Vendite di Odoo Community.

Funziona con Odoo Online?

No: Odoo Online non permette di installare moduli di terze parti. Sì con Odoo.sh e sul tuo server.

Chi mi fornisce le credenziali di MRW?

La tua franchising MRW, con l'attivazione del loro servizio web Sagec.

Posso vedere cosa risponde MRW?

Sì: attiva **MRW SOAP Audit** e ogni richiesta e risposta restano nella consegna.

Posso avere un metodo di spedizione per servizio?

Sì, ciascuno con il suo servizio, il suo prezzo e la sua credenziale.

Posso limitare MRW ad alcune province?

Sì, con i paesi, le province e i prefissi di CAP del metodo di spedizione, come con qualsiasi corriere di Odoo.

Funziona con il negozio online di Odoo?

Sì: il cliente sceglie MRW con il suo prezzo fisso e la consegna parte allo stesso modo.

E con le consegne parziali?

Ogni consegna che convalidi crea la sua spedizione, comprese quelle in sospeso che restano dopo.

Quale data di ritiro invia?

Quella prevista per la consegna, mai prima di oggi e senza fine settimana.

Si può cambiare il servizio per un giorno specifico?

Sì, in **Send to MRW** scegli un altro servizio solo per quel lotto.

Quali dati del cliente vanno a MRW?

Nome, indirizzo, telefono e NIF, quelli dell'indirizzo di consegna.

Chi vede la password di MRW?

Nessuno: non viene salvata in Odoo. Il campo per inserirla è visibile solo agli amministratori.

Cosa succede se disdico l'abbonamento?

Non si chiama più MRW. Quello che è già in Odoo resta, e le credenziali vengono cancellate dal cloud dopo 30 giorni.

Quanto tempo ci vuole per avviarlo?

Con le credenziali di MRW a portata di mano, creare il corriere richiede pochi minuti. Quello che richiede più tempo è provare alcune consegne prima di passare in produzione.

GUIDA DEL CONNETTORE · MRW

24 Glossario

Sagec	Il servizio web di MRW per creare spedizioni, richiedere etichette e annullarle.
Franchising	L'ufficio MRW con cui hai il contratto. Il suo codice va nel corriere.
Abbonato	Il tuo numero cliente presso quella franchising.
Dipartimento	Una suddivisione del tuo account MRW, se ne hai una.
Metodo di spedizione	In Odoo, ogni corriere con il suo modo di calcolare il prezzo. Quello di MRW ha la scheda MRW.
Consegna	Il documento di uscita di Odoo. Quando lo convalidi, parte la spedizione.

Numero di richiesta	Quello che MRW assegna alla richiesta di spedizione.
Numero di spedizione	Quello che identifica il pacco in MRW. Serve per tracciarlo e annullarlo.
Servizio	Quello che acquisti per ogni spedizione: Urgente 19, Urgente 14, Ecommerce...
Codice servizio	Il numero che MRW assegna a ciascun servizio, come 0205 per Urgente 19 Expedicion.
Collo	Ogni pacco fisico della spedizione.
Porto franco	La spedizione la paghi tu.
Porto assegnato	La spedizione la paga il destinatario.
Politica in caso di errore	Cosa succede alla consegna se MRW non crea la spedizione: non viene convalidata oppure viene convalidata e si riprova.
Errore transitorio	Un errore di MRW che di solito si risolve da solo: timeout o errore del server.
Nuovo tentativo	Un nuovo tentativo della stessa spedizione, eseguito dall'attività pianificata.
Audit SOAP	Le richieste e le risposte salvate in XML per la diagnosi.
ZPL	Il linguaggio delle stampanti per etichette termiche.
Ambiente di prova	Il servizio di MRW che non crea spedizioni reali.
Gateway	Il servizio di FlexigoTech Cloud attraverso cui passano le chiamate a MRW con le tue credenziali.
Livello di integrazione	Cosa fa Odoo con il corriere: solo calcolare il prezzo, oppure calcolare il prezzo e creare la spedizione.
Prodotto di consegna	Il prodotto della riga di spedizione dell'ordine di vendita.
Consegna parziale	La parte di una consegna che esce dopo; alla sua convalida crea una spedizione propria.
Data di ritiro	Il giorno in cui MRW passa a ritirare, calcolato dalla data prevista della consegna.
Etichetta di conferma	Il tipo di etichetta 1 di MRW.

25 Lista di controllo e contatto

- [ ] Il tuo contratto con MRW e le sue credenziali di Sagec: franchigia, abbonato, utente e password.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 o 20 su Odoo.sh o sul tuo server.
- [ ] I dati della tua azienda: indirizzo, codice postale e telefono.
- [ ] Il modulo installato e la prova di FlexigoTech Cloud avviata.
- [ ] Il metodo di spedizione MRW creato, con la casella selezionata e la password salvata.
- [ ] **Validate Credentials** indica da quando sono nel cloud.
- [ ] Il servizio del tuo contratto in **Services**.
- [ ] La **MRW Failure Policy** che preferisci.
- [ ] **Run Pre-validation** senza errori.
- [ ] Una consegna di prova convalidata, con il suo numero di spedizione e la sua etichetta.
- [ ] Il peso dei tuoi prodotti o il **Default Weight (kg)** verificato.

Se vuoi che lo configuriamo insieme, scrivici. Con il piano Pro, se serve, ne parliamo in videochiamata.

E-mail

Per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio.
comercial@flexigotech.com

Sul web

La pagina del connettore, con la guida e i prezzi.
flexigotech.com/it/connettore-mrw-odoo.html

Su Odoo Apps

La pagina del modulo nello store di Odoo.
apps.odoo.com

MRW è un marchio del suo titolare. FlexigoTech pubblica questo connettore per conto proprio, senza avallo né sponsorizzazione del titolare del marchio. FlexigoTech è un marchio di Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcellona, Spagna).