
MANUAL D'ÚS · TRANSPORT I ENVIAMENTS

Connector MRW per a Odoo

Per a qui ja té el connector: instal·lar-lo, activar-lo, connectar-lo, configurar-lo i fer-lo servir, pas a pas.

Versió del mòdul 20.0.1.1.8 | Captures d'Odoo 20 | Edició del 15-11-2026





Captura real d'Odoo 20. Un lliurament d'Odoo enviat amb MRW i, davant, el seu bloc MRW: els números de sol·licitud i d'enviament i l'etiqueta en PDF.

Contingut

A la dreta, la pàgina on comença cada secció. Els noms dels menús i dels botons són els d'Odoo en català. Els menús i els botons propis del connector surten en anglès: el mòdul encara no té traducció al català.

1	Què és i on és	3
2	Abans de començar	3
3	Instal·lació	4
4	Activar FlexigoTech Cloud: la prova de 14 dies	5
5	Crear el transportista MRW	7
6	El servei de MRW	8
7	Les opcions del transportista	9
8	Enviar en validar el lliurament	10
9	L'etiqueta	11
10	Seguiment i anul·lació	11
11	Enviar diversos lliuraments o abans de validar	12
12	Si MRW no crea l'enviament	12
13	Comprovar la configuració	13
14	El que passa sol	13
15	Si alguna cosa falla	14
16	Proves i producció	14
17	El preu de l'enviament	15
18	Suport	16

Aquest manual descriu la versió 20.0.1.1.8 del mòdul (branca 20.0 d'Odoo, commit 1009cc9). Tot el que diu surt del seu codi: menús, botons, camps, tasques programades i missatges d'error.

Les captures són d'una base d'Odoo 20 de proves, amb una empresa i unes dades inventades i sense connexió real amb MRW. A Odoo 17, 18 i 19 el mòdul té la seva pròpia versió: si alguna cosa de la teva pantalla no coincideix, escriu-nos.

1 Què és i on és

El connector afegeix MRW com a proveïdor dels mètodes de lliurament d'Odoo. En validar un lliurament amb un mètode MRW, l'enviament es crea a MRW, l'etiqueta en PDF queda al lliurament i el número d'enviament serveix per seguir-lo.



- **Captura real d'Odoo 20. Mètodes lliurament**: el de MRW, al costat del de **Preu fix**.

Inventari › Configurar › Mètodes lliurament	El transportista MRW, amb la seva pestanya MRW: **Credentials and Environment**, **Services**, **Operation**, **SOAP Label**, **Technical diagnostics** i **Commercial assistant**.
El lliurament	A dalt, els botons de MRW; a baix, el bloc MRW amb **MRW Request No.**, **MRW Shipment No.**, **MRW Commercial Status** i l'etiqueta.
La llista de lliuraments	**Send to MRW**, al menú d'accions, n'envia diversos alhora.
Vendes	La comanda de venda mostra el número d'enviament i el botó **MRW History**.

No hi ha un menú de MRW a part: tot viu a les pantalles d'Odoo que ja fas servir per enviar.

2 Abans de començar

Això és el que cal abans d'instal·lar. El connector és la part d'Odoo: el contracte amb MRW és teu.

- Un contracte amb MRW i accés al seu servei web (Sagec). La teva franquícia et dona quatre dades: la franquícia, l'abonat, l'usuari i la contrasenya. El departament, si el teu compte en té.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, a Odoo.sh o al teu servidor, no a Odoo Online. Val per a Community i per a Enterprise.
- Un administrador d'Odoo: accepta la llista de dades de FlexigoTech Cloud i la casella del transportista.
- Les dades de la teva empresa al dia: MRW rep la seva adreça, el seu codi postal i el seu telèfon com a remitent.

> El connector no dona d'alta el teu compte a MRW ni pacta els teus serveis: això ho fa la teva franquícia.

3 Instal·lació

El mòdul s'instal·la com qualsevol mòdul d'Odoo de tercers. Cal un administrador.

Com s'obté

Des de la seva fitxa a Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_mrw**) o des de la fitxa del connector a flexigotech.com. Tria la versió d'Odoo que fas servir: cada versió és un mòdul apart.

El mòdul depèn de `flexigotech_cloud`, la connexió amb FlexigoTech Cloud. A Odoo Apps, la pàgina del mòdul ho posa a «Community Apps Dependencies» i el seu preu ja l'inclou; a més és gratuït i té la seva pròpia pàgina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Posa les dues carpetes juntes a la mateixa ruta de mòduls i Odoo instal·la `flexigotech_cloud` alhora.

A Odoo.sh

1. **Puja les carpetes al teu repositori**
   Copia `flexigobe_mrw` i `flexigotech_cloud` a la branca del teu projecte, a la carpeta dels teus mòduls, i fes push.

2. **Espera que Odoo.sh construeixi la branca**
   Quan acaba, els dos mòduls són a la branca.

3. **Instal·la l'app**
   A **Aplicacions**, prem **Actualitzar la llista d'aplicacions** (amb el mode desenvolupador), treu el filtre **Aplicacions** del cercador (ve posat per defecte i amaga els mòduls que no són aplicacions, com aquest), cerca «MRW» i prem **Activar**.

Al teu servidor

1. **Copia les carpetes**
   Deixa `flexigobe_mrw` i `flexigotech_cloud` en una carpeta que estigui a l'`addons_path` del teu Odoo.

2. **Reinicia Odoo**
   Així llegeix els mòduls nous.

3. **Instal·la l'app**
   A **Aplicacions**, **Actualitzar la llista d'aplicacions**, treu el filtre **Aplicacions** del cercador (ve posat per defecte i amaga els mòduls que no són aplicacions, com aquest), cerca «MRW» i prem **Activar**.


> En instal·lar-lo, Odoo instal·la també les apps de les quals depèn el mòdul: Inventari i Vendes. Si ja les fas servir, no canvia res del que tens.

4 Activar FlexigoTech Cloud: la prova de 14 dies

Un transportista MRW nou treballa per FlexigoTech Cloud: la contrasenya de MRW va una vegada al núvol, xifrada, i cada enviament, etiqueta i anul·lació hi passa, que posa les teves credencials. Fins que la base està connectada i el mòdul té prova o subscripció, no arriba res a MRW.

1 **Prem Activar a la barra de dalt**

Surt en quan instal·les el mòdul. Obre la finestra **Activa FlexigoTech Cloud**, amb el pla Estàndard i els seus 14 dies gratis, sense targeta.



- **Captura real d'Odoo 20.** La finestra d'activació: llegeix la llista de dades, marca la casella i posa el teu correu.

2 **Accepta i posa el teu correu**

Marca «He llegit la llista i accepto, en nom de la meva empresa…» (inclou les condicions de la subscripció i el contracte d'encàrrec del tractament) i escriu el **Correu de qui accepta**.

3 **Prem Connectar i començar la prova**

Odoo registra la base a FlexigoTech Cloud i comença la prova del mòdul. Si ho deixes per més tard, **Més tard** tanca la finestra.


El mateix, des de Configuració

A **Configuració › FlexigoTech Cloud** hi ha la llista completa del que envia la base. Marca la casella, posa el correu i prem **Acceptar i connectar**. Si ja tens compte a app.flexigotech.com, el camp **Tens un codi del teu compte?** enllaça la base amb ella (el codi val 10 minuts).



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud, abans de connectar: la casella marcada, el correu i **Acceptar i connectar**.

Amb la base connectada, el bloc **Mòduls** mostra cada mòdul amb el seu estat: **En prova** i la data en què acaba, **Subscrit**, etc. Des d'allà es tria el pla (Estàndard o Pro, al mes o a l'any) i es prem **Subscriure's**: el pagament es fa a la pàgina de Stripe, fora d'Odoo.



- **Captura real d'Odoo 20.** Configuració › FlexigoTech Cloud amb la base connectada i el connector en prova.

PLA	PREU	INCLOU
Estàndard	49 € al mes o 490 € a l'any	Resposta del suport en 1 dia laborable, fins a 3 comptes
Pro	98 € al mes o 980 € a l'any	Resposta en 4 hores laborables, fins a 10 comptes i videotrucada si cal

Preus sense IVA. Si en acabar la prova no et subscrius, el servei s'atura i no es cobra res; les teves dades es queden al teu Odoo. **Comprova ara** demana el permís al moment (si no, el mòdul el renova sol cada 6 hores).


> En una còpia neutralitzada (staging) o en una base amb dades de demostració no es pot començar una prova: Configuració ho diu amb «Aquesta base de dades és una còpia neutralitzada o té dades de demostració, així que aquí no es poden començar proves.»

5 Crear el transportista MRW

Cada compte de MRW és un mètode de lliurament amb **Proveïdor** MRW, a **Inventari › Configurar › Mètodes lliurament**.

1 Prem Nou i tria MRW a Proveïdor

Posa-li un nom i deixa **Nivell d'integració** a **Obtenir tarifes i crear enviaments**: així l'enviament es crea en validar el lliurament.



- **Captura real d'Odoo 20.** El mètode de lliurament MRW: proveïdor, nivell d'integració i el producte de la línia d'enviament.

2 Omple Credentials and Environment

MRW Environment ve a **Production Environment**. Escriu la **Franchise**, l'**Account**, el **Department** si el tens i l'**MRW User**.

3 Llegeix l'avís i marca la casella


El requadre blau diu què surt de la teva Odoo, on va i quant es guarda. Marca **I accept that FlexigoTech Cloud stores the credentials and that this data passes through it on its way to MRW**. Només un administrador la veu.

4 Escriu la contrasenya i desa

A **MRW password for FlexigoTech Cloud**. En desar, va al núvol amb les altres quatre dades i Odoo no se'n queda. **Saved in FlexigoTech Cloud** mostra la data.

5 Prem Validate Credentials

Et diu des de quan són desades al núvol.



- **Captura real d'Odoo 20.** **Credentials and Environment**: els teus codis de MRW i **MRW Connection**: FlexigoTech Cloud.


> Si canvies la franquícia, l'abonat, el departament, l'usuari o l'entorn, torna a desar la contrasenya: l'anterior s'esborra del núvol.

Per fer proves amb MRW, posa **Test Environment**: les trucades van a l'adreça de proves de Sagec, amb una credencial a part. Cada transportista desa la seva, així que pots tenir un de proves i un altre real.

MANUAL D'ÚS · MRW

6 El servei de MRW

El servei és el que contractes amb MRW per a cada enviament: quan arriba i com es cobra. Es tria a la pestanya **Services**.



- **Captura real d'Odoo 20. Services**: el servei del catàleg, l'habitual i els seus codis.

Usual MRW Service	Urgente 19 Expedicion en crear-lo. Les altres dues opcions són Urgente 10 i Urgente 14 Expedicion.
MRW Catalog Service	Un servei del catàleg de MRW. Si el poses, mana sobre l'habitual.
MRW Service Code (fallback) i Service Description	El codi i el nom que s'envien si no hi ha servei del catàleg: 0205 i Urgente 19 Expedicion en crear-lo.
Codis de Urgente 10, 14 i 19	0015, 0115 i 0205. Canvia'ls si la teva franquícia te'n dona d'altres.

MRW Service Catalog obre el catàleg: 16 serveis en instal·lar, entre ells Urgente 10, 14 i 19, Ecommerce i els d'abans amb el seu codi antic. Els que diuen «set the real code» (Urgente 08:30, Urgente 12:00, Economy, International Express i International Economy) estan sense codi: posa el que et doni la teva franquícia abans d'usar-los.

> Fes servir el codi que tinguis pactat amb la teva franquícia. Si MRW rebutja el codi, el connector prova el seu equivalent (el codi nou o l'antic del mateix servei) i el del servei habitual, i deixa escrit a l'historial del lliurament quin va fer servir.

7 Les opcions del transportista

Així vénen les opcions de les pestanyes **Operation** i **SOAP Label** en crear un transportista MRW:




- **Captura real d'Odoo 20. Operation**: pes per defecte, tipus de cobrament, política de fallada i reintents.

OPCIÓ	EN CREAR-LO	QUÈ FA
Default Weight (kg)	1,00	El pes que s'envia si el lliurament no té pes.
Payment Type Policy	**Auto (try variants)**	Si MRW rebutja el tipus de cobrament, prova les altres formes. També: **Prepaid shipping (N)**, **Collect shipping (S)** o **Do not send PortesDebidos**.
MRW Failure Policy	**Block validation if MRW fails**	Si MRW no crea l'enviament, el lliurament no es valida. L'altra opció és **Allow validation and mark the shipment as pending**.
MRW Automatic Retries	Activada	Un error passatger es torna a intentar sol.
MRW Maximum Retries	6	Quantes vegades, com a màxim, per lliurament.
Botó manual Send MRW	Desactivat	Mostra'l si vols enviar l'enviament abans de validar.
Download the label through SOAP	Activada	Després de crear l'enviament, demana l'etiqueta a MRW.
Label type code (0 domestic)	0	El tipus d'etiqueta que es demana: 0 nacional, 1 confirmació, 2 internacional, 3 ZPL.
Marges de l'etiqueta	1100 i 650	**Label top margin (recommended 1100)** i **Label left margin (recommended 650)**.
MRW SOAP Audit	Desactivada	Desa cada petició i resposta en XML, per diagnosticar.
Audit XML Retention (days)	15	Dies que es guarden aquests XML. 0 els guarda sempre.
MRW API Timeout (s) i Verify MRW SSL	30 i activada	Temps d'espera de cada crida i comprovació del certificat.

8 Enviar en validar el lliurament

Amb **Obtenir tarifes i crear enviaments**, l'enviament es crea a MRW en el moment en què valides el lliurament.



- **Captura real d'Odoo 20.** Un lliurament **Preparat** amb MRW: l'enviament encara no existeix i el seu estat és **Pending**.

1. **Prepara el lliurament**
   Com sempre a **Inventari**: productes, quantitats i, si vols, paquets i el seu pes.

2. **Prem Validar**
   El connector envia a MRW l'enviament: el destinatari, la teva empresa com a remitent, les referències del albarà i de la comanda, les notes, el servei i els bultos amb el seu pes.

3. **Mira el bloc MRW**
   Queden **MRW Request No.** i **MRW Shipment No.**, i el número d'enviament passa a la referència de seguiment del lliurament. Amb l'etiqueta descarregada, l'estat és **Label OK**.



- **Captura real d'Odoo 20.** El bloc MRW d'un lliurament enviat: els dos números, l'estat i l'etiqueta.

Bultos, pes i adreça

- El nombre de bultos és el més gran entre els paquets del lliurament i les unitats que surten, amb un màxim de 99.
- El pes és el de l'enviament del lliurament o, si no en té, el seu pes; si tampoc, el **Default Weight (kg)**.

- Si els paquets porten el seu pes i les seves mesures, s'envien bulto a bulto.
- El carrer es parteix en via i número, i el telèfon i el codi postal es netegen abans d'enviar-los.
- Per a Portugal, el codi postal va amb les seves 4 primeres xifres, i el connector prova l'enviament nacional i, si MRW no l'admet, l'internacional. Fora d'Espanya i Portugal, l'enviament és internacional.

Si MRW contesta amb avisos, o l'enviament ha sortit amb un altre codi de servei, un altre tipus de cobrament o una altra forma d'enviament, el connector ho escriu a l'historial del lliurament.

> Odoo només crea l'enviament en validar si l'operació del lliurament té activat **Generar etiquetes d'enviament**. Les **Ordres de lliurament** el tenen activat; si fas servir una altra operació de sortida, revisa-ho a la seva configuració.

MANUAL D'ÚS · MRW

9 L'etiqueta

L'etiqueta de MRW queda adjunta al lliurament, en PDF.

Després de crear l'enviament, el connector demana l'etiqueta a MRW pel seu servei web. Si MRW no la dona, la descarrega de l'adreça que MRW va retornar amb l'enviament. MRW també pot donar-la en ZPL, per a impressores d'etiquetes: el connector la guarda tal qual.

MRW Label	Descarrega l'etiqueta adjunta.
Request MRW Label	La demana de nou a MRW, per exemple si has canviat el tipus d'etiqueta.
MRW Portal (technical)	Obre l'adreça de l'etiqueta que va donar MRW, quan n'hi ha.
MRW Labels	A sota, al bloc MRW, els adjunts d'etiqueta del lliurament.



- **Captura real d'Odoo 20. SOAP Label**: la descàrrega de l'etiqueta, el seu tipus i els seus marges.

MANUAL D'ÚS · MRW

10 Seguiment i anul·lació

Amb el número d'enviament, el seguiment i l'anul·lació són a un botó.

MRW Tracking	Obre la pàgina de seguiment de MRW amb el número d'enviament.
Cancel MRW	Anul·la l'enviament a MRW. Si surt bé, el lliurament es queda sense números de MRW ni etiqueta, a punt per enviar-se de nou, i l'historial ho compta.

L'enllaç de seguiment és el de mrw.es per als enviaments nacionals. El connector no porta a Odoo l'estat del lliurament a MRW: per saber on és el paquet, l'enllaç.

La comanda de venda mostra el número d'enviament i **MRW History** obre els seus lliuraments amb MRW.

MANUAL D'ÚS · MRW

11 Enviar diversos lliuraments o abans de validar

Dues maneres d'enviar enviaments sense validar els lliuraments un a un.

Diversos alhora

1. **Selecciona els lliuraments**
   A la llista de lliuraments, marca els que van per MRW.

2. **Obre Send to MRW**
   Al menú d'accions de la llista. Tria el transportista MRW i, si vols, un altre servei només per a aquesta tanda.

3. **Prem Send**
   Result diu quins lliuraments tenen ja el seu enviament, amb el seu número, i quins no, amb el motiu. Els lliuraments no es validen: només es crea el seu enviament i la seva etiqueta.

Un, abans de validar

Activa el botó manual a la pestanya **Operation** del transportista. Els lliuraments a **Preparat** sense enviament mostren **Send MRW**, que crea l'enviament i l'etiqueta sense validar. En validar després, no se'n crea un altre.

> Un lliurament que ja té número d'enviament no es torna a enviar: anul·la'l abans amb **Cancel MRW**.

MANUAL D'ÚS · MRW

12 Si MRW no crea l'enviament

Ho decideix **MRW Failure Policy**, a la pestanya **Operation**.

POLÍTICA	QUÈ PASSA EN VALIDAR	DESPRÉS
Block validation if MRW fails	El lliurament no es valida i Odoo mostra el motiu.	Ho arregles i valides de nou.
Allow validation and mark the shipment as pending	El lliurament es valida i l'historial compta l'error.	Si l'error és passatger, el connector el reintenta sol.

Un error passatger és un d'aquests: MRW triga massa, respon amb un error de servidor (408, 429, 500, 502, 503 o 504) o diu que ho tornis a provar. Els reintents esperen 5, 15, 30, 60, 180 i 360 minuts, i s'aturen a **MRW Maximum Retries**. Mentrestant, el lliurament mostra **Retry MRW** per no esperar.

Un error que no és passatger (un codi postal que MRW no admet, un servei que no tens contractat) no es reintenta: el motiu queda a **MRW Last Error** i a l'historial. Un lliurament validat sense enviament s'envia després amb **Send to MRW**, des de la llista de lliuraments.

> Sense prova ni subscripció de FlexigoTech Cloud no arriba res a MRW. Amb la política estricta, el lliurament no es valida; amb l'altra, es valida i l'historial ho diu. Res no es marca com a fallit per això.

MANUAL D'ÚS · MRW

13 Comprovar la configuració

Dues pestanyes del transportista per veure què falta i què va passar.

Commercial assistant

Run Pre-validation revisa les credencials, el servei, el codi postal i el telèfon de la teva empresa, el pes per defecte, l'adreça de MRW i els lliuraments oberts amb MRW, i diu quins tenen dades per revisar (país, codi postal, telèfon, pes, ciutat o província). **MRW Configuration Status** queda en OK, **Check** o Error, amb el detall a **MRW Configuration Summary**.

Technical diagnostics

Només per a administradors. Amb **MRW SOAP Audit** activada, cada petició i cada resposta queden en XML al lliurament, amb la contrasenya tapada. **Purge audit XML** els esborra a l'instant; si no, s'esborren sols passats els dies de **Audit XML Retention (days)**. Fes-lo servir un temps, quan calgui mirar què contesta MRW.

MANUAL D'ÚS · MRW

14 El que passa sol

Aquestes són les tasques programades del connector, amb la seva freqüència en instal·lar-lo.

TASCA	FREQÜÈNCIA	QUÈ FA
MRW - Retry pending shipments	5 minuts	Reintenta, per ordre, fins a 50 lliuraments amb un reintent pendent l'hora del qual ja ha arribat.
MRW - Purge audit XML	1 dia	Esborra els XML d'auditoria més antics que la seva retenció.

Sense prova ni subscripció, la tasca de reintents no crida MRW: el pendent continua pendent i surt en quan torna el servei. Les freqüències es canvien a **Configuració › Tècnic › Accions planificades**, amb el mode desenvolupador.

15 Si alguna cosa falla

El que sol passar i on mirar-ho.

MRW rebutja el codi de servei	L'connector prova el seu equivalent i el del servei habitual. Si cap dels dos serveix, demana a la teva franquícia el codi bo i posa'l a **Services**.
MRW rebutja l'adreça o el codi postal	Revisa l'adreça del client: carrer amb número, codi postal i telèfon. **Run Pre-validation** llista les entregues amb dades que falten.
MRW rebutja el pes	L'entrega o els seus paquets no tenen pes i el **Default Weight (kg)** és a 0.
MRW rebutja el tipus de cobrament	Deixa **Payment Type Policy** en **Auto (try variants)** o tria el de el teu contracte.
No hi ha etiqueta	Prem **Request MRW Label**. Si MRW no la dona, **MRW Portal (technical)** obre la seva.
Les credencials no són al núvol	**Validate Credentials** ho diu. Torna a escriure la contrasenya i desa.
L'anul·lació no troba l'enviament	MRW ja no el té: l'historial ho diu i l'entrega es pot enviar de nou.
En validar no es crea cap enviament	Mira que el mètode d'enviament estigui a **Obtenir tarifes i crear enviaments** i que l'operació del lliurament tingui **Generar etiquetes d'enviament**.

El missatge d'error que veu un administrador porta a més l'operació, els serveis provats i el detall tècnic. Amb això, i l'auditoria SOAP encesa una estona, gairebé sempre es veu què no li agrada a MRW.

16 Proves i producció

MRW té un servei web de proves, que no crea enviaments de veritat, i el de producció.
Cada transportista fa servir un.

QUÈ CANVIA	PROVES	PRODUCCIÓ
MRW Environment	**Test Environment**	**Production Environment**, el de sèrie
Adreça	sagec-test.mrw.es	sagec.mrw.es
Credencials	Les de proves que et doni MRW	Les del teu contracte
Enviaments	No surten camions	Enviaments reals, amb la seva etiqueta

Cada transportista i cada entorn guarden la seva pròpia credencial a FlexigoTech Cloud, així que pots tenir dos mètodes d'enviament MRW, un de proves i un de real. Si canvies l'entorn d'un, la credencial anterior s'esborra del núvol i has d'escriure la contrasenya un altre cop.

1. **Prova-ho amb el de proves**
   Valida unes entregues amb clients de diverses províncies, amb i sense paquets. Mira el número d'enviament, l'etiqueta i l'historial de cadascuna.

2 **Passa Run Pre-validation**

Et diu si a la teva empresa o a alguna entrega oberta li falta una dada.

3 **Crea el de producció**


Amb les credencials del teu contracte. Arxiva el de proves perquè ningú el triï per error.

MANUAL D'ÚS · MRW

17 El preu de l'enviament

El connector no demana tarifes a MRW: el preu de la línia d'enviament el poses tu al mètode d'enviament.

A la comanda de venda, el mètode MRW afegeix la seva línia d'enviament amb el **Producte d'enviament** del mètode i el seu preu fix. Aquest és l'import que paga el client, a Vendes i a la botiga en línia d'Odoo.



- **Captura real d'Odoo 20.** Una comanda de venda amb la seva línia d'enviament per MRW: el producte d'enviament i el seu preu fix.

Un preu per comanda	El preu fix del mètode d'enviament.
Gratuït a partir d'un import	**Gratuït si l'import de la comanda és superior a**.
Amb un marge	**Margin on Rate**, sobre el preu fix.
Diferent per servei	Un mètode d'enviament per servei de MRW, cadascun amb el seu preu.
Només en unes zones	Els països, províncies i prefixos de codi postal del mètode d'enviament.

El que et cobra MRW el continua facturant MRW segons el teu contracte: el connector no el porta a Odoo.

18 Suport

Escriu-nos per instal·lar-lo, configurar-lo o per qualsevol dubte. Amb el pla Estàndard respondrem en 1 dia laborable; amb el Pro, en 4 hores laborables, i si cal ho veiem per videotrucada. Explica'ns la teva versió d'Odoo, la del mòdul i, si hi ha un error, el seu text complet.

Correu

Per instal·lar-lo, configurar-lo o per a qualsevol dubte.
comercial@flexigotech.com

Al web

La fitxa del connector, amb la guia i els preus.
flexigotech.com/ca/connector-mrw-odoo.html

A Odoo Apps

La fitxa del mòdul a la botiga d'Odoo.
apps.odoo.com

MRW és una marca del seu titular. FlexigoTech publica aquest connector pel seu compte, sense aval ni patrocini del titular de la marca. FlexigoTech és una marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona).