
MANUEL D'UTILISATION · TRANSPORT ET EXPÉDITIONS

Connecteur MRW pour Odoo

Pour ceux qui ont déjà le connecteur : l'installer, l'activer, le connecter, le configurer et l'utiliser, pas à pas.

Version du module 20.0.1.1.8 | Captures d'Odoo 20 | Édition du 15-11-2026



Capture réelle d'Odoo 20. Une livraison Odoo expédiée avec MRW et, devant, son bloc MRW : les numéros de demande et d'envoi et l'étiquette en PDF.

Sommaire

À droite, la page où commence chaque section. Les menus et les boutons portent les noms d'Odoo en français.

1	Ce que c'est et où le trouver	3
2	Avant de commencer	3
3	Installation	4
4	Activer FlexigoTech Cloud : l'essai de 14 jours	5
5	Créer le transporteur MRW	7
6	Le service MRW	8
7	Les options du transporteur	9
8	Envoi à la validation de la livraison	10
9	L'étiquette	11
10	Suivi et annulation	11
11	Envoyer plusieurs livraisons ou avant validation	12
12	Si MRW ne crée pas l'envoi	12
13	Vérifier la configuration	13
14	Ce qui se passe automatiquement	13
15	En cas de problème	14
16	Tests et production	14
17	Le prix de l'envoi	15
18	Support	16

Ce manuel décrit la version 20.0.1.1.8 du module (branche 20.0 d'Odoo, commit 1009cc9). Tout ce qu'il dit vient de son code : menus, boutons, champs, actions planifiées et messages d'erreur.

Les captures viennent d'une base Odoo 20 de test, avec une société et des données inventées et sans connexion réelle à MRW. Pour Odoo 17, 18 et 19, le module a sa propre version : si quelque chose diffère sur votre écran, écrivez-nous.

1 Ce que c'est et où le trouver

Le connecteur ajoute MRW comme fournisseur des modes de livraison d'Odoo. Lors de la validation d'une livraison avec un mode MRW, l'envoi est créé chez MRW, l'étiquette en PDF est jointe à la livraison et le numéro d'envoi permet de le suivre.



Capture réelle d'Odoo 20. Modes de livraison : celui de MRW, à côté de celui de **Prix fixe**.

Inventaire › Configuration › Modes de livraison	Le transporteur MRW, avec son onglet MRW : **Identifiants et environnement**, **Services**, **Opération**, **Étiquette SOAP**, **Diagnostic technique** et **Assistant commercial**.
La livraison	En haut, les boutons MRW ; en bas, le bloc MRW avec **N° demande MRW**, **N° envoi MRW**, **Statut commercial MRW** et l'étiquette.
La liste des livraisons	**Envoyer à MRW**, dans le menu des actions, envoie plusieurs livraisons à la fois.
Ventes	La commande de vente affiche le numéro d'envoi et le bouton **Historique MRW**.

Il n'existe pas de menu MRW séparé : tout se trouve dans les écrans d'Odoo que vous utilisez déjà pour expédier.

2 Avant de commencer

Voici ce dont vous avez besoin avant l'installation. Le connecteur est la partie Odoo : le contrat avec MRW est le vôtre.

- Un contrat avec MRW et l'accès à son service web (Sagec). Votre franchise vous fournit quatre données : la franchise, l'abonné, l'utilisateur et le mot de passe. Le département, si votre compte en comporte un.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, sur Odoo.sh ou sur votre serveur, pas sur Odoo Online. Compatible avec Community et Enterprise.
- Un administrateur Odoo : il accepte la liste des données de FlexigoTech Cloud et la case du transporteur.
- Les données de votre entreprise à jour : MRW reçoit son adresse, son code postal et son téléphone en tant qu'expéditeur.

> Le connecteur ne crée pas votre compte chez MRW et ne négocie pas vos services : cela relève de votre franchise.

3 Installation

Le module s'installe comme n'importe quel module tiers d'Odoo. Un administrateur est nécessaire.

Où le récupérer

Depuis sa fiche dans Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_mrw**) ou depuis la fiche du connecteur sur flexigotech.com. Choisissez la version d'Odoo que vous utilisez : chaque version est un module distinct.

Le module dépend de `flexigotech_cloud`, la connexion à FlexigoTech Cloud. Dans Odoo Apps, la page du module le mentionne sous « Community Apps Dependencies » et son prix est déjà inclus ; il est en outre gratuit et possède sa propre page (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Placez les deux dossiers côte à côte dans le même chemin de modules et Odoo installe `flexigotech_cloud` en même temps.

Sur Odoo.sh

1. **Ajoutez les dossiers à votre dépôt**
   Copiez `flexigobe_mrw` et `flexigotech_cloud` dans la branche de votre projet, dans le dossier de vos modules, puis faites un push.

2. **Attendez qu'Odoo.sh construise la branche**
   Une fois terminé, les deux modules sont présents dans la branche.

3. **Installez l'application**
   Dans **Apps**, cliquez sur **Mettre à jour la liste des Apps** (en mode développeur), retirez le filtre **Apps** de la barre de recherche (il est activé par défaut et masque les modules qui ne sont pas des applications, comme celui-ci), recherchez « MRW » et cliquez sur **Activer**.

Sur votre serveur

1. **Copiez les dossiers**
   Placez `flexigobe_mrw` et `flexigotech_cloud` dans un dossier présent dans le `addons_path` de votre Odoo.

2. **Redémarrez Odoo**
   Cela permet de lire les nouveaux modules.

3. **Installez l'application**
   Dans **Apps**, **Mettre à jour la liste des Apps**, retirez le filtre **Apps** de la barre de recherche (il est activé par défaut et masque les modules qui ne sont pas des applications, comme celui-ci), recherchez « MRW » et cliquez sur **Activer**.

> Lors de l'installation, Odoo installe aussi les applications dont dépend le module : Inventaire et Ventes. Si vous les utilisez déjà, rien ne change pour ce que vous avez.

4 Activer FlexigoTech Cloud : l'essai de 14 jours

Un nouveau transporteur MRW fonctionne via FlexigoTech Cloud : le mot de passe MRW est transmis une fois à la plateforme, chiffré, et chaque envoi, étiquette et annulation passe par elle, qui y ajoute vos identifiants. Tant que la base n'est pas connectée et que le module n'a ni essai ni abonnement, rien n'est transmis à MRW.

1 **Cliquez sur Activer dans la barre du haut**

Il apparaît dès l'installation du module. Ouvrez la fenêtre **Activer FlexigoTech Cloud**, avec le plan Standard et ses 14 jours gratuits, sans carte bancaire.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La fenêtre d'activation : lisez la liste des données, cochez la case et saisissez votre e-mail.

2 **Acceptez et saisissez votre e-mail**

Cochez « J'ai lu la liste et j'accepte, au nom de mon entreprise… » (cela inclut les conditions d'abonnement et le contrat de sous-traitance du traitement) et saisissez l'**E-mail de la personne qui accepte**.

3 **Cliquez sur Connecter et démarrer l'essai**

Odoo enregistre la base auprès de FlexigoTech Cloud et démarre l'essai du module. Si vous préférez attendre, **Plus tard** ferme la fenêtre.


La même chose, depuis les Paramètres

Dans **Paramètres › FlexigoTech Cloud** se trouve la liste complète de ce que la base transmet. Cochez la case, saisissez l'e-mail et cliquez sur **Accepter et connecter**. Si vous avez déjà un compte sur app.flexigotech.com, le champ **Vous avez un code de votre compte ?** relie la base à ce compte (le code est valable 10 minutes).



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud avant connexion : la case cochée, l'e-mail et **Accepter et connecter**.

Une fois la base connectée, le bloc **Modules** affiche chaque module avec son statut : **En essai** et la date de fin, **Abonné**, etc. C'est là qu'on choisit le plan (Standard ou Pro, au mois ou à l'année) et qu'on clique sur **S'abonner** : le paiement se fait sur la page Stripe, en dehors d'Odoo.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud avec la base connectée et le connecteur en essai.

PLAN	PRIX	INCLUS
Standard	49 € par mois ou 490 € par an	Réponse du support sous 1 jour ouvré, jusqu'à 3 comptes
Pro	98 € par mois ou 980 € par an	Réponse sous 4 heures ouvrées, jusqu'à 10 comptes et visioconférence si nécessaire

Prix hors TVA. Si vous ne souscrivez pas à la fin de l'essai, le service s'arrête et rien n'est facturé ; vos données restent dans votre Odoo. **Vérifier maintenant** demande l'autorisation immédiatement (sinon, le module la renouvelle automatiquement toutes les 6 heures).


> Il est impossible de démarrer un essai sur une copie neutralisée (staging) ou sur une base avec des données de démonstration : Paramètres l'indique par « Cette base de données est une copie neutralisée ou contient des données de démonstration, on ne peut donc pas y démarrer d'essai. »

5 Créer le transporteur MRW

Chaque compte MRW est un mode de livraison dont le **Fournisseur** est MRW, dans **Inventaire › Configuration › Modes de livraison**.

1 Cliquez sur Nouveau et choisissez MRW dans Fournisseur

Donnez-lui un nom et laissez le **Niveau d'intégration** sur **Obtenir le prix et créer le colis** : ainsi l'envoi est créé lors de la validation de la livraison.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le mode de livraison MRW : fournisseur, niveau d'intégration et produit de la ligne de livraison.

2 Remplissez Identifiants et environnement

Environnement MRW est sur **Production Environment**. Saisissez la **Franchise**, l'**Abonné**, le **Département** si vous en avez un et l'**Utilisateur MRW**.

3 Lisez l'avertissement et cochez la case


L'encadré bleu indique ce qui sort de votre Odoo, où cela va et combien de temps c'est conservé. Cochez **J'accepte que FlexigoTech Cloud conserve les identifiants et que ces données passent par FlexigoTech Cloud pour aller à MRW**. Seul un administrateur la voit.

4 Saisissez le mot de passe et enregistrez

Dans **MRW password for FlexigoTech Cloud**. À l'enregistrement, il part vers le cloud avec les quatre autres données, et Odoo ne le conserve pas. **Saved in FlexigoTech Cloud** indique la date.

5 Cliquez sur Valider les identifiants

Il vous indique depuis quand ils sont enregistrés dans le cloud.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** **Identifiants et environnement** : vos codes MRW et **MRW Connection** : FlexigoTech Cloud.

> Si vous modifiez la franchise, l'abonné, le département, l'utilisateur ou l'environnement, enregistrez à nouveau le mot de passe : l'ancien est alors effacé du cloud.

Pour faire des tests avec MRW, choisissez **Test Environment** : les appels sont envoyés à l'adresse de test de Sagec, avec des identifiants distincts. Chaque transporteur garde ses propres identifiants, vous pouvez donc avoir un transporteur de test et un transporteur réel.

MANUEL D'UTILISATION · MRW

6 Le service MRW

Le service est ce que vous contractez auprès de MRW pour chaque envoi : le délai de livraison et la facturation. Il se choisit dans l'onglet **Services**.



- **Capture réelle d'Odoo 20. Services** : le service du catalogue, le service habituel et leurs codes.


Service habituel MRW	Urgente 19 Expedicion à la création. Les deux autres options sont Urgente 10 et Urgente 14 Expedicion.
Service catalogue MRW	Un service du catalogue MRW. S'il est renseigné, il prime sur le service habituel.
Code service MRW (secours) et **Description du service**	Le code et le nom envoyés si aucun service du catalogue n'est défini : 0205 et Urgente 19 Expedicion à la création.
Codes Urgente 10, 14 et 19	0015, 0115 et 0205. Modifiez-les si votre franchise vous en attribue d'autres.

MRW Service Catalog ouvre le catalogue : 16 services à l'installation, dont Urgente 10, 14 et 19, Ecommerce et ceux d'avant avec leur ancien code. Ceux qui indiquent « set the real code » (Urgente 08:30, Urgente 12:00, Economy, International Express et International Economy) n'ont pas de code : renseignez celui que vous fournit votre franchise avant de les utiliser.

> Utilisez le code convenu avec votre franchise. Si MRW rejette le code, le connecteur essaie son équivalent (le nouveau code ou l'ancien code du même service) puis celui du service habituel, et indique dans l'historique de la livraison celui qui a été utilisé.

7 Les options du transporteur

Voici les options des onglets **Opération** et **Étiquette SOAP** à la création d'un transporteur MRW :




- **Capture réelle d'Odoo 20. Opération** : poids par défaut, type de facturation, politique d'échec et relances.

OPTION	À LA CRÉATION	CE QU'ELLE FAIT
Poids par défaut (kg)	1,00	Le poids envoyé si la livraison n'en a pas.
Politique de type de facturation	**Auto (try variants)**	Si MRW rejette le type de facturation, les autres formes sont essayées. Également : **Prepaid shipping (N)**, **Collect shipping (S)** ou **Do not send PortesDebidos**.
Politique d'échec MRW	**Block validation if MRW fails**	Si MRW ne crée pas l'envoi, la livraison n'est pas validée. L'autre option est **Allow validation and mark the shipment as pending**.
Relances automatiques MRW	Activé	Un échec ponctuel est relancé automatiquement.
Nombre maximal de relances MRW	6	Nombre maximal de tentatives par livraison.
Bouton manuel Envoyer à MRW	Désactivé	Affichez-le si vous voulez envoyer le colis avant de valider.
Activer le téléchargement d'étiquette par SOAP	Activé	Après la création du colis, demande l'étiquette à MRW.
Code type d'étiquette (0 national)	0	Le type d'étiquette demandé : 0 national, 1 confirmation, 2 international, 3 ZPL.
Marges de l'étiquette	1100 et 650	**Marge supérieure étiquette (recommandé 1100)** et **Marge gauche étiquette (recommandé 650)**.
Audit SOAP MRW	Désactivé	Enregistre chaque requête et réponse en XML, pour le diagnostic.
Rétention XML audit (jours)	15	Nombre de jours de conservation de ces XML. 0 les conserve toujours.
Délai API MRW (s) et **Vérifier SSL MRW**	30 et activé	Délai d'attente de chaque appel et vérification du certificat.

8 Envoi à la validation de la livraison

Avec **Obtenir le prix et créer le colis**, le colis est créé chez MRW au moment où vous validez la livraison.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Une livraison **Prêt** avec MRW : le colis n'existe pas encore et son statut est **Pending**.

1. **Préparez la livraison**
   Comme d'habitude dans **Inventaire** : produits, quantités et, si vous le souhaitez, colis et leur poids.

2. **Cliquez sur Valider**
   Le connecteur envoie à MRW le colis : le destinataire, votre entreprise comme expéditeur, les références du bon de livraison et de la commande, les notes, le service et les colis avec leur poids.

3. **Consultez le bloc MRW**
   Vous obtenez **N° demande MRW** et **N° envoi MRW**, et le numéro d'envoi devient la référence de suivi de la livraison. Une fois l'étiquette téléchargée, le statut est **Label OK**.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le bloc MRW d'une livraison expédiée : les deux numéros, le statut et l'étiquette.

Colis, poids et adresse

- Le nombre de colis est le plus élevé entre les paquets de la livraison et les unités expédiées, avec un maximum de 99.

- Le poids est celui d'expédition de la livraison ou, à défaut, son poids ; si ce n'est pas non plus disponible, le **Poids par défaut (kg)**.
- Si les paquets ont leur poids et leurs dimensions, ils sont envoyés colis par colis.
- La rue est découpée en voie et numéro, et le téléphone et le code postal sont nettoyés avant envoi.
- Pour le Portugal, le code postal est ramené à ses 4 premiers chiffres, et le connecteur tente l'envoi national et, si MRW ne l'accepte pas, l'envoi international. Hors d'Espagne et du Portugal, l'envoi est international.

Si MRW répond avec des avertissements, ou si l'envoi est parti avec un autre code de service, un autre type de facturation ou une autre forme d'envoi, le connecteur l'inscrit dans l'historique de la livraison.

> Odoo ne crée l'envoi à la validation que si l'opération de livraison a activé **Générer des étiquettes d'expédition**. Les **Bons de livraison** l'ont activé par défaut ; si vous utilisez une autre opération de sortie, vérifiez-le dans sa configuration.

9 L'étiquette

L'étiquette MRW est jointe à la livraison, au format PDF.

Après la création du colis, le connecteur demande l'étiquette à MRW via son service web. Si MRW ne la fournit pas, elle est téléchargée depuis l'adresse renvoyée par MRW avec le colis. MRW peut aussi la fournir en ZPL, pour les imprimantes d'étiquettes : le connecteur la conserve telle quelle.

Étiquette MRW	Télécharge l'étiquette jointe.
Demander une étiquette MRW	La redemande à MRW, par exemple si vous avez changé le type d'étiquette.
Portail MRW (technique)	Ouvre l'adresse de l'étiquette fournie par MRW, lorsqu'elle existe.
Étiquettes MRW	En bas, dans le bloc MRW, les pièces jointes d'étiquette de la livraison.



- **Capture réelle d'Odoo 20. Étiquette SOAP** : le téléchargement de l'étiquette, son type et ses marges.

10 Suivi et annulation

Avec le numéro d'envoi, le suivi et l'annulation sont à portée d'un bouton.

Suivi MRW	Ouvre la page de suivi de MRW avec le numéro d'envoi.

Annuler MRW	Annule l'envoi chez MRW. En cas de succès, la livraison n'a plus de numéros MRW ni d'étiquette, elle est prête à être expédiée à nouveau, et l'historique en fait état.

Le lien de suivi est celui de mrw.es pour les envois nationaux. Le connecteur ne remonte pas dans Odoo le statut de la livraison chez MRW : pour savoir où se trouve le colis, utilisez le lien.

La commande de vente affiche le numéro d'envoi, et **Historique MRW** ouvre ses livraisons avec MRW.

MANUEL D'UTILISATION · MRW

11 Envoyer plusieurs livraisons ou avant validation

Deux façons d'expédier sans valider les livraisons une à une.

Plusieurs à la fois

1. **Sélectionnez les livraisons**
   Dans la liste des livraisons, cochez celles qui partent avec MRW.

2. **Ouvrez** Envoyer à MRW
   Dans le menu d'actions de la liste. Choisissez le transporteur MRW et, si vous le souhaitez, un autre service uniquement pour ce lot.

3. **Cliquez sur** Envoyer
   Résultat indique quelles livraisons ont déjà leur envoi, avec son numéro, et lesquelles non, avec le motif. Les livraisons ne sont pas validées : seuls leur envoi et leur étiquette sont créés.

Une seule, avant validation

Activez le bouton manuel dans l'onglet **Opération** du transporteur. Les livraisons à l'état **Prêt** sans expédition affichent **Envoyer à MRW**, qui crée l'expédition et l'étiquette sans validation. Lors de la validation ultérieure, aucune autre expédition n'est créée.

> Une livraison qui a déjà un numéro d'envoi n'est pas renvoyée : annulez-la au préalable avec **Annuler MRW**.

MANUEL D'UTILISATION · MRW

12 Si MRW ne crée pas l'envoi

C'est **Politique d'échec MRW**, dans l'onglet **Opération**, qui le décide.

POLITIQUE	CE QUI SE PASSE À LA VALIDATION	ENSUITE
Block validation if MRW fails	La livraison n'est pas validée et Odoo affiche le motif.	Vous corrigez et validez à nouveau.
Allow validation and mark the shipment as pending	La livraison est validée et l'historique enregistre l'échec.	En cas d'échec ponctuel, le connecteur tente automatiquement une nouvelle fois.

Un échec ponctuel est l'un de ceux-ci : MRW met trop de temps, répond par une erreur serveur (408, 429, 500, 502, 503 ou 504) ou demande de réessayer. Les relances attendent 5, 15, 30, 60, 180 et 360 minutes, et s'arrêtent à **Nombre maximal de relances MRW**. Entre-temps, la livraison affiche **Relancer MRW** pour ne pas attendre.

Un échec qui n'est pas ponctuel (un code postal que MRW n'accepte pas, un service non souscrit) n'est pas relancé : le motif est consigné dans **Dernière erreur MRW** et dans l'historique. Une livraison validée sans envoi est expédiée ensuite avec **Envoyer à MRW**, depuis la liste des livraisons.

> Sans essai ni abonnement FlexigoTech Cloud, rien n'arrive chez MRW. Avec la politique stricte, la livraison n'est pas validée ; avec l'autre, elle est validée et l'historique le signale. Rien n'est marqué comme échoué pour cette raison.

13 Vérifier la configuration

Deux onglets du transporteur pour voir ce qui manque et ce qui s'est passé.

Assistant commercial

Valider la configuration préalable vérifie les identifiants, le service, le code postal et le téléphone de votre entreprise, le poids par défaut, l'adresse de MRW et les livraisons ouvertes avec MRW, et indique lesquelles ont des données à revoir (pays, code postal, téléphone, poids, ville ou province). **Statut de configuration MRW** passe à OK, **Check** ou Erreur, avec le détail dans **Résumé de la configuration MRW**.

Diagnostic technique

Réservé aux administrateurs. Avec **Audit SOAP MRW** activé, chaque requête et chaque réponse sont enregistrées en XML sur la livraison, avec le mot de passe masqué. **Purger XML d'audit** les supprime immédiatement ; sinon ils sont effacés automatiquement après le nombre de jours de **Rétention XML audit (jours)**. Utilisez-le un certain temps, quand il faut voir ce que répond MRW.

14 Ce qui se passe automatiquement

Voici les tâches planifiées du connecteur, avec leur fréquence à l'installation.

TÂCHE	FRÉQUENCE	CE QU'ELLE FAIT
MRW - Retry pending shipments	5 minutes	Relance, dans l'ordre, jusqu'à 50 livraisons ayant une relance en attente dont l'heure est échue.
MRW - Purge audit XML	1 jour	Supprime les XML d'audit plus anciens que leur durée de conservation.

Sans essai ni abonnement, la tâche de relance n'appelle pas MRW : ce qui est en attente reste en attente et part dès que le service revient. Les fréquences se modifient dans **Paramètres › Technique › Actions planifiées**, en mode développeur.

15 En cas de problème

Ce qui arrive le plus souvent et où regarder.

MRW rejette le code de service	Le connecteur teste son équivalent et celui du service habituel. Si aucun ne convient, demandez à votre franchise le bon code et placez-le dans **Services**.
MRW rejette l'adresse ou le code postal	Vérifiez l'adresse du client : rue avec numéro, code postal et téléphone. **Valider la configuration préalable** liste les livraisons dont les données sont incomplètes.
MRW rejette le poids	La livraison ou ses colis n'ont pas de poids et le **Poids par défaut (kg)** est à 0.
MRW rejette le type de facturation	Laissez **Politique de type de facturation** sur **Auto (try variants)** ou choisissez celui de votre contrat.
Pas d'étiquette	Cliquez sur **Demander une étiquette MRW**. Si MRW ne la fournit pas, **Portail MRW (technique)** ouvre la sienne.
Les identifiants ne sont pas dans le cloud	**Valider les identifiants** l'indique. Saisissez à nouveau le mot de passe et enregistrez.
L'annulation ne retrouve pas l'envoi	MRW ne l'a plus : l'historique l'indique et la livraison peut être expédiée à nouveau.
Aucun envoi n'est créé à la validation	Vérifiez que la méthode d'expédition est définie sur **Obtenir le prix et créer le colis** et que l'opération de livraison a **Générer des étiquettes d'expédition** activé.

Le message d'erreur qu'un administrateur voit contient en plus l'opération, les services testés et le détail technique. Avec cela, et l'audit SOAP activé un moment, on voit presque toujours ce que MRW n'accepte pas.

16 Tests et production

MRW dispose d'un service web de test, qui ne crée pas de vrais envois, et d'un service de production. Chaque transporteur utilise l'un des deux.

CE QUI CHANGE	TEST	PRODUCTION
Environnement MRW	**Test Environment**	**Production Environment**, celui par défaut
Adresse	sagec-test.mrw.es	sagec.mrw.es
Identifiants	Ceux de test que MRW vous fournit	Ceux de votre contrat
Envois	Aucun camion ne part	Envois réels, avec leur étiquette

Chaque transporteur et chaque environnement conservent leurs propres identifiants dans FlexigoTech Cloud : vous pouvez donc avoir deux méthodes d'expédition MRW, une de test et une réelle. Si vous changez l'environnement d'une méthode, les anciens identifiants sont supprimés du cloud et vous devez ressaisir le mot de passe.

1 Testez avec l'environnement de test

Validez quelques livraisons à des clients de plusieurs provinces, avec et sans colis. Contrôlez le numéro d'envoi, l'étiquette et l'historique de chacune.

2 **Lancez Valider la configuration préalable**

Il vous indique si votre société ou une livraison en cours ne dispose pas d'une donnée manquante.

3 **Créez celui de production**


Avec les identifiants de votre contrat. Archivez celui de test pour que personne ne le sélectionne par erreur.

MANUEL D'UTILISATION · MRW

17 Le prix de l'envoi

Le connecteur ne demande pas de tarifs à MRW : c'est vous qui saisissez le prix de la ligne d'expédition dans la méthode d'expédition.

Sur la commande client, la méthode MRW ajoute sa ligne d'expédition avec le **Produit de livraison** de la méthode et son prix fixe. C'est le montant que paie le client, dans Ventes comme dans la boutique en ligne d'Odoo.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Une commande client avec sa ligne d'expédition MRW : le produit de livraison et son prix fixe.

Un prix par commande	Le prix fixe de la méthode d'expédition.
Gratuit à partir d'un montant	**Gratuit si le montant de la commande est supérieur à**.
Avec une marge	**Marge sur le taux**, appliquée au prix fixe.
Un prix par service	Une méthode d'expédition par service MRW, chacune avec son prix.
Dans certaines zones seulement	Les pays, provinces et préfixes de code postal de la méthode d'expédition.

Ce que vous facture MRW reste facturé par MRW selon votre contrat : le connecteur ne le fait pas remonter dans Odoo.

18 Support

Écrivez-nous pour l'installation, le paramétrage ou toute question. Avec le forfait Standard, nous répondons sous 1 jour ouvré ; avec le forfait Pro, sous 4 heures ouvrées, et si besoin nous pouvons intervenir par visioconférence. Indiquez-nous votre version d'Odoo, celle du module et, en cas d'erreur, son texte complet.

E-mail

Pour l'installer, le configurer ou pour toute question.
comercial@flexigotech.com

Sur le web

La page du connecteur, avec le guide et les prix.
flexigotech.com/fr/connecteur-mrw-odoo.html

Sur Odoo Apps

La page du module sur la boutique d'Odoo.
apps.odoo.com

MRW est une marque de son titulaire. FlexigoTech publie ce connecteur de son propre chef, sans l'aval ni le parrainage du titulaire de la marque. FlexigoTech est une marque de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelone, Espagne).