
MANUALE D'USO · TRASPORTI E SPEDIZIONI

Connettore MRW per Odoo

Per chi ha già il connettore: installarlo, attivarlo, collegarlo, configurarlo e usarlo, passo per passo.

Versione del modulo 20.0.1.1.8 | Schermate di Odoo 20 | Edizione del 15-11-2026



Schermata reale di Odoo 20. Una consegna di Odoo spedita con MRW e, davanti, il suo blocco MRW: i numeri di richiesta e di spedizione e l'etichetta in PDF.

Indice

A destra, la pagina in cui inizia ogni sezione. I nomi di menu e pulsanti sono quelli di Odoo in italiano. I menu e i pulsanti del connettore sono in inglese: il modulo non è ancora tradotto in italiano.

1	Cos'è e dove si trova	3
2	Prima di iniziare	3
3	Installazione	4
4	Attivare FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni	5
5	Creare il corriere MRW	7
6	Il servizio di MRW	8
7	Le opzioni del corriere	9
8	Invio alla convalida della consegna	10
9	L'etichetta	11
10	Tracciamento e annullamento	11
11	Inviare più consegne o prima della convalida	12
12	Se MRW non crea la spedizione	12
13	Verificare la configurazione	13
14	Cosa succede da sola	13
15	Se qualcosa va storto	14
16	Test e produzione	14
17	Il prezzo della spedizione	15
18	Assistenza	16

Questo manuale descrive la versione 20.0.1.1.8 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit 1009cc9). Tutto ciò che dice viene dal suo codice: menu, pulsanti, campi, azioni pianificate e messaggi di errore.

Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con MRW. In Odoo 17, 18 e 19 il modulo ha la sua versione: se qualcosa sul tuo schermo non corrisponde, scrivici.

1 Cos'è e dove si trova

Il connettore aggiunge MRW come fornitore dei metodi di consegna di Odoo. Quando convalidi una consegna con un metodo MRW, la spedizione viene creata in MRW, l'etichetta in PDF resta nella consegna e il numero di spedizione serve per seguirla.



Schermata reale di Odoo 20. Metodi di consegna: quello di MRW, accanto a quello di **Prezzo fisso**.

Magazzino › Configurazione › Metodi di consegna	Il corriere MRW, con la sua scheda MRW: **Credentials and Environment**, **Services**, **Operation**, **SOAP Label**, **Technical diagnostics** e **Commercial assistant**.
La consegna	In alto, i pulsanti di MRW; in basso, il blocco MRW con **MRW Request No.**, **MRW Shipment No.**, **MRW Commercial Status** e l'etichetta.
L'elenco delle consegne	**Send to MRW**, nel menu delle azioni, invia più consegne in una volta.
Vendite	L'ordine di vendita mostra il numero di spedizione e il pulsante **MRW History**.

Non c'è un menu MRW separato: tutto si trova nelle schermate di Odoo che usi già per le spedizioni.

2 Prima di iniziare

Ecco cosa serve prima di installare. Il connettore è la parte di Odoo: il contratto con MRW è tuo.

- Un contratto con MRW e l'accesso al suo servizio web (Sagec). La tua franchigia ti fornisce quattro dati: la franchigia, l'abbonato, l'utente e la password. Il dipartimento, se il tuo account lo prevede.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, su Odoo.sh o sul tuo server, non su Odoo Online. Funziona sia in Community sia in Enterprise.
- Un amministratore di Odoo: accetta l'elenco dei dati di FlexigoTech Cloud e la casella del corriere.
- I dati della tua azienda aggiornati: MRW riceve come mittente il tuo indirizzo, il codice postale e il telefono.

> Il connettore non apre il tuo account in MRW né concorda i tuoi servizi: questo lo fa la tua franchigia.

3 Installazione

Il modulo si installa come qualsiasi modulo di Odoo di terze parti. Serve un amministratore.

Come ottenerlo

Dalla sua scheda su Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_mrw**) oppure dalla scheda del connettore su flexigotech.com. Scegli la versione di Odoo che usi: ogni versione è un modulo a parte.

Il modulo dipende da `flexigotech_cloud`, la connessione con FlexigoTech Cloud. Su Odoo Apps, la pagina del modulo lo indica in «Community Apps Dependencies» e il suo prezzo è già incluso; inoltre è gratuito e ha una sua pagina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Metti le due cartelle nello stesso percorso dei moduli e Odoo installa `flexigotech_cloud` insieme.

Su Odoo.sh

1. **Carica le cartelle nel tuo repository**
   Copia `flexigobe_mrw` e `flexigotech_cloud` nel ramo del tuo progetto, nella cartella dei tuoi moduli, e fai push.

2. **Attendi che Odoo.sh costruisca il ramo**
   Quando finisce, i due moduli sono nel ramo.

3. **Installa l'app**
   In **Applicazioni**, premi **Aggiorna elenco app** (con la modalità sviluppatore), rimuovi il filtro **Applicazioni** dalla ricerca (è attivo di default e nasconde i moduli che non sono applicazioni, come questo), cerca «MRW» e premi **Attiva**.

Sul tuo server

1. **Copia le cartelle**
   Lascia `flexigobe_mrw` e `flexigotech_cloud` in una cartella che sia nell'`addons_path` del tuo Odoo.

2. **Riavvia Odoo**
   Così legge i moduli nuovi.

3. **Installa l'app**
   In **Applicazioni**, **Aggiorna elenco app**, rimuovi il filtro **Applicazioni** dalla ricerca (è attivo di default e nasconde i moduli che non sono applicazioni, come questo), cerca «MRW» e premi **Attiva**.


> Durante l'installazione, Odoo installa anche le app da cui dipende il modulo: Magazzino e Vendite. Se le usi già, non cambia nulla di ciò che hai.

4 Attivare FlexigoTech Cloud: la prova di 14 giorni

Un corriere MRW nuovo lavora tramite FlexigoTech Cloud: la password di MRW va una volta al cloud, cifrata, e ogni spedizione, etichetta e annullamento passa da lì, che mette le tue credenziali. Finché la base non è collegata e il modulo non ha prova o abbonamento, non arriva nulla a MRW.

1 **Premi Attiva nella barra in alto**

Compare appena installi il modulo. Si apre la finestra **Attiva FlexigoTech Cloud**, con il piano Standard e i suoi 14 giorni gratuiti, senza carta di credito.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra di attivazione: leggi l'elenco dei dati, spunta la casella e inserisci la tua e-mail.

2 **Accetta e inserisci la tua e-mail**

Spunta «Ho letto l'elenco e accetto, a nome della mia azienda...» (include le condizioni dell'abbonamento e il contratto di incarico del trattamento) e scrivi la **E-mail di chi accetta**.

3 **Premi Connetti e inizia la prova**

Odoo registra la base in FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci rimandare, **Più tardi** chiude la finestra.


Lo stesso, dalle Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** c'è l'elenco completo di ciò che la base invia. Spunta la casella, inserisci l'e-mail e premi **Accetta e connetti**. Se hai già un account su app.flexigotech.com, il campo **Hai un codice dal tuo account?** collega la base a quell'account (il codice vale 10 minuti).



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud, prima di collegare: la casella spuntata, l'e-mail e **Accetta e connetti**.

Con la base collegata, il blocco **Moduli** mostra ogni modulo con il suo stato: **In prova** e la data di fine, **Abbonato**, ecc. Da lì si sceglie il piano (Standard o Pro, mensile o annuale) e si preme **Abbonati**: il pagamento avviene nella pagina di Stripe, fuori da Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud con la base collegata e il connettore in prova.

PIANO	PREZZO	INCLUDE
Standard	49 € al mese o 490 € all'anno	Risposta del supporto in 1 giorno lavorativo, fino a 3 account
Pro	98 € al mese o 980 € all'anno	Risposta entro 4 ore lavorative, fino a 10 account e videochiamata se serve

Prezzi IVA esclusa. Se alla fine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non viene addebitato nulla; i tuoi dati restano nel tuo Odoo. **Verifica ora** richiede il permesso subito (altrimenti il modulo lo rinnova da solo ogni 6 ore).


> In una copia neutralizzata (staging) o in una base con dati dimostrativi non si può iniziare una prova: Impostazioni lo segnala con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.»

5 Creare il corriere MRW

Ogni account MRW è un metodo di consegna con **Fornitore** MRW, in **Magazzino › Configurazione › Metodi di consegna**.

1 Premi Nuovo e scegli MRW in Fornitore

Dagli un nome e lascia **Livello di integrazione** su **Calcolare tariffa e creare spedizione**: così la spedizione viene creata alla convalida della consegna.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il metodo di consegna MRW: fornitore, livello di integrazione e il prodotto della riga di spedizione.

2 Compila Credentials and Environment

MRW Environment è impostato su **Production Environment**. Scrivi la **Franchise**, l'**Account**, il **Department** se lo hai e lo **MRW User**.

3 Leggi l'avviso e spunta la casella


Il riquadro azzurro indica cosa esce dal tuo Odoo, dove va e per quanto tempo viene conservato. Spunta **I accept that FlexigoTech Cloud stores the credentials and that this data passes through it on its way to MRW**. Solo un amministratore la vede.

4 Scrivi la password e salva

In **MRW password for FlexigoTech Cloud**. Al salvataggio va al cloud insieme agli altri quattro dati e Odoo non la conserva. **Saved in FlexigoTech Cloud** mostra la data.

5 Premi Validate Credentials

Ti indica da quando sono salvate nel cloud.




- **Schermata reale di Odoo 20. Credentials and Environment**: i tuoi codici MRW e **MRW Connection**: FlexigoTech Cloud.

> Se cambi la franchigia, l'abbonato, il dipartimento, l'utente o l'ambiente, salva di nuovo la password: quella precedente viene cancellata dal cloud.

Per fare prove con MRW, imposta **Test Environment**: le chiamate vanno all'indirizzo di prova di Sagec, con una credenziale separata. Ogni corriere conserva la propria, quindi puoi averne uno di prova e uno reale.

6 Il servizio di MRW

Il servizio è ciò che concordi con MRW per ogni spedizione: quando arriva e come viene addebitato. Si sceglie nella scheda **Services**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Services: il servizio del catalogo, quello abituale e i loro codici.


Usual MRW Service	Urgente 19 Expedicion alla creazione. Le altre due opzioni sono Urgente 10 e Urgente 14 Expedicion.
MRW Catalog Service	Un servizio del catalogo di MRW. Se lo imposti, prevale su quello abituale.
MRW Service Code (fallback) e **Service Description**	Il codice e il nome che si inviano se non c'è un servizio del catalogo: 0205 e Urgente 19 Expedicion alla creazione.
Codici di Urgente 10, 14 e 19	0015, 0115 e 0205. Cambiali se la tua franchigia ti assegna altri codici.

MRW Service Catalog apre il catalogo: 16 servizi all'installazione, tra cui Urgente 10, 14 e 19, Ecommerce e quelli di prima con il loro codice precedente. Quelli che dicono «set the real code» (Urgente 08:30, Urgente 12:00, Economy, International Express e International Economy) non hanno codice: inserisci quello che ti fornisce la tua franchigia prima di usarli.

> Usa il codice concordato con la tua franchigia. Se MRW rifiuta il codice, il connettore prova il suo equivalente (il codice nuovo o quello vecchio dello stesso servizio) e quello del servizio abituale, e annota nello storico della consegna quale ha usato.

7 Le opzioni del corriere

Così si presentano le opzioni nelle schede **Operation** e **SOAP Label** alla creazione di un corriere MRW:




- **Schermata reale di Odoo 20. Operation**: peso predefinito, tipo di addebito, politica in caso di errore e tentativi.

OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Default Weight (kg)	1,00	Il peso che si invia se la consegna non ha peso.
Payment Type Policy	**Auto (try variants)**	Se MRW rifiuta il tipo di addebito, prova le altre forme. Anche: **Prepaid shipping (N)**, **Collect shipping (S)** oppure **Do not send PortesDebidos**.
MRW Failure Policy	**Block validation if MRW fails**	Se MRW non crea la spedizione, la consegna non viene convalidata. L'altra opzione è **Allow validation and mark the shipment as pending**.
MRW Automatic Retries	Accesa	Un errore temporaneo viene ritentato automaticamente.
MRW Maximum Retries	6	Quante volte al massimo, per consegna.
Pulsante manuale Send MRW	Spenta	Mostralo se vuoi inviare la spedizione prima di convalidare.
Download the label through SOAP	Accesa	Dopo aver creato la spedizione, richiede l'etichetta a MRW.
Label type code (0 domestic)	0	Il tipo di etichetta richiesto: 0 nazionale, 1 conferma, 2 internazionale, 3 ZPL.
Margini dell'etichetta	1100 e 650	**Label top margin (recommended 1100)** e **Label left margin (recommended 650)**.
MRW SOAP Audit	Spento	Salva ogni richiesta e risposta in XML, per la diagnostica.
Audit XML Retention (days)	15	Giorni di conservazione di questi XML. 0 li conserva sempre.
MRW API Timeout (s) e Verify MRW SSL	30 e accesa	Tempo di attesa di ogni chiamata e verifica del certificato.

8 Invio alla convalida della consegna

Con **Calcolare tariffa e creare spedizione**, la spedizione viene creata in MRW nel momento in cui convalidi la consegna.




- **Schermata reale di Odoo 20.** Una consegna **Pronto** con MRW: la spedizione non esiste ancora e il suo stato è **Pending**.

1. **Prepara la consegna**
   Come sempre in **Magazzino**: prodotti, quantità e, se vuoi, colli e il loro peso.

2. **Premi Valida**
   Il connettore invia a MRW la spedizione: il destinatario, la tua azienda come mittente, i riferimenti del documento di trasporto e dell'ordine, le note, il servizio e i colli con il loro peso.

3. **Controlla il blocco MRW**
   Restano **MRW Request No.** e **MRW Shipment No.**, e il numero di spedizione diventa il riferimento di tracciamento della consegna. Con l'etichetta scaricata, lo stato è **Label OK**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il blocco MRW di una consegna spedita: i due numeri, lo stato e l'etichetta.

Colli, peso e indirizzo

- Il numero di colli è il maggiore tra i pacchi della consegna e le unità in uscita, con un massimo di 99.
- Il peso è quello di spedizione della consegna o, se non ce l'ha, il suo peso; se manca anche quello, il **Default Weight (kg)**.

- Se i pacchi hanno il proprio peso e le proprie misure, vengono inviati collo per collo.
- La via viene separata in strada e numero, e il telefono e il codice postale vengono puliti prima dell'invio.
- Per il Portogallo, il codice postale viene inviato con le prime 4 cifre, e il connettore prova la spedizione nazionale e, se MRW non la accetta, quella internazionale. Fuori da Spagna e Portogallo, la spedizione è internazionale.

Se MRW risponde con avvisi, o la spedizione è partita con un altro codice di servizio, un altro tipo di addebito o un'altra forma di spedizione, il connettore lo scrive nello storico della consegna.

> Odoo crea il spedizione alla convalida solo se l'operazione di consegna ha attivo **Genera etichette di spedizione**. Gli **Ordini di consegna** lo hanno attivo di default; se usi un'altra operazione di uscita, controllalo nella sua configurazione.

MANUALE D'USO · MRW

9 L'etichetta

L'etichetta MRW viene allegata alla consegna, in PDF.

Dopo aver creato la spedizione, il connettore richiede l'etichetta a MRW tramite il suo servizio web. Se MRW non la fornisce, la scarica dall'indirizzo che MRW ha restituito con la spedizione. MRW può anche fornirla in ZPL, per le stampanti di etichette: il connettore la salva così com'è.

MRW Label	Scarica l'etichetta allegata.
Request MRW Label	La richiede di nuovo a MRW, ad esempio se hai cambiato il tipo di etichetta.
MRW Portal (technical)	Apre l'indirizzo dell'etichetta fornito da MRW, quando presente.
MRW Labels	In basso, nel blocco MRW, gli allegati di etichetta della consegna.



- **Schermata reale di Odoo 20. SOAP Label**: il download dell'etichetta, il suo tipo e i suoi margini.

MANUALE D'USO · MRW

10 Tracciamento e annullamento

Con il numero di spedizione, il tracciamento e l'annullamento sono a un pulsante di distanza.

MRW Tracking	Apre la pagina di tracciamento di MRW con il numero di spedizione.
Cancel MRW	Annulla la spedizione in MRW. Se va a buon fine, la consegna resta senza numeri MRW né etichetta, pronta per essere spedita di nuovo, e lo storico lo registra.

Il link di tracciamento è quello di mrw.es per le spedizioni nazionali. Il connettore non porta in Odoo lo stato della consegna in MRW: per sapere dove si trova il pacco, usa il link.

L'ordine di vendita mostra il numero di spedizione e **MRW History** apre le sue consegne con MRW.

MANUALE D'USO · MRW

11 Inviare più consegne o prima della convalida

Due modi per inviare spedizioni senza convalidare le consegne una per una.

Più insieme

1. **Seleziona le consegne**
   Nell'elenco delle consegne, contrassegna quelle che vanno con MRW.
2. **Apri Send to MRW**
   Nel menu delle azioni dell'elenco. Scegli il corriere MRW e, se vuoi, un altro servizio solo per questo gruppo.
3. **Premi Send**
   Result indica quali consegne hanno già la loro spedizione, con il numero, e quali no, con il motivo. Le consegne non vengono convalidate: viene solo creata la loro spedizione e la loro etichetta.

Una, prima della convalida

Attiva il pulsante manuale nella scheda **Operation** del corriere. Le consegne in **Pronto** senza spedizione mostrano **Send MRW**, che crea la spedizione e l'etichetta senza convalidare. Convalidando dopo, non ne viene creata un'altra.

> Una consegna che ha già un numero di spedizione non viene inviata di nuovo: annullala prima con **Cancel MRW**.

MANUALE D'USO · MRW

12 Se MRW non crea la spedizione

Lo decide **MRW Failure Policy**, nella scheda **Operation**.

POLITICA	COSA SUCCEDE ALLA CONVALIDA	DOPO
Block validation if MRW fails	La consegna non viene convalidata e Odoo mostra il motivo.	Lo risolvi e convalidi di nuovo.
Allow validation and mark the shipment as pending	La consegna viene convalidata e lo storico registra l'errore.	Se l'errore è temporaneo, il connettore lo riprova da solo.

Un errore temporaneo è uno di questi: MRW impiega troppo tempo, risponde con un errore del server (408, 429, 500, 502, 503 o 504) o dice di riprovare. I tentativi attendono 5, 15, 30, 60, 180 e 360 minuti e si fermano a **MRW Maximum Retries**. Nel frattempo, la consegna mostra **Retry MRW** per non aspettare.

Un errore che non è temporaneo (un codice postale che MRW non accetta, un servizio che non hai attivato) non viene ritentato: il motivo resta in **MRW Last Error** e nella cronologia. Una consegna convalidata senza spedizione si invia in un secondo momento con **Send to MRW**, dall'elenco delle consegne.

> Senza prova né abbonamento a FlexigoTech Cloud non arriva nulla a MRW. Con la politica rigida, la consegna non viene convalidata; con l'altra, viene convalidata e lo storico lo segnala. Nulla viene contrassegnato come fallito per questo motivo.

MANUALE D'USO · MRW

13 Verificare la configurazione

Due schede del corriere per vedere cosa manca e cosa è successo.

Commercial assistant

Run Pre-validation controlla le credenziali, il servizio, il codice postale e il telefono della tua azienda, il peso predefinito, l'indirizzo di MRW e le consegne aperte con MRW, e indica quali hanno dati da rivedere (paese, codice postale, telefono, peso, città o provincia). **MRW Configuration Status** resta su OK, **Check** o Errore, con il dettaglio in **MRW Configuration Summary**.

Technical diagnostics

Solo per amministratori. Con **MRW SOAP Audit** attivo, ogni richiesta e ogni risposta restano in XML nella consegna, con la password oscurata. **Purge audit XML** li cancella subito; altrimenti vengono cancellati da soli trascorsi i giorni di **Audit XML Retention (days)**. Usalo per un certo periodo, quando serve capire cosa risponde MRW.

MANUALE D'USO · MRW

14 Cosa succede da sola

Questi sono i compiti pianificati del connettore, con la loro frequenza all'installazione.

ATTIVITÀ	FREQUENZA	COSA FA
MRW - Retry pending shipments	5 minuti	Riprova, in ordine, fino a 50 consegne con un tentativo in sospeso la cui ora è già arrivata.
MRW - Purge audit XML	1 giorno	Cancella i XML di audit più vecchi della loro conservazione.

Senza prova né abbonamento, il compito dei tentativi non chiama MRW: ciò che è in sospeso resta in sospeso ed esce appena il servizio torna disponibile. Le frequenze si modificano in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore.

15 Se qualcosa va storto

Cosa succede di solito e dove guardare.

MRW rifiuta il codice di servizio	Il connettore prova il suo equivalente e quello del servizio abituale. Se nessuno dei due funziona, chiedi alla tua franchise il codice corretto e inseriscilo in **Services**.
MRW rifiuta l'indirizzo o il codice postale	Controlla l'indirizzo del cliente: via con numero civico, codice postale e telefono. **Run Pre-validation** elenca le consegne con dati mancanti.
MRW rifiuta il peso	La consegna o i suoi colli non hanno peso e **Default Weight (kg)** è impostato a 0.
MRW rifiuta il tipo di pagamento	Imposta **Payment Type Policy** su **Auto (try variants)** oppure scegli quello previsto dal tuo contratto.
Manca l'etichetta	Premi **Request MRW Label**. Se MRW non la fornisce, **MRW Portal (technical)** apre la sua.
Le credenziali non sono nel cloud	**Validate Credentials** lo indica. Reinserisci la password e salva.
L'annullamento non trova la spedizione	MRW non la ha più: lo storico lo conferma e la consegna può essere spedita di nuovo.
Alla convalida non viene creata nessuna spedizione	Verifica che il metodo di spedizione abbia **Calcolare tariffa e creare spedizione** e che l'operazione di consegna abbia **Genera etichette di spedizione**.

Il messaggio di errore che vede un amministratore riporta anche l'operazione, i servizi provati e il dettaglio tecnico. Con quello, e con l'audit SOAP attivo per un po', si capisce quasi sempre cosa non piace a MRW.

16 Test e produzione

MRW ha un servizio web di test, che non crea spedizioni reali, e quello di produzione. Ogni corriere usa uno dei due.

COSA CAMBIA	TEST	PRODUZIONE
MRW Environment	**Test Environment**	**Production Environment**, quello standard
Indirizzo	sagec-test.mrw.es	sagec.mrw.es
Credenziali	Quelle di test che ti fornisce MRW	Quelle del tuo contratto
Spedizioni	Nessun ritiro dal corriere	Spedizioni reali, con la loro etichetta

Ogni corriere e ogni ambiente salvano la propria credenziale in FlexigoTech Cloud, quindi puoi avere due metodi di spedizione MRW, uno di test e uno reale. Se cambi l'ambiente di uno, la credenziale precedente viene cancellata dal cloud e dovrai inserire di nuovo la password.

1. **Prova con quello di test**

Valida alcune consegne a clienti di province diverse, con e senza colli. Controlla il numero di spedizione, l'etichetta e la cronologia di ciascuna.

2 **Esegui Run Pre-validation**

Ti indica se alla tua azienda o a qualche consegna aperta manca un dato.

3 **Crea quello di produzione**


Con le credenziali del tuo contratto. Archivia quello di test così nessuno lo sceglie per errore.

MANUALE D'USO · MRW

17 Il prezzo della spedizione

Il connettore non richiede tariffe a MRW: il prezzo della riga di spedizione lo imposti tu nel metodo di spedizione.

Nell'ordine di vendita, il metodo MRW aggiunge la sua riga di spedizione con il **Prodotto consegna** del metodo e il suo prezzo fisso. Questo è l'importo che paga il cliente, in Vendite e nel negozio online di Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Un ordine di vendita con la sua riga di spedizione MRW: il prodotto di consegna e il suo prezzo fisso.

Un prezzo per ordine	Il prezzo fisso del metodo di spedizione.
Gratuita da un certo importo	**Gratuito se ordine con importo maggiore di**.
Con un margine	**Margine sulla tariffa**, sul prezzo fisso.
Diverso per servizio	Un metodo di spedizione per ogni servizio MRW, ciascuno con il proprio prezzo.
Solo in alcune zone	I paesi, le province e i prefissi di codice postale del metodo di spedizione.

Quello che ti addebita MRW continua a essere fatturato da MRW secondo il tuo contratto: il connettore non lo porta in Odoo.

18 Assistenza

Scrivici per l'installazione, la configurazione o qualsiasi dubbio. Con il piano Standard rispondiamo entro 1 giorno lavorativo; con il Pro, entro 4 ore lavorative e, se serve, lo vediamo in videochiamata. Indicaci la tua versione di Odoo, quella del modulo e, in caso di errore, il testo completo.

E-mail

Per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio.
comercial@flexigotech.com

Sul web

La pagina del connettore, con la guida e i prezzi.
flexigotech.com/it/connettore-mrw-odoo.html

Su Odoo Apps

La pagina del modulo nello store di Odoo.
apps.odoo.com

MRW è un marchio del suo titolare. FlexigoTech pubblica questo connettore per conto proprio, senza avallo né sponsorizzazione del titolare del marchio. FlexigoTech è un marchio di Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcellona, Spagna).