
GEBRUIKERSHANDLEIDING · TRANSPORT EN VERZENDING

Connector MRW voor Odoo

Voor wie de connector al heeft: installeren, activeren, koppelen, instellen en gebruiken, stap voor stap.

Moduleversie 20.0.1.1.8 | Schermafbeeldingen van Odoo 20 | Editie van 15-11-2026





Echte schermafbeelding van Odoo 20. Een Odoo-levering die met MRW is verzonden, met vooraan het MRW-blok: de aanvraag- en verzendnummers en het label als PDF.

Inhoud

Rechts de pagina waarop elk hoofdstuk begint. Menu's en knoppen heten zoals in de Nederlandse Odoo. De menu's en knoppen van de connector zelf staan in het Engels: de module is nog niet in het Nederlands vertaald.

1	Wat het is en waar het staat	3
2	Voordat je begint	3
3	Installatie	4
4	FlexigoTech Cloud activeren: de proefperiode van 14 dagen	5
5	De MRW-vervoerder aanmaken	7
6	De MRW-dienst	8
7	De opties van de vervoerder	9
8	Verzenden bij het bevestigen van de levering	10
9	Het label	11
10	Tracking en annulering	12
11	Meerdere leveringen of vóór het bevestigen verzenden	12
12	Als MRW de zending niet aanmaakt	13
13	De configuratie controleren	13
14	Wat vanzelf gebeurt	14
15	Als er iets misgaat	14
16	Test en productie	15
17	De verzendprijs	16
18	Support	17

Deze handleiding beschrijft versie 20.0.1.1.8 van de module (Odoo-branch 20.0, commit 1009cc9). Alles wat erin staat komt uit de code: menu's, knoppen, velden, geplande acties en foutmeldingen.

De schermafbeeldingen komen uit een Odoo 20-testdatabase met een verzonnen bedrijf en verzonnen gegevens, zonder echte verbinding met MRW. Voor Odoo 17, 18 en 19 heeft de module een eigen versie: ziet iets er op je scherm anders uit, mail ons dan.

1 Wat het is en waar het staat

De connector voegt MRW toe als leverancier van de leveringsmethoden van Odoo. Wanneer je een levering valideert met een MRW-methode, wordt de zending bij MRW aangemaakt, komt het PDF-label bij de levering te staan en dient het zendingnummer om de zending te volgen.



Echte schermafbeelding van Odoo 20. **Leveringsmethoden**: die van MRW, naast die van **Vaste prijs**.

Voorraad › Instellingen › Leveringsmethoden	De MRW-vervoerder, met zijn tab MRW: **Credentials and Environment**, **Services**, **Operation**, **SOAP Label**, **Technical diagnostics** en **Commercial assistant**.
De levering	Boven de MRW-knoppen; onder het MRW-blok met **MRW Request No.**, **MRW Shipment No.**, **MRW Commercial Status** en het label.
De lijst met leveringen	**Send to MRW**, in het actiemenu, stuurt er meerdere tegelijk.
Verkoop	De verkooporder toont het zendingnummer en de knop **MRW History**.

Er is geen apart MRW-menu: alles staat in de Odoo-schermen die je al gebruikt om te verzenden.

2 Voordat je begint

Dit heb je nodig voordat je installeert. De connector is het Odoo-gedeelte: het contract met MRW is van jou.

- Een contract met MRW en toegang tot hun webservice (Sagec). Je franchise geeft je vier gegevens: de franchise, het abonnee-nummer, de gebruiker en het wachtwoord. De afdeling, als je account die heeft.
- Odoo 17, 18, 19 of 20, op Odoo.sh of op je eigen server, niet op Odoo Online. Werkt op Community en op Enterprise.
- Een Odoo-beheerder: die accepteert de gegevenslijst van FlexigoTech Cloud en het vinkje voor de vervoerder.
- Je bedrijfsgegevens up-to-date: MRW ontvangt je adres, postcode en telefoonnummer als afzender.

> De connector registreert je account niet bij MRW en legt je diensten niet vast: dat doet je franchise.

3 Installatie

De module wordt geïnstalleerd zoals elke module van derden in Odoo. Een beheerder is nodig.

Hoe je hem krijgt

Via de pagina in Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_mrw**) of via de pagina van de connector op flexigotech.com. Kies de Odoo-versie die je gebruikt: elke versie is een aparte module.

De module hangt af van `flexigotech_cloud`, de verbinding met FlexigoTech Cloud. In Odoo Apps staat die op de modulepagina onder «Community Apps Dependencies» en de prijs is erin inbegrepen; hij is gratis en heeft een eigen pagina (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Zet beide mappen naast elkaar in hetzelfde modulepad en Odoo installeert `flexigotech_cloud` tegelijk.

Op Odoo.sh

1. **Upload de mappen naar je repository**
   Kopieer `flexigobe_mrw` en `flexigotech_cloud` naar de branch van je project, in de map van je modules, en doe een push.

2. **Wacht tot Odoo.sh de branch heeft gebouwd**
   Wanneer dat klaar is, staan beide modules in de branch.

3. **Installeer de app**
   Klik in **Apps** op **Lijst met apps bijwerken** (met de ontwikkelaarsmodus), verwijder het filter **Apps** uit de zoekbalk (het staat standaard aan en verbergt modules die geen apps zijn, zoals deze), zoek naar «MRW» en klik op **Activeren**.

Op je eigen server

1. **Kopieer de mappen**
   Zet `flexigobe_mrw` en `flexigotech_cloud` in een map die in de `addons_path` van je Odoo staat.

2. **Herstart Odoo**
   Zo leest hij de nieuwe modules in.

3. **Installeer de app**
   Klik in **Apps** op **Lijst met apps bijwerken**, verwijder het filter **Apps** uit de zoekbalk (het staat standaard aan en verbergt modules die geen apps zijn, zoals deze), zoek naar «MRW» en klik op **Activeren**.


> Bij de installatie installeert Odoo ook de apps waarvan de module afhangt: Voorraad en Verkoop. Als je die al gebruikt, verandert er niets aan wat je hebt.

4 FlexigoTech Cloud activeren: de proefperiode van 14 dagen

Een nieuwe MRW-vervoerder werkt via FlexigoTech Cloud: het MRW-wachtwoord gaat één keer versleuteld naar de cloud, en elke zending, elk label en elke annulering loopt erlangs, die er jouw gegevens bij zet. Totdat de database verbonden is en de module een proefperiode of abonnement heeft, gaat er niets naar MRW.

1 **Klik op Activeren in de balk bovenaan**

Die verschijnt zodra je de module installeert. Het venster **FlexigoTech Cloud activeren** opent met het Standaard-plan en de 14 dagen gratis, zonder creditcard.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het activatievenster: lees de gegevenslijst, vink het vakje aan en vul je e-mail in.

2 **Accepteer en vul je e-mail in**

Vink «Ik heb de lijst gelezen en ga er namens mijn bedrijf mee…» aan (dit omvat de abonnementsvoorwaarden en de verwerkersovereenkomst) en vul het **E-mail van wie accepteert** in.

3 **Klik op Verbinden en proefperiode starten**

Odoo registreert de database bij FlexigoTech Cloud en start de proefperiode van de module. Als je het later wilt doen, sluit **Later** het venster.

Hetzelfde, vanuit Instellingen

In **Instellingen › FlexigoTech Cloud** staat de volledige lijst van wat de database verstuurt. Vink het vakje aan, vul de e-mail in en klik op **Accepteren en verbinden**. Als je al een account hebt op app.flexigotech.com, koppelt het veld **Heb je een code van je account?** de database eraan (de code is 10 minuten geldig).



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud, vóór het verbinden: het aangevinkte vakje, de e-mail en **Accepteren en verbinden**.

Met de database verbonden toont het blok **Modules** elke module met zijn status: **Proefperiode** en de einddatum, **Geabonneerd**, enz. Daar kies je het plan (Standaard of Pro, per maand of per jaar) en klik je op **Abonneren**: de betaling gebeurt op de Stripe-pagina, buiten Odoo.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Instellingen › FlexigoTech Cloud met de database verbonden en de connector in proefperiode.

PLAN	PRIJS	INBEGREPEN
Standaard	49 € per maand of 490 € per jaar	Reactie van support binnen 1 werkdag, tot 3 accounts
Pro	98 € per maand of 980 € per jaar	Reactie binnen 4 werkuren, tot 10 accounts en videogesprek indien nodig

Prijzen excl. btw. Als je je na afloop van de proefperiode niet abonneert, stopt de dienst en wordt er niets gefactureerd; je gegevens blijven in je Odoo. **Nu controleren** vraagt direct de toestemming (anders vernieuwt de module die zelf elke 6 uur).


> In een geneutraliseerde kopie (staging) of in een database met demodata kan geen proefperiode worden gestart: Instellingen meldt dit met «Deze database is een geneutraliseerde kopie of bevat demogegevens, dus hier kunnen geen proefperiodes worden gestart.»

5 De MRW-vervoerder aanmaken

Elk MRW-account is een leveringsmethode met **Leverancier** MRW, in **Voorraad › Instellingen › Leveringsmethoden**.

1 **Klik op Nieuw en kies MRW bij Leverancier**

Geef het een naam en laat **Integratie niveau** op **Zoek tarief een maak verzending** staan: zo wordt de verzending aangemaakt bij het valideren van de levering.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** De MRW-leveringsmethode: leverancier, integratieniveau en het product van de verzendregel.

2 **Vul Credentials and Environment in**

MRW Environment staat standaard op **Production Environment**. Vul de **Franchise**, het **Account**, het **Department** (als je dat hebt) en de **MRW User** in.

3 **Lees de waarschuwing en vink het vakje aan**


Het blauwe kader zegt wat je Odoo verlaat, waarheen het gaat en hoe lang het bewaard blijft. Vink **I accept that FlexigoTech Cloud stores the credentials and that this data passes through it on its way to MRW** aan. Alleen een beheerder ziet het.

4 **Vul het wachtwoord in en sla op**

In **MRW password for FlexigoTech Cloud**. Bij het opslaan gaat het naar de cloud samen met de andere vier gegevens, en Odoo bewaart het niet. **Saved in FlexigoTech Cloud** toont de datum.

5 **Klik op Validate Credentials**

Het toont sinds wanneer ze in de cloud zijn opgeslagen.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** **Credentials and Environment**: je MRW-codes en **MRW Connection**: FlexigoTech Cloud.


> Als je de franchise, het abonnee-nummer, de afdeling, de gebruiker of de omgeving wijzigt, sla het wachtwoord dan opnieuw op: het vorige wordt uit de cloud verwijderd.

Om met MRW te testen, zet je **Test Environment**: de aanroepen gaan naar het testadres van Sagec, met een aparte inloggegevens. Elke vervoerder bewaart zijn eigen gegevens, dus je kunt er een voor testen en een echte hebben.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · MRW

6 De MRW-dienst

De dienst is wat je bij MRW per zending contracteert: wanneer het aankomt en hoe het wordt gefactureerd. Je kiest hem op de tab **Services**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** **Services**: de dienst uit de catalogus, de gebruikelijke dienst en de codes.

Usual MRW Service	Urgente 19 Expedicion bij het aanmaken. De andere twee opties zijn Urgente 10 en Urgente 14 Expedicion.
MRW Catalog Service	Een dienst uit de MRW-catalogus. Als je die invult, heeft hij voorrang op de gebruikelijke dienst.
MRW Service Code (fallback) en **Service Description**	De code en de naam die worden verstuurd als er geen dienst uit de catalogus is: bij het aanmaken 0205 en Urgente 19 Expedicion.
Codes van Urgente 10, 14 en 19	0015, 0115 en 0205. Pas ze aan als je franchise andere geeft.

MRW Service Catalog opent de catalogus: bij installatie 16 diensten, waaronder Urgente 10, 14 en 19, Ecommerce en de oudere met hun oude code. De diensten die «set the real code» vermelden (Urgente 08:30, Urgente 12:00, Economy, International Express en International Economy) hebben geen code: vul de code in die je franchise je geeft voordat je ze gebruikt.

> Gebruik de code die je met je franchise hebt afgesproken. Als MRW de code afwijst, probeert de connector het equivalent (de nieuwe of de oude code van dezelfde dienst) en die van de gebruikelijke dienst, en legt in de geschiedenis van de levering vast welke hij heeft gebruikt.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · MRW

7 De opties van de vervoerder

Zo staan de opties op de tabs **Operation** en **SOAP Label** bij het aanmaken van een MRW-vervoerder:



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Operation: standaardgewicht, betaaltype, faalbeleid en herhalingen.


OPTIE	BIJ AANMAKEN	WAT HET DOET
Default Weight (kg)	1,00	Het gewicht dat wordt verstuurd als de levering geen gewicht heeft.
Payment Type Policy	**Auto (try variants)**	Als MRW het betaaltype afwijst, probeert hij de andere vormen. Ook: **Prepaid shipping (N)**, **Collect shipping (S)** of **Do not send PortesDebidos**.
MRW Failure Policy	**Block validation if MRW fails**	Als MRW de zending niet aanmaakt, wordt de levering niet gevalideerd. De andere optie is **Allow validation and mark the shipment as pending**.
MRW Automatic Retries	Ingeschakeld	Een tijdelijke storing wordt automatisch opnieuw geprobeerd.
MRW Maximum Retries	6	Hoe vaak het hooguit per levering opnieuw wordt geprobeerd.
Handmatige knop Send MRW	Uitgeschakeld	Toon die als je de zending wilt versturen voordat je bevestigt.
Download the label through SOAP	Ingeschakeld	Vraagt na het aanmaken van de zending het label aan bij MRW.
Label type code (0 domestic)	0	Het type label dat wordt aangevraagd: 0 nationaal, 1 bevestiging, 2 internationaal, 3 ZPL.
Marges van het label	1100 en 650	**Label top margin (recommended 1100)** en **Label left margin (recommended 650)**.
MRW SOAP Audit	Uitgeschakeld	Slaat elk verzoek en elk antwoord op als XML, voor diagnose.

OPTIE	BIJ AANMAKEN	WAT HET DOET
Audit XML Retention (days)	15	Aantal dagen dat die XML-bestanden bewaard blijven. 0 bewaart ze altijd.
MRW API Timeout (s) en Verify MRW SSL	30 en ingeschakeld	Wachttijd van elke aanroep en controle van het certificaat.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · MRW

8 Verzenden bij het bevestigen van de levering

Met **Zoek tarief een maak verzending** wordt de zending in MRW aangemaakt op het moment dat je de levering bevestigt.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een levering die **Beschikbaar** is met MRW: de zending bestaat nog niet en de status is **Pending**.

1. **Bereid de levering voor**


   Zoals altijd in **Voorraad**: producten, hoeveelheden en, als je wilt, pakketten en hun gewicht.

2. **Klik op Bevestigen**

   De connector stuurt de zending naar MRW: de ontvanger, je bedrijf als afzender, de referenties van het pakbon en de bestelling, de notities, de service en de colli met hun gewicht.

3. **Bekijk het MRW-blok**

   Je krijgt **MRW Request No.** en **MRW Shipment No.**, en het zendingsnummer wordt de trackingreferentie van de levering. Met het gedownloade label is de status **Label OK**.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Het MRW-blok van een verzonden levering: de twee nummers, de status en het label.

Colli, gewicht en adres

- Het aantal colli is het grootste van de pakketten van de levering en de eenheden die vertrekken, met een maximum van 99.
- Het gewicht is dat van de zending van de levering of, als dat ontbreekt, het gewicht ervan; als ook dat ontbreekt, het **Default Weight (kg)**.
- Als de pakketten hun gewicht en afmetingen hebben, worden ze collo per collo verstuurd.
- De straat wordt gesplitst in straatnaam en huisnummer, en het telefoonnummer en de postcode worden opgeschoond voordat ze worden verstuurd.
- Voor Portugal gaat de postcode met de eerste 4 cijfers, en de connector probeert de nationale zending en, als MRW die niet accepteert, de internationale. Buiten Spanje en Portugal is de zending internationaal.

Als MRW waarschuwingen geeft, of de zending met een andere servicecode, een ander type betaling of een andere vorm van verzending is vertrokken, schrijft de connector dat in de geschiedenis van de levering.

> Odoo crea het verzendbestand pas bij het valideren als de leveringsbewerking **Verzendlabels genereren** aan heeft staan. De **Leveringen** hebben dat standaard aan; als je een andere uitgaande bewerking gebruikt, controleer dat dan in de instellingen ervan.

GEBRUIKERSHANDLEIDING · MRW

9 Het label

Het MRW-label wordt als PDF aan de levering gehecht.

Na het aanmaken van de zending vraagt de connector het label op bij MRW via de webservice. Als MRW het niet levert, downloadt de connector het van het adres dat MRW bij de zending teruggaf. MRW kan het ook in ZPL leveren, voor labelprinters: de connector slaat het ongewijzigd op.

MRW Label	Download het bijgevoegde label.
Request MRW Label	Vraagt het opnieuw aan bij MRW, bijvoorbeeld als je het labeltype hebt gewijzigd.
MRW Portal (technical)	Opent het labeladres dat MRW heeft teruggegeven, als dat er is.
MRW Labels	Onderaan, in het MRW-blok, de labelbijlagen van de levering.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20. SOAP Label**: het downloaden van het label, het type ervan en de marges.

10 Tracking en annulering

Met het zendingsnummer zijn tracking en annulering één knop verwijderd.

MRW Tracking	Opent de trackingpagina van MRW met het zendingsnummer.
Cancel MRW	Annuleert de zending in MRW. Als het lukt, heeft de levering geen MRW-nummers en label meer, is ze klaar om opnieuw verzonden te worden, en telt de geschiedenis dat mee.

De trackinglink is die van mrw.es voor nationale zendingen. De connector haalt de status van de levering bij MRW niet naar Odoo: om te weten waar het pakket is, gebruik de link.

De verkooporder toont het zendingsnummer en **MRW History** opent de leveringen met MRW.

11 Meerdere leveringen of vóór het bevestigen verzenden

Twee manieren om zendingen te versturen zonder de leveringen één voor één te bevestigen.

Meerdere tegelijk

1. **Selecteer de leveringen**
   Vink in de lijst van leveringen de leveringen aan die via MRW gaan.
2. **Open Send to MRW**
   In het actiemenu van de lijst. Kies de vervoerder MRW en, als je wilt, een andere service alleen voor deze batch.
3. **Klik op Send**
   Result laat zien welke leveringen al hun zending hebben, met het nummer, en welke niet, met de reden. De leveringen worden niet bevestigd: alleen de zending en het label worden aangemaakt.

Eén, vóór het bevestigen

Schakel de handmatige knop in op het tabblad **Operation** van de vervoerder. Leveringen in **Beschikbaar** zonder zending tonen **Send MRW**, die de zending en het label aanmaakt zonder te bevestigen. Als je daarna bevestigt,

wordt er geen tweede zending aangemaakt.

> Een levering die al een zendingsnummer heeft, wordt niet opnieuw verstuurd: annuleer die eerst met **Cancel MRW**.

12 Als MRW de zending niet aanmaakt

Dat bepaalt **MRW Failure Policy**, op het tabblad **Operation**.

BELEID	WAT ER GEBEURT BIJ HET BEVESTIGEN	DAARNA
Block validation if MRW fails	De levering wordt niet bevestigd en Odoo toont de reden.	Je lost het op en bevestigt opnieuw.
Allow validation and mark the shipment as pending	De levering wordt bevestigd en de geschiedenis telt de storing.	Bij een tijdelijke storing probeert de connector het zelf opnieuw.

Een tijdelijke storing is een van deze: MRW doet er te lang over, geeft een serverfout (408, 429, 500, 502, 503 of 504) of zegt dat je het opnieuw moet proberen. De herpogingen wachten 5, 15, 30, 60, 180 en 360 minuten, en stoppen bij **MRW Maximum Retries**. Ondertussen toont de levering **Retry MRW** om niet te hoeven wachten.

Een storing die niet tijdelijk is (een postcode die MRW niet accepteert, een service die je niet hebt gecontracteerd) wordt niet opnieuw geprobeerd: de reden blijft staan in **MRW Last Error** en in de geschiedenis. Een bevestigde levering zonder zending wordt later verstuurd met **Send to MRW**, vanuit de lijst van leveringen.

> Zonder test of abonnement van FlexigoTech Cloud gaat er niets naar MRW. Met het strikte beleid wordt de levering niet bevestigd; met het andere wordt ze bevestigd en staat dat in de geschiedenis. Er wordt daardoor niets als mislukt gemarkeerd.

13 De configuratie controleren

Twee tabbladen van de vervoerder om te zien wat ontbreekt en wat er is gebeurd.

Commercial assistant

Run Pre-validation controleert de inloggegevens, de service, de postcode en het telefoonnummer van je bedrijf, het standaardgewicht, het adres van MRW en de openstaande leveringen met MRW, en zegt welke gegevens nog nagekeken moeten worden (land, postcode, telefoonnummer, gewicht, stad of provincie). **MRW Configuration Status** staat op OK, **Check** of Error, met het detail in **MRW Configuration Summary**.

Technical diagnostics

Alleen voor beheerders. Met **MRW SOAP Audit** ingeschakeld worden elk verzoek en elk antwoord als XML aan de levering bewaard, met het wachtwoord afgeschermd. **Purge audit XML** wist ze meteen; anders worden ze automatisch gewist na de dagen van **Audit XML Retention (days)**. Gebruik dit een tijdje, wanneer je moet nagaan wat MRW antwoordt.

14 Wat vanzelf gebeurt

Dit zijn de geplande taken van de connector, met hun frequentie bij de installatie.

TAAK	FREQUENTIE	WAT HET DOET
MRW - Retry pending shipments	5 minuten	Probeert op volgorde tot 50 leveringen opnieuw met een openstaande herpoging waarvan het tijdstip al is aangebroken.
MRW - Purge audit XML	1 dag	Wist de auditbestanden in XML die ouder zijn dan hun bewaartermijn.

Zonder test of abonnement roept de herpogingentaak MRW niet aan: wat openstaat blijft openstaan en gaat uit zodra de dienst weer beschikbaar is. De frequenties wijzig je in **Instellingen › Technisch › Geplande acties**, met de ontwikkelaarsmodus.

15 Als er iets misgaat

Wat er meestal gebeurt en waar je moet kijken.

MRW weigert de servicecode	Het connectortje test zijn eigen equivalent en dat van de gebruikelijke dienst. Als geen van beide werkt, vraag je franchise om de juiste code en zet die bij **Services**.
MRW weigert het adres of de postcode	Controleer het adres van de klant: straat met huisnummer, postcode en telefoonnummer. **Run Pre-validation** toont de leveringen met ontbrekende gegevens.
MRW weigert het gewicht	De levering of de pakketten hebben geen gewicht en het **Default Weight (kg)** staat op 0.
MRW weigert het betaaltype	Zet **Payment Type Policy** op **Auto (try variants)** of kies het type dat in je contract staat.
Er is geen label	Klik op **Request MRW Label**. Als MRW er geen geeft, opent **MRW Portal (technical)** het label zelf.
De inloggegevens staan niet in de cloud	**Validate Credentials** meldt dat. Typ het wachtwoord opnieuw in en sla op.
Het annuleren vindt de zending niet	MRW heeft haar niet meer: de geschiedenis laat dat zien en de levering kan opnieuw worden verstuurd.
Bij het valideren wordt geen verzending aangemaakt	Controleer of de verzendmethode **Zoek tarief een maak verzending** heeft staan en of de leveringsbewerking **Verzendlabels genereren** aan heeft staan.

Het foutbericht dat een beheerder ziet bevat ook de bewerking, de geteste diensten en het technische detail. Met dat bericht, en de SOAP-audit een tijdje aan, zie je meestal wat MRW niet goed vindt.

16 Test en productie

MRW heeft een testwebservice, die geen echte verzendingen aanmaakt, en de productiewebservice. Elke vervoerder gebruikt er een.

WAT VERANDERT ER	TEST	PRODUCTIE
MRW Environment	**Test Environment**	**Production Environment**, de standaardomgeving
Adres	sagec-test.mrw.es	sagec.mrw.es
Inloggegevens	De testgegevens die MRW je geeft	De gegevens uit je contract
Verzendingen	Er vertrekt geen vrachtwagen	Echte verzendingen, met hun label

Elke vervoerder en elke omgeving bewaart zijn eigen inloggegevens in FlexigoTech Cloud, dus je kunt twee MRW-verzendmethoden hebben, een voor test en een echte. Als je de omgeving van een van beide wijzigt, wordt de vorige inlog uit de cloud verwijderd en moet je het wachtwoord opnieuw invoeren.

1. **Probeer het met de testomgeving**
   Valideer een paar leveringen naar klanten in verschillende provincies, met en zonder pakketten. Controleer het verzendnummer, het label en de geschiedenis van elk.


2. **Voer Run Pre-validation uit**
   Het laat zien of je bedrijf of een openstaande levering een gegeven mist.

3. **Maak die voor productie aan**
   Met de inloggegevens uit je contract. Archiveer die voor test zodat niemand hem per ongeluk kiest.

17 De verzendprijs

De connector vraagt geen tarieven op bij MRW: de prijs van de verzendregel stel je zelf in bij de verzendmethode.

Op de verkooporder voegt de MRW-methode zijn verzendregel toe met het **Verzendwijze product** van de methode en de vaste prijs ervan. Dat is het bedrag dat de klant betaalt, in Verkoop en in de online winkel van Odoo.



- **Echte schermafbeelding van Odoo 20.** Een verkooporder met zijn verzendregel via MRW: het verzendproduct en de vaste prijs.

Eén prijs per order	De vaste prijs van de verzendmethode.
Gratis vanaf een bedrag	**Gratis indien het order bedrag meer is dan**.
Met een marge	**Marge op tarief**, op de vaste prijs.
Verschillende prijs per service	Een verzendmethode per MRW-service, elk met zijn eigen prijs.
Alleen in bepaalde gebieden	De landen, provincies en postcodeprefixen van de verzendmethode.

Wat MRW je rekent, blijft MRW volgens je contract factureren: de connector haalt dat niet naar Odoo.

18 Support

Neem contact met ons op voor installatie, configuratie of andere vragen. Met het Standaard-abonnement antwoorden we binnen 1 werkdag; met het Pro-abonnement binnen 4 werkuren, en indien nodig bekijken we het samen via videobellen. Vertel ons je Odoo-versie, de versie van de module en, bij een fout, de volledige tekst ervan.

E-mail

Voor installatie, instellingen of elke vraag.
comercial@flexigotech.com

Op de website

De pagina van de connector, met de gids en de prijzen.
flexigotech.com/nl/mrw-koppeling-odoo.html

In Odoo Apps

De pagina van de module in de Odoo-winkel.
apps.odoo.com

MRW is een merk van zijn eigenaar. FlexigoTech publiceert deze connector op eigen initiatief, zonder goedkeuring of sponsoring van de merkeigenaar. FlexigoTech is een merk van Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Spanje).