
INSTRUKCJA OBSŁUGI · TRANSPORT I WYSYŁKI

Konektor MRW dla Odoo

Dla tych, którzy mają już konektor: instalacja, aktywacja, połączenie, konfiguracja i codzienna praca, krok po kroku.

Wersja modułu 20.0.1.1.8 | Zrzuty ekranu z Odoo 20 | Wydanie z 15-11-2026





Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Jedna dostawa z Odoo wysłana przez MRW i przed nią jej blok MRW: numery zgłoszenia i przesyłki oraz etykieta w PDF.

Spis treści

Po prawej strona, na której zaczyna się każdy rozdział. Menu i przyciski mają nazwy z polskiego Odoo. Menu i przyciski samego konektora są po angielsku: moduł nie ma jeszcze tłumaczenia na polski.

1	Czym jest i gdzie się znajduje	3
2	Zanim zaczniesz	3
3	Instalacja	4
4	Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny	5
5	Tworzenie przewoźnika MRW	7
6	Usługa MRW	8
7	Opcje przewoźnika	9
8	Wysyłka przy zatwierdzaniu dostawy	10
9	Etykieta	11
10	Śledzenie i anulowanie	12
11	Wysyłka wielu dostaw lub przed zatwierdzeniem	12
12	Jeśli MRW nie utworzy przesyłki	13
13	Sprawdzanie konfiguracji	13
14	Co dzieje się automatycznie	14
15	Jeśli coś nie działa	14
16	Testy i produkcja	15
17	Cena wysyłki	16
18	Wsparcie	17

Ta instrukcja opisuje wersję 20.0.1.1.8 modułu (gałąź Odoo 20.0, commit 1009cc9). Wszystko, co zawiera, pochodzi z jego kodu: menu, przyciski, pola, zaplanowane akcje i komunikaty o błędach.

Zrzuty ekranu pochodzą z testowej bazy Odoo 20 z wymyśloną firmą i wymyślonymi danymi, bez prawdziwego połączenia z MRW. Dla Odoo 17, 18 i 19 moduł ma własną wersję: jeśli coś na Twoim ekranie wygląda inaczej, napisz do nas.

1 Czym jest i gdzie się znajduje

Konektor dodaje MRW jako dostawcę metod dostawy w Odoo. Przy zatwierdzaniu dostawy z metodą MRW przesyłka zostaje utworzona w MRW, etykieta w PDF trafia do dostawy, a numer przesyłki służy do jej śledzenia.



Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. **Metody dostawy**: ta MRW, obok **Cena stała**.

Magazynowanie › Konfiguracja › Metody dostawy	Przewoźnik MRW, z zakładką MRW: **Credentials and Environment**, **Services**, **Operation**, **SOAP Label**, **Technical diagnostics** i **Commercial assistant**.
Dostawa	U góry przyciski MRW; na dole blok MRW z **MRW Request No.**, **MRW Shipment No.**, **MRW Commercial Status** i etykietą.
Lista dostaw	**Send to MRW**, w menu akcji, wysyła kilka dostaw naraz.
Sprzedaż	Zamówienie sprzedaży pokazuje numer przesyłki i przycisk **MRW History**.

Nie ma osobnego menu MRW: wszystko znajduje się na ekranach Odoo, których już używasz do wysyłek.

2 Zanim zaczniesz

Oto, czego potrzeba przed instalacją. Konektor to część po stronie Odoo: umowa z MRW jest po Twojej stronie.

- Umowa z MRW i dostęp do ich usługi sieciowej (Sagec). Twoja franszyza daje cztery dane: franszyzę, abonenta, użytkownika i hasło. Dział, jeśli Twoje konto go ma.
- Odoo 17, 18, 19 lub 20, na Odoo.sh lub na Twoim serwerze, nie w Odoo Online. Działa w Community i w Enterprise.
- Administrator Odoo: akceptuje listę danych FlexigoTech Cloud i pole przewoźnika.
- Dane Twojej firmy aktualne: MRW przyjmuje jej adres, kod pocztowy i telefon jako nadawcę.

> Konektor nie zakłada Twojego konta w MRW ani nie uzgadnia Twoich usług: to robi Twoja franszyza.

3 Instalacja

Moduł instaluje się jak każdy moduł Odoo od innych dostawców. Potrzebny jest administrator.

Skąd go wziąć

Z jego karty w Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_mrw**) lub z karty konektora na flexigotech.com. Wybierz wersję Odoo, której używasz: każda wersja to osobny moduł.

Moduł zależy od `flexigotech_cloud`, czyli połączenia z FlexigoTech Cloud. W Odoo Apps strona modułu umieszcza go w „Community Apps Dependencies" i jego cena już go obejmuje; jest bezpłatny i ma własną stronę (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Umieść oba foldery obok siebie w tej samej ścieżce modułów, a Odoo zainstaluje `flexigotech_cloud` razem z nim.

Na Odoo.sh

1. **Wyślij foldery do repozytorium**
   Skopiuj `flexigobe_mrw` i `flexigotech_cloud` do gałęzi projektu, do folderu z modułami, i wykonaj push.

2. **Poczekaj, aż Odoo.sh zbuduje gałąź**
   Gdy się skończy, oba moduły są w gałęzi.

3. **Zainstaluj aplikację**
   W **Aplikacje** kliknij **Aktualizuj listę aplikacji** (w trybie programisty), usuń filtr **Aplikacje** z wyszukiwarki (jest domyślnie włączony i ukrywa moduły, które nie są aplikacjami, takie jak ten), wyszukaj «MRW» i kliknij **Aktywuj**.

Na Twoim serwerze

1. **Skopiuj foldery**
   Umieść `flexigobe_mrw` i `flexigotech_cloud` w folderze znajdującym się w `addons_path` Twojego Odoo.

2. **Uruchom Odoo ponownie**
   Dzięki temu odczyta nowe moduły.

3. **Zainstaluj aplikację**
   W **Aplikacje** wybierz **Aktualizuj listę aplikacji**, usuń filtr **Aplikacje** z wyszukiwarki (jest domyślnie włączony i ukrywa moduły, które nie są aplikacjami, takie jak ten), wyszukaj „MRW" i kliknij **Aktywuj**.


> Przy instalacji Odoo instaluje też aplikacje, od których zależy moduł: Magazyn i Sprzedaż. Jeśli już z nich korzystasz, nic się nie zmienia w tym, co masz.

4 Aktywacja FlexigoTech Cloud: 14-dniowy okres próbny

Nowy przewoźnik MRW działa przez FlexigoTech Cloud: hasło do MRW trafia raz do chmury, zaszyfrowane, a każda przesyłka, etykieta i anulowanie przechodzą przez nią, która dodaje Twoje dane dostępowe. Dopóki baza nie jest połączona, a moduł nie ma okresu próbnego lub subskrypcji, do MRW nic nie trafia.

1 **Kliknij Aktywuj na górnym pasku**

Pojawia się od razu po zainstalowaniu modułu. Otwórz okno **Aktywuj FlexigoTech Cloud**, z planem Standard i 14 dniami za darmo, bez karty.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Okno aktywacji: przeczytaj listę danych, zaznacz pole i wpisz swój e-mail.

2 **Zaakceptuj i wpisz e-mail**

Zaznacz „Zapoznałem(-am) się z listą i w imieniu mojej firmy akceptuję…" (obejmuje warunki subskrypcji i umowę powierzenia przetwarzania danych) i wpisz **E-mail osoby akceptującej**.

3 **Kliknij Połącz i rozpocznij okres próbny**

Odoo rejestruje bazę w FlexigoTech Cloud i rozpoczyna okres próbny modułu. Jeśli chcesz to zrobić później, **Później** zamyka okno.


To samo z poziomu Ustawień

W **Ustawienia › FlexigoTech Cloud** znajduje się pełna lista tego, co baza wysyła. Zaznacz pole, wpisz e-mail i kliknij **Zaakceptuj i połącz**. Jeśli masz już konto na app.flexigotech.com, pole **Masz kod ze swojego konta?** łączy bazę z tym kontem (kod ważny 10 minut).



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud przed połączeniem: zaznaczone pole, e-mail i **Zaakceptuj i połącz**.

Gdy baza jest połączona, blok **Moduły** pokazuje każdy moduł z jego stanem: **Okres próbny** i datę zakończenia, **Subskrypcja aktywna** itd. Stamtąd wybierasz plan (Estándar lub Pro, miesięcznie lub rocznie) i klikasz **Subskrybuj**: płatność odbywa się na stronie Stripe, poza Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Ustawienia › FlexigoTech Cloud z połączoną bazą i konektorem w okresie próbnym.

PLAN	CENA	ZAWIERA
Estándar	49 € miesięcznie lub 490 € rocznie	Odpowiedź wsparcia w 1 dzień roboczy, do 3 kont
Pro	98 € miesięcznie lub 980 € rocznie	Odpowiedź w 4 godziny robocze, do 10 kont i rozmowa wideo w razie potrzeby

Ceny bez VAT. Jeśli po zakończeniu okresu próbnego nie wykupisz subskrypcji, usługa się zatrzyma i nic nie zostanie naliczone; Twoje dane zostają w Twoim Odoo. **Sprawdź teraz** pyta o zgodę od razu (w przeciwnym razie moduł odnawia ją sam co 6 godzin).


> W kopii neutralizowanej (staging) lub w bazie z danymi demonstracyjnymi nie da się rozpocząć okresu próbnego: Ustawienia mówią to komunikatem „Ta baza danych jest zneutralizowaną kopią lub zawiera dane demonstracyjne, więc nie można tu rozpocząć okresu próbnego.”

5 Tworzenie przewoźnika MRW

Każde konto MRW to metoda dostawy z **Dostawca** MRW, w **Magazynowanie › Konfiguracja › Metody dostawy**.

1 **Kliknij Nowe i wybierz MRW w Dostawca**

Nadaj nazwę i zostaw **Poziom integracji** na **Uzyskaj stawkę i utwórz przesyłkę**: dzięki temu przesyłka powstaje przy zatwierdzaniu dostawy.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Metoda dostawy MRW: dostawca, poziom integracji i produkt linii wysyłki.

2 **Wypełnij Credentials and Environment**

MRW Environment ustaw na **Production Environment**. Wpisz **Franchise**, **Account**, **Department**, jeśli go masz, i **MRW User**.

3 **Przeczytaj ostrzeżenie i zaznacz pole**


Niebieska ramka mówi, co wychodzi z Twojego Odoo, dokąd trafia i jak długo się przechowuje. Zaznacz **I accept that FlexigoTech Cloud stores the credentials and that this data passes through it on its way to MRW**. Widzi to tylko administrator.

4 **Wpisz hasło i zapisz**

W polu **MRW password for FlexigoTech Cloud**. Po zapisaniu trafia do chmury razem z czterema pozostałymi danymi, a Odoo go nie przechowuje. **Saved in FlexigoTech Cloud** pokazuje datę.

5 **Kliknij Validate Credentials**

Pokazuje, od kiedy dane są zapisane w chmurze.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Credentials and Environment**: Twoje kody MRW i **MRW Connection**: FlexigoTech Cloud.


> Jeśli zmienisz franszyzę, abonenta, dział, użytkownika lub środowisko, zapisz hasło ponownie: poprzednie zostanie usunięte z chmury.

Do testów z MRW ustaw **Test Environment**: wywołania idą na adres testowy Sagec, z osobnymi danymi dostępowymi. Każdy przewoźnik przechowuje swoje, więc możesz mieć jednego testowego i jednego rzeczywistego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · MRW

6 Usługa MRW

Usługa to to, co zamawiasz u MRW dla każdej przesyłki: kiedy dociera i jak się rozlicza. Wybiera się ją w zakładce **Services**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. Services**: usługa z katalogu, zwykła usługa i ich kody.

Usual MRW Service	Urgente 19 Expedicion przy tworzeniu. Pozostałe dwie opcje to Urgente 10 i Urgente 14 Expedicion.
MRW Catalog Service	Usługa z katalogu MRW. Jeśli ją ustawisz, ma pierwszeństwo przed zwykłą.
MRW Service Code (fallback) i **Service Description**	Kod i nazwa wysyłane, gdy nie ma usługi z katalogu: 0205 i Urgente 19 Expedicion przy tworzeniu.
Kody Urgente 10, 14 i 19	0015, 0115 i 0205. Zmień je, jeśli Twoja franszyza dała Ci inne.

MRW Service Catalog otwiera katalog: 16 usług przy instalacji, w tym Urgente 10, 14 i 19, Ecommerce oraz wcześniejsze z dawnym kodem. Te, które mają napis „set the real code" (Urgente 08:30, Urgente 12:00,

Economy, International Express i International Economy), nie mają kodu: przed użyciem wpisz ten, który dała Ci franszyza.

> Używaj kodu uzgodnionego z franszyzą. Jeśli MRW odrzuci kod, konektor spróbuje jego odpowiednika (nowy lub dawny kod tej samej usługi) oraz kodu zwykłej usługi i zapisze w historii dostawy, którego użył.

7 Opcje przewoźnika

Tak wyglądają opcje w zakładkach **Operation** i **SOAP Label** przy tworzeniu przewoźnika MRW:




- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** **Operation**: domyślna waga, typ płatności, polityka błędu i ponowienia.

OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
Default Weight (kg)	1,00	Waga wysyłana, gdy dostawa nie ma wagi.
Payment Type Policy	**Auto (try variants)**	Jeśli MRW odrzuci typ płatności, próbuje innych sposobów. Dostępne też: **Prepaid shipping (N)**, **Collect shipping (S)** lub **Do not send PortesDebidos**.
MRW Failure Policy	**Block validation if MRW fails**	Jeśli MRW nie utworzy przesyłki, dostawa nie zostaje zatwierdzona. Drugą opcją jest **Allow validation and mark the shipment as pending**.
MRW Automatic Retries	Włączone	Przejściowa awaria zostanie ponowiona automatycznie.
MRW Maximum Retries	6	Maksymalna liczba prób na jedną dostawę.
Ręczny przycisk Send MRW	Wyłączone	Pokaż go, jeśli chcesz wysłać przesyłkę przed zatwierdzeniem.
Download the label through SOAP	Włączone	Po utworzeniu przesyłki zamawia etykietę w MRW.
Label type code (0 domestic)	0	Typ etykiety do zamówienia: 0 krajowa, 1 potwierdzenie, 2 międzynarodowa, 3 ZPL.
Marginesy etykiety	1100 i 650	**Label top margin (recommended 1100)** i **Label left margin (recommended 650)**.
MRW SOAP Audit	Wyłączone	Zapisuje każde żądanie i odpowiedź w XML, do diagnostyki.
Audit XML Retention (days)	15	Liczba dni przechowywania tych plików XML. 0 oznacza zawsze.

OPCJA	PRZY TWORZENIU	CO ROBI
MRW API Timeout (s) i Verify MRW SSL	30 i włączone	Czas oczekiwania na każde wywołanie oraz sprawdzanie certyfikatu.

8 Wysyłka przy zatwierdzaniu dostawy

Przy **Uzyskaj stawkę i utwórz przesyłkę** przesyłka zostaje utworzona w MRW w momencie zatwierdzenia dostawy.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Dostawa w stanie **Gotowe** z MRW: przesyłka jeszcze nie istnieje, a jej status to **Pending**.

1. ### Przygotuj dostawę


   Jak zwykle w **Magazynowanie**: produkty, ilości i, jeśli chcesz, paczki oraz ich waga.

2. ### Kliknij Zatwierdź

   Konektor wysyła do MRW przesyłkę: odbiorcę, Twoją firmę jako nadawcę, referencje z dokumentu wydania i zamówienia, uwagi, usługę oraz kolli z wagą.

3. ### Zobacz blok MRW

   Pojawią się **MRW Request No.** i **MRW Shipment No.**, a numer przesyłki stanie się referencją śledzenia dostawy. Po pobraniu etykiety status to **Label OK**.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Blok MRW wysłanej dostawy: oba numery, status i etykieta.

Kolli, waga i adres

- Liczba kolli to większa z liczby paczek w dostawie i liczby wysyłanych sztuk, maksymalnie 99.
- Waga to waga przesyłki z dostawy lub, jeśli jej brak, waga dostawy; jeśli i tej brak, **Default Weight (kg)**.
- Jeśli paczki mają swoją wagę i wymiary, wysyłane są kolli po kolei.
- Ulica jest dzielona na nazwę i numer, a telefon i kod pocztowy są czyszczone przed wysłaniem.
- Dla Portugalii kod pocztowy jest wysyłany z pierwszymi 4 cyframi; konektor próbuje przesyłki krajowej, a jeśli MRW jej nie przyjmie, międzynarodowej. Poza Hiszpanią i Portugalią przesyłka jest międzynarodowa.

Jeśli MRW zwróci ostrzeżenia albo przesyłka zostanie utworzona z innym kodem usługi, typem pobrania lub formą przesyłki, konektor zapisze to w historii dostawy.

> Odoo tworzy przesyłkę przy zatwierdzaniu tylko wtedy, gdy operacja dostawy ma włączone **Generuj etykiety wysyłkowe**. **Zlecenia dostawy** mają je włączone domyślnie; jeśli używasz innej operacji wydania, sprawdź jej konfigurację.

INSTRUKCJA OBSŁUGI · MRW

9 Etykieta

Etykieta MRW jest załączona do dostawy, w formacie PDF.

Po utworzeniu przesyłki konektor zamawia etykietę w MRW przez usługę sieciową. Jeśli MRW jej nie poda, pobiera ją z adresu zwróconego wraz z przesyłką. MRW może też wydać etykietę w ZPL, dla drukarek etykiet; konektor zapisuje ją bez zmian.

MRW Label	Pobiera załączoną etykietę.
Request MRW Label	Zamawia ją ponownie w MRW, np. po zmianie typu etykiety.
MRW Portal (technical)	Otwiera adres etykiety zwrócony przez MRW, jeśli taki istnieje.
MRW Labels	Na dole, w bloku MRW, załączniki etykiet dostawy.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20. SOAP Label**: pobranie etykiety, jej typ i marginesy.

10 Śledzenie i anulowanie

Mając numer przesyłki, śledzenie i anulowanie są na wyciągnięcie przycisku.

MRW Tracking	Otwiera stronę śledzenia MRW z numerem przesyłki.
Cancel MRW	Anuluje przesyłkę w MRW. Po sukcesie dostawa traci numery MRW i etykietę, jest gotowa do ponownego wysłania, a historia to odnotowuje.

Link do śledzenia to mrw.es dla przesyłek krajowych. Konektor nie przenosi do Odoo statusu dostawy w MRW: aby sprawdzić, gdzie jest paczka, użyj linku.

Zamówienie sprzedaży pokazuje numer przesyłki, a **MRW History** otwiera jego dostawy z MRW.

11 Wysyłka wielu dostaw lub przed zatwierdzeniem

Dwa sposoby wysyłania przesyłek bez zatwierdzania dostaw jedna po drugiej.

Kilka naraz

1. **Zaznacz dostawy**
   Na liście dostaw zaznacz te, które idą przez MRW.
2. **Otwórz** Send to MRW
   W menu akcji listy. Wybierz przewoźnika MRW i, jeśli chcesz, inną usługę tylko dla tej partii.
3. **Kliknij** Send
   Result pokazuje, które dostawy mają już przesyłkę wraz z jej numerem, a które nie, z podaniem przyczyny. Dostawy nie są zatwierdzane: tworzona jest tylko ich przesyłka i etykieta.

Jedna, przed zatwierdzeniem

Włącz ręczny przycisk w zakładce **Operation** przewoźnika. Dostawy w stanie **Gotowe** bez przesyłki pokazują **Send MRW**, który tworzy przesyłkę i etykietę bez zatwierdzania. Późniejsze zatwierdzenie nie utworzy kolejnej.

> Dostawy, która ma już numer przesyłki, nie wysyła się ponownie: najpierw ją anuluj przez **Cancel MRW**.

12 Jeśli MRW nie utworzy przesyłki

Decyduje o tym **MRW Failure Policy** w zakładce **Operation**.

POLITYKA	CO SIĘ DZIEJE PRZY ZATWIERDZANIU	PO
Block validation if MRW fails	Dostawa nie zostaje zatwierdzona, a Odoo pokazuje przyczynę.	Naprawiasz problem i zatwierdzasz ponownie.
Allow validation and mark the shipment as pending	Dostawa zostaje zatwierdzona, a historia odnotowuje awarię.	Jeśli awaria jest przejściowa, konektor ponawia próbę automatycznie.

Awaria przejściowa to jedna z poniższych: MRW odpowiada zbyt długo, zwraca błąd serwera (408, 429, 500, 502, 503 lub 504) albo prosi o ponowną próbę. Ponowienia czekają 5, 15, 30, 60, 180 i 360 minut i zatrzymują się na **MRW Maximum Retries**. W międzyczasie dostawa pokazuje **Retry MRW**, żeby nie czekać.

Awaria, która nie jest przejściowa (kod pocztowy nieobsługiwany przez MRW, usługa, której nie masz wykupionej), nie jest ponawiana: przyczyna zostaje zapisana w **MRW Last Error** i w historii. Zatwierdzoną dostawę bez przesyłki wysyła się później przez **Send to MRW** z listy dostaw.

> Bez testu i subskrypcji FlexigoTech Cloud nic nie trafia do MRW. Przy ścisłej polityce dostawa nie zostaje zatwierdzona; przy drugiej zostaje zatwierdzona, a historia to mówi. Nic nie jest z tego powodu oznaczane jako błędne.

13 Sprawdzanie konfiguracji

Dwie zakładki przewoźnika, by zobaczyć, czego brakuje i co się wydarzyło.

Commercial assistant

Run Pre-validation sprawdza dane logowania, usługę, kod pocztowy i telefon Twojej firmy, domyślną wagę, adres MRW oraz otwarte dostawy z MRW, i wskazuje, które mają dane do sprawdzenia (kraj, kod pocztowy, telefon, wagę, miasto lub prowincję). **MRW Configuration Status** pokazuje OK, **Check** lub Error, a szczegóły są w **MRW Configuration Summary**.

Technical diagnostics

Tylko dla administratorów. Przy włączonym **MRW SOAP Audit** każde żądanie i odpowiedź zapisywane są jako XML w dostawie, z ukrytym hasłem. **Purge audit XML** usuwa je od razu; w przeciwnym razie znikają same po dniach z **Audit XML Retention (days)**. Używaj tego przez jakiś czas, gdy trzeba sprawdzić, co odpowiada MRW.

14 Co dzieje się automatycznie

To zaplanowane zadania konektora z ich częstotliwością po instalacji.

ZADANIE	CZĘSTOTLIWOŚĆ	CO ROBI
MRW - Retry pending shipments	5 minut	Ponawia po kolei do 50 dostaw z oczekującą ponowną próbą, której czas już nadszedł.
MRW - Purge audit XML	1 dzień	Usuwa pliki XML audytu starsze niż ich okres przechowywania.

Bez testu i subskrypcji zadanie ponowień nie wywołuje MRW: oczekujące pozostają oczekujące i zostaną wysłane, gdy usługa wróci. Częstotliwości zmienia się w **Ustawienia › Techniczne › Zaplanowane akcje**, z trybem deweloperskim.

15 Jeśli coś nie działa

Co zwykle się dzieje i gdzie tego szukać.

MRW odrzuca kod usługi	Konektor próbuje jego odpowiednika i usługi zwyczajowej. Jeśli żaden nie działa, poproś swoją franczyzę o właściwy kod i wpisz go w **Services**.
MRW odrzuca adres lub kod pocztowy	Sprawdź adres klienta: ulicę z numerem, kod pocztowy i telefon. **Run Pre-validation** wymienia przesyłki z brakującymi danymi.
MRW odrzuca wagę	Przesyłka lub jej paczki nie mają wagi, a **Default Weight (kg)** wynosi 0.
MRW odrzuca typ płatności	Ustaw **Payment Type Policy** na **Auto (try variants)** lub wybierz typ zgodny z Twoją umową.
Brak etykiety	Kliknij **Request MRW Label**. Jeśli MRW jej nie wyda, **MRW Portal (technical)** otworzy własną.
Dane logowania nie są w chmurze	**Validate Credentials** to pokaże. Wpisz ponownie hasło i zapisz.
Anulowanie nie znajduje przesyłki	MRW już jej nie ma: historia to potwierdza i przesyłkę można wysłać ponownie.
Przy zatwierdzaniu nie jest tworzona żadna przesyłka	Sprawdź, czy metoda wysyłki ma **Uzyskaj stawkę i utwórz przesyłkę** oraz czy operacja dostawy ma **Generuj etykiety wysyłkowe**.

Komunikat błędu widoczny dla administratora zawiera także operację, przetestowane usługi i szczegóły techniczne. Dzięki temu, przy włączonym na chwilę audycie SOAP, zwykle widać, co nie podoba się MRW.

16 Testy i produkcja

MRW udostępnia testową usługę sieciową, która nie tworzy prawdziwych przesyłek, oraz usługę produkcyjną. Każdy przewoźnik korzysta z jednej z nich.

CO SIĘ ZMIENIA	TESTY	PRODUKCJA
MRW Environment	**Test Environment**	**Production Environment**, domyślne
Adres	sagec-test.mrw.es	sagec.mrw.es
Dane logowania	Testowe, które poda Ci MRW	Z Twojej umowy
Przesyłki	Nie wysyłają się żadne ciężarówki	Prawdziwe przesyłki z etykietą

Każdy przewoźnik i każde środowisko zapisują własne dane logowania w FlexigoTech Cloud, więc możesz mieć dwie metody wysyłki MRW: testową i prawdziwą. Jeśli zmienisz środowisko przewoźnika, poprzednie dane logowania zostaną usunięte z chmury i trzeba będzie ponownie wpisać hasło.

1. **Najpierw przetestuj na środowisku testowym**
   Zatwierdź kilka dostaw dla klientów z różnych prowincji, z paczkami i bez nich. Sprawdź numer przesyłki, etykietę i historię każdej z nich.


2. **Uruchom Run Pre-validation**
   Pokaże, czy w Twojej firmie lub w którejś z otwartych dostaw brakuje jakiejś danej.

3. **Utwórz środowisko produkcyjne**
   Z danymi logowania z Twojej umowy. Zarchiwizuj testowe, aby nikt nie wybrał go przez pomyłkę.

17 Cena wysyłki

Konektor nie pobiera stawek od MRW: cenę pozycji wysyłki ustawiasz sam w metodzie wysyłki.

W zamówieniu sprzedaży metoda MRW dodaje pozycję wysyłki z **Produkt dostawy** tej metody i jej stałą ceną. To ta kwota jest płacona przez klienta, w Sprzedaży i w sklepie internetowym Odoo.



- **Prawdziwy zrzut ekranu z Odoo 20.** Zamówienie sprzedaży z pozycją wysyłki MRW: produkt dostawy i jego stała cena.

Jedna cena za zamówienie	Stała cena metody wysyłki.
Darmowa od określonej kwoty	**Bezpłatnie, jeśli kwota zamówienia przekracza**.
Z marżą	**Marża na stawce**, naliczana od stałej ceny.
Różne ceny za usługę	Osobna metoda wysyłki dla każdej usługi MRW, z własną ceną.
Tylko w wybranych strefach	Kraje, prowincje i prefiksy kodów pocztowych metody wysyłki.

Koszty, które nalicza Ci MRW, nadal rozlicza MRW zgodnie z Twoją umową; konektor ich nie przenosi do Odoo.

18 Wsparcie

Napisz do nas, aby zainstalować i skonfigurować konektor lub zgłosić wątpliwości. W planie Standard odpowiadamy w ciągu 1 dnia roboczego, w planie Pro w ciągu 4 godzin roboczych, a w razie potrzeby możemy to omówić podczas rozmowy wideo. Podaj wersję Odoo, wersję modułu i, jeśli pojawił się błąd, jego pełny tekst.

E-mail

W sprawie instalacji, konfiguracji i wszelkich pytań.
comercial@flexigotech.com

W internecie

Strona konektora z przewodnikiem i cenami.
flexigotech.com/pl/integracja-mrw-odoo.html

W Odoo Apps

Strona modułu w sklepie Odoo.
apps.odoo.com

MRW jest marką należącą do jej właściciela. FlexigoTech publikuje ten konektor na własną rękę, bez poparcia ani patronatu właściciela marki. FlexigoTech jest marką Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Hiszpania).