
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · TRANSPORTE E ENVIOS

Conector MRW para Odoo

Para quem já tem o conector: instalá-lo, ativá-lo, ligá-lo, configurá-lo e usá-lo, passo a passo.

Versão do módulo 20.0.1.1.8 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 15-11-2026





Captura real do Odoo 20. Uma entrega do Odoo enviada pela MRW e, à frente, o seu bloco MRW: os números de pedido e de envio e a etiqueta em PDF.

Índice

À direita, a página onde começa cada secção. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português.

1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	3
3	Instalação	4
4	Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	5
5	Criar o transportador MRW	7
6	O serviço da MRW	8
7	As opções do transportador	9
8	Enviar ao validar a entrega	10
9	A etiqueta	11
10	Seguimento e anulação	11
11	Enviar várias entregas ou antes de validar	12
12	Se a MRW não criar a remessa	12
13	Verificar a configuração	13
14	O que acontece sozinho	13
15	Se algo falhar	14
16	Testes e produção	14
17	O preço do envio	15
18	Suporte	16

Este manual descreve a versão 20.0.1.1.8 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 1009cc9). Tudo o que diz sai do seu código: menus, botões, campos, ações agendadas e mensagens de erro.

As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a MRW. No Odoo 17, 18 e 19 o módulo tem a sua própria versão: se algo no seu ecrã não coincidir, escreva-nos.

1 O que é e onde está

O conector acrescenta a MRW como fornecedor dos métodos de entrega do Odoo. Ao validar uma entrega com um método MRW, o envio é criado na MRW, a etiqueta em PDF fica na entrega e o número de envio serve para o seguir.



- **Captura real do Odoo 20. Métodos de Entrega**: o da MRW, ao lado do de **Preço Definido**.

Inventário › Configurações › Métodos de Entrega	O transportador MRW, com o seu separador MRW: **Credenciais e Ambiente**, **Serviços**, **Operação**, **Etiqueta SOAP**, **Diagnóstico técnico** e **Assistente comercial**.
A entrega	Em cima, os botões da MRW; em baixo, o bloco MRW com **N.º Pedido MRW**, **N.º Envio MRW**, **Estado comercial MRW** e a etiqueta.
A lista de entregas	**Enviar para MRW**, no menu de ações, envia várias de uma vez.
Vendas	A encomenda de venda mostra o número de envio e o botão **Histórico MRW**.

Não há um menu da MRW à parte: tudo vive nos ecrãs do Odoo que já usa para enviar.

2 Antes de começar

Isto é o que é preciso antes de instalar. O conector é a parte do Odoo: o contrato com a MRW é seu.

- Um contrato com a MRW e o acesso ao seu serviço web (Sagec). A sua franquia dá-lhe quatro dados: a franquia, o assinante, o utilizador e a palavra-passe. O departamento, se a sua conta o tiver.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu servidor, não no Odoo Online. Vale em Community e em Enterprise.
- Um administrador do Odoo: aceita a lista de dados da FlexigoTech Cloud e a caixa do transportador.
- Os dados da sua empresa atualizados: a MRW recebe a sua morada, o seu código postal e o seu telefone como remetente.

> O conector não abre a sua conta na MRW nem acorda os seus serviços: isso faz a sua franquia.

3 Instalação

O módulo instala-se como qualquer módulo de Odoo de terceiros. É preciso um administrador.

Como se obtém

Pela sua ficha no Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_mrw**) ou pela ficha do conector em flexigotech.com. Escolha a versão do Odoo que usa: cada versão é um módulo à parte.

O módulo depende de `flexigotech_cloud`, a ligação à FlexigoTech Cloud. No Odoo Apps, a página do módulo indica-o em «Community Apps Dependencies» e o seu preço já o inclui; além disso é gratuito e tem página própria (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Ponha as duas pastas juntas no mesmo caminho de módulos e o Odoo instala `flexigotech_cloud` ao mesmo tempo.

No Odoo.sh

1. **Envie as pastas para o seu repositório**
   Copie `flexigobe_mrw` e `flexigotech_cloud` para o ramo do seu projeto, na pasta dos seus módulos, e faça push.

2. **Aguarde que o Odoo.sh construa o ramo**
   Quando terminar, os dois módulos estão no ramo.

3. **Instale a aplicação**
   Em **Apps**, clique em **Atualizar a lista de módulos** (com o modo de programador), retire o filtro **Apps** da pesquisa (vem ativo por predefinição e esconde os módulos que não são aplicações, como este), procure «MRW» e clique em **Ativar**.

No seu servidor

1. **Copie as pastas**
   Deixe `flexigobe_mrw` e `flexigotech_cloud` numa pasta que esteja no `addons_path` do seu Odoo.

2. **Reinicie o Odoo**
   Assim lê os módulos novos.

3. **Instale a aplicação**
   Em **Apps**, **Atualizar a lista de módulos**, retire o filtro **Apps** da pesquisa (vem ativo por predefinição e esconde os módulos que não são aplicações, como este), procure «MRW» e clique em **Ativar**.


> Ao instalá-lo, o Odoo instala também as aplicações de que o módulo depende: Inventário e Vendas. Se já as usa, não muda nada do que tem.

4 Ativar a FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

Um transportador MRW novo trabalha através da FlexigoTech Cloud: a palavra-passe da MRW vai uma vez para a nuvem, cifrada, e cada envio, etiqueta e anulação passa por ela, que põe as suas credenciais. Enquanto a base não estiver ligada e o módulo não tiver teste ou subscrição, não chega nada à MRW.

1 **Carregue em Ativar na barra de cima**

Aparece assim que instala o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Estándar e os seus 14 dias grátis, sem cartão.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela de ativação: leia a lista de dados, marque a caixa e escreva o seu e-mail.

2 **Aceite e escreva o seu e-mail**


Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa...» (inclui as condições da subscrição e o contrato de encargo do tratamento) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Carregue em Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base na FlexigoTech Cloud e começa o teste do módulo. Se preferir deixá-lo para depois, **Mais tarde** fecha a janela.


O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, escreva o e-mail e carregue em **Aceitar e ligar**. Se já tem conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a ela (o código vale 10 minutos).



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud, antes de ligar: a caixa marcada, o e-mail e **Aceitar e ligar**.

Com a base ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que acaba, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Estándar ou Pro, mensal ou anual) e carrega-se em **Subscrever**: o pagamento faz-se na página da Stripe, fora do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o conector em teste.

PLANO	PREÇO	INCLUI
Estándar	49 € por mês ou 490 € por ano	Resposta do suporte em 1 dia útil, até 3 contas
Pro	98 € por mês ou 980 € por ano	Resposta em 4 horas úteis, até 10 contas e videochamada se for preciso

Preços sem IVA. Se ao acabar o teste não subscrever, o serviço para e não se cobra nada; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (se não, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).


> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base com dados de demonstração não se pode iniciar um teste: as Definições dizem-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

5 Criar o transportador MRW

Cada conta da MRW é um método de entrega com **Fornecedor** MRW, em **Inventário › Configurações › Métodos de Entrega**.

1 Carregue em Novo e escolha MRW em Fornecedor

Dê-lhe um nome e deixe **Nível de Integração** em **Obter taxa e criar remessa**: assim o envio é criado ao validar a entrega.



- **Captura real do Odoo 20.** O método de entrega MRW: fornecedor, nível de integração e o produto da linha de envio.

2 Preencha Credenciais e Ambiente

Ambiente MRW vem em **Production Environment**. Escreva a **Franquia**, o **Assinante**, o **Departamento** se o tiver e o **Utilizador MRW**.

3 Leia o aviso e marque a caixa


O retângulo azul diz o que sai do seu Odoo, para onde vai e durante quanto tempo fica guardado. Marque **Aceito que a FlexigoTech Cloud guarde as credenciais e que estes dados passem por ela a caminho da MRW**. Só um administrador a vê.

4 Escreva a palavra-passe e guarde

Em **MRW password for FlexigoTech Cloud**. Ao guardar, vai para a nuvem com os outros quatro dados e o Odoo não a retém. **Saved in FlexigoTech Cloud** mostra a data.

5 Carregue em Validar Credenciais

Diz-lhe desde quando estão guardadas na nuvem.



- **Captura real do Odoo 20. Credenciais e Ambiente**: os seus códigos da MRW e **MRW Connection**: FlexigoTech Cloud.


> Se mudar a franquia, o assinante, o departamento, o utilizador ou o ambiente, guarde outra vez a palavra-passe: a anterior apaga-se da nuvem.

Para fazer testes com a MRW, ponha **Test Environment**: as chamadas vão para o endereço de testes da Sagec, com uma credencial à parte. Cada transportador guarda a sua, por isso pode ter um de testes e outro real.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · MRW

6 O serviço da MRW

O serviço é o que contrata com a MRW para cada envio: quando chega e como se cobra. Escolhe-se no separador **Serviços**.



- **Captura real do Odoo 20. Serviços**: o serviço do catálogo, o habitual e os seus códigos.

Serviço Habitual MRW	Urgente 19 Expedicion ao criá-lo. As outras duas opções são Urgente 10 e Urgente 14 Expedicion.
Serviço de Catálogo MRW	Um serviço do catálogo da MRW. Se o puser, prevalece sobre o habitual.
Código de Serviço MRW (fallback) e **Descrição do Serviço**	O código e o nome que se enviam se não houver serviço do catálogo: 0205 e Urgente 19 Expedicion ao criá-lo.
Códigos de Urgente 10, 14 e 19	0015, 0115 e 0205. Altere-os se a sua franquia lhe der outros.

MRW Service Catalog abre o catálogo: 16 serviços na instalação, entre eles Urgente 10, 14 e 19, Ecommerce e os de antes com o seu código antigo. Os que dizem «set the real code» (Urgente 08:30, Urgente 12:00, Economy, International Express e International Economy) estão sem código: ponha o que lhe der a sua franquia antes de os usar.

> Use o código que tiver acordado com a sua franquia. Se a MRW rejeitar o código, o conector tenta o seu equivalente (o código novo ou o antigo do mesmo serviço) e o do serviço habitual, e deixa escrito no histórico da entrega qual usou.

7 As opções do transportador

Assim vêm as opções dos separadores **Operação** e **Etiqueta SOAP** ao criar um transportador MRW:




Captura real do Odoo 20. Operação: peso por defeito, tipo de cobrança, política de falha e repetições.

OPÇÃO	AO CRIÁ-LO	O QUE FAZ
Peso por defeito (kg)	1,00	O peso que se envia se a entrega não tiver peso.
Política de tipo de cobrança	**Auto (try variants)**	Se a MRW rejeitar o tipo de cobrança, experimenta as outras formas. Também: **Prepaid shipping (N)**, **Collect shipping (S)** ou **Do not send PortesDebidos**.
Política de falha MRW	**Block validation if MRW fails**	Se a MRW não criar o envio, a entrega não se valida. A outra opção é **Allow validation and mark the shipment as pending**.
Repetições automáticas MRW	Ligada	Uma falha passageira volta a tentar-se sozinha.
Máximo de repetições MRW	6	Quantas vezes, no máximo, por entrega.
Botão manual Enviar MRW	Desligado	Mostre-o se quiser enviar a remessa antes de validar.
Ativar descarga de etiqueta por SOAP	Ligada	Depois de criar a remessa, pede a etiqueta à MRW.
Código do tipo de etiqueta (0 nacional)	0	O tipo de etiqueta pedido: 0 nacional, 1 confirmação, 2 internacional, 3 ZPL.
Margens da etiqueta	1100 e 650	**Margem superior da etiqueta (recomendado 1100)** e **Margem esquerda da etiqueta (recomendado 650)**.
Auditoria SOAP MRW	Desativada	Guarda cada pedido e resposta em XML, para diagnóstico.
Retenção XML auditoria (dias)	15	Dias durante os quais esses XML são guardados. 0 guarda-os sempre.
Timeout API MRW (s) e Verificar SSL MRW	30 e ligada	Tempo de espera de cada chamada e verificação do certificado.

8 Enviar ao validar a entrega

Com **Obter taxa e criar remessa**, a remessa é criada na MRW no momento em que valida a entrega.




- **Captura real do Odoo 20.** Uma entrega **Pronto** com MRW: a remessa ainda não existe e o seu estado é **Pending**.

1. **Prepare a entrega**
   Como de costume em **Inventário**: produtos, quantidades e, se quiser, embalagens e o respetivo peso.

2. **Clique em Validar**
   O conector envia à MRW a remessa: o destinatário, a sua empresa como remetente, as referências da guia e da encomenda, as notas, o serviço e os volumes com o respetivo peso.

3. **Veja o bloco MRW**
   Ficam **N.º Pedido MRW** e **N.º Envio MRW**, e o número de envio passa a ser a referência de seguimento da entrega. Com a etiqueta descarregada, o estado é **Label OK**.



- **Captura real do Odoo 20.** O bloco MRW de uma entrega enviada: os dois números, o estado e a etiqueta.

Volumes, peso e morada

- O número de volumes é o maior entre as embalagens da entrega e as unidades que saem, com um máximo de 99.
- O peso é o peso de envio da entrega or, se não o tiver, o seu peso; se também não existir, o **Peso por defeito (kg)**.

- Se as embalagens tiverem o seu peso e as suas medidas, são enviadas volume a volume.
- A rua é separada em via e número, e o telefone e o código postal são limpos antes de serem enviados.
- Para Portugal, o código postal segue com os seus 4 primeiros algarismos, e o conector testa o envio nacional e, se a MRW não o aceitar, o internacional. Fora de Espanha e Portugal, o envio é internacional.

Se a MRW responder com avisos, ou se o envio tiver saído com outro código de serviço, outro tipo de cobrança ou outra forma de envio, o conector regista-o no histórico da entrega.

> O Odoo só cria a remessa na validação se a operação da entrega tiver ativo **Gerar etiqueta de remessa**. As **Entregas** já o trazem ativo; se usar outra operação de saída, verifique a configuração dela.

9 A etiqueta

A etiqueta da MRW fica anexada à entrega, em PDF.

Depois de criar a remessa, o conector pede a etiqueta à MRW através do seu serviço web. Se a MRW não a devolver, descarrega-a do endereço que a MRW devolveu com a remessa. A MRW também pode fornecê-la em ZPL, para impressoras de etiquetas: o conector guarda-a tal como vem.

Etiqueta MRW	Descarrega a etiqueta anexada.
Solicitar Etiqueta MRW	Pede-a novamente à MRW, por exemplo se tiver alterado o tipo de etiqueta.
Portal MRW (técnico)	Abre o endereço da etiqueta devolvido pela MRW, quando existe.
Etiquetas MRW	Em baixo, no bloco MRW, os anexos de etiqueta da entrega.



- **Captura real do Odoo 20. Etiqueta SOAP**: a descarga da etiqueta, o seu tipo e as suas margens.

10 Seguimento e anulação

Com o número de envio, o seguimento e a anulação estão a um botão de distância.

Seguimento MRW	Abre a página de seguimento da MRW com o número de envio.
Cancelar MRW	Anula a remessa na MRW. Se correr bem, a entrega fica sem números MRW nem etiqueta, pronta para ser enviada novamente, e o histórico regista-o.

A ligação de seguimento é a de mrw.es para envios nacionais. O conector não traz para o Odoo o estado da entrega na MRW: para saber onde está o pacote, use a ligação.

A encomenda de venda mostra o número de envio e **Histórico MRW** abre as suas entregas com a MRW.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · MRW

11 Enviar várias entregas ou antes de validar

Duas formas de enviar remessas sem validar as entregas uma a uma.

Várias de uma vez

1. **Selecione as entregas**
   Na lista de entregas, marque as que seguem pela MRW.

2. **Abra Enviar para MRW**
   No menu de ações da lista. Escolha o transportador MRW e, se quiser, outro serviço apenas para este lote.

3. **Clique em Enviar**
   Resultado indica quais entregas já têm a sua remessa, com o respetivo número, e quais não, com o motivo. As entregas não são validadas: apenas se cria a sua remessa e a sua etiqueta.

Uma, antes de validar

Ative o botão manual no separador **Operação** do transportador. As entregas em **Pronto** sem remessa mostram **Enviar MRW**, que cria a remessa e a etiqueta sem validar. Ao validar depois, não é criada outra.

> Uma entrega que já tem número de envio não é enviada novamente: anule-a antes com **Cancelar MRW**.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · MRW

12 Se a MRW não criar a remessa

Quem decide é a **Política de falha MRW**, no separador **Operação**.

POLÍTICA	O QUE ACONTECE AO VALIDAR	DEPOIS
Block validation if MRW fails	A entrega não é validada e o Odoo mostra o motivo.	Corrige e valida novamente.
Allow validation and mark the shipment as pending	A entrega é validada e o histórico regista a falha.	Se a falha for passageira, o conector volta a tentar sozinho.

Uma falha passageira é uma destas: a MRW demora demasiado, responde com um erro de servidor (408, 429, 500, 502, 503 ou 504) ou pede que tente novamente. As repetições aguardam 5, 15, 30, 60, 180 e 360 minutos, e param em **Máximo de repetições MRW**. Entretanto, a entrega mostra **Tentar novamente MRW** para não esperar.

Uma falha que não é passageira (um código postal que a MRW não aceita, um serviço que não tem contratado) não é repetida: o motivo fica em **Último erro MRW** e no histórico. Uma entrega validada sem remessa é enviada depois com **Enviar para MRW**, a partir da lista de entregas.

> Sem licença de teste nem subscrição do FlexigoTech Cloud, nada chega à MRW. Com a política estrita, a entrega não é validada; com a outra, é validada e o histórico di-lo. Nada é marcado como falhado por causa disso.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · MRW

13 Verificar a configuração

Dois separadores do transportador para ver o que falta e o que aconteceu.

Assistente comercial

Validar Configuração Prévia revê as credenciais, o serviço, o código postal e o telefone da sua empresa, o peso por defeito, o endereço da MRW e as entregas abertas com a MRW, e indica quais têm dados por rever (país, código postal, telefone, peso, cidade ou província). **Estado da configuração MRW** fica em OK, **Check** ou Error, com o detalhe em **Resumo da configuração MRW**.

Diagnóstico técnico

Apenas para administradores. Com **Auditoria SOAP MRW** ligada, cada pedido e cada resposta ficam em XML na entrega, com a palavra-passe ocultada. **Limpar XML de auditoria** apaga-os de imediato; caso contrário, são apagados automaticamente passados os dias de **Retenção XML auditoria (dias)**. Use-o durante algum tempo, quando for preciso ver o que a MRW responde.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · MRW

14 O que acontece sozinho

Estas são as tarefas agendadas do conector, com a respetiva frequência após a instalação.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
MRW - Retry pending shipments	5 minutos	Volta a tentar, por ordem, até 50 entregas com uma repetição pendente cuja hora já chegou.
MRW - Purge audit XML	1 dia	Apaga os XML de auditoria mais antigos do que a respetiva retenção.

Sem licença de teste nem subscrição, a tarefa de repetições não chama a MRW: o que está pendente continua pendente e sai assim que o serviço voltar. As frequências são alteradas em **Definições › Técnico › Ações Agendadas**, com o modo de programador.

15 Se algo falhar

O que costuma acontecer e onde o ver.

MRW rejeita o código de serviço	O conector testa o seu equivalente e o do serviço habitual. Se nenhum servir, peça à sua franquia o código correto e coloque-o em **Serviços**.
A MRW rejeita a morada ou o código postal	Reveja a morada do cliente: rua com número, código postal e telefone. **Validar Configuração Prévia** lista as entregas com dados em falta.
A MRW rejeita o peso	A entrega ou os seus pacotes não têm peso e o **Peso por defeito (kg)** está a 0.
A MRW rejeita o tipo de cobrança	Deixe **Política de tipo de cobrança** em **Auto (try variants)** ou escolha o do seu contrato.
Não há etiqueta	Carregue em **Solicitar Etiqueta MRW**. Se a MRW não a fornecer, o **Portal MRW (técnico)** abre a sua.
As credenciais não estão na nuvem	**Validar Credenciais** indica isso. Escreva a palavra-passe novamente e guarde.
A anulação não encontra o envio	A MRW já não o tem: o histórico mostra-o e a entrega pode ser enviada novamente.
Na validação não é criada nenhuma remessa	Verifique se o método de envio está em **Obter taxa e criar remessa** e se a operação da entrega tem **Gerar etiqueta de remessa**.

A mensagem de erro que um administrador vê inclui também a operação, os serviços testados e o detalhe técnico. Com isso, e com a auditoría SOAP ativada durante algum tempo, quase sempre se percebe o que a MRW não aceita.

16 Testes e produção

A MRW tem um serviço web de testes, que não cria envios reais, e o de produção.
Cada transportadora usa um.

O QUE MUDA	TESTES	PRODUÇÃO
Ambiente MRW	**Test Environment**	**Production Environment**, o padrão
Endereço	sagec-test.mrw.es	sagec.mrw.es
Credenciais	As de teste que a MRW lhe fornecer	As do seu contrato
Envios	Não saem camiões	Envios reais, com a respetiva etiqueta

Cada transportadora e cada ambiente guardam a sua própria credencial no FlexigoTech Cloud, por isso pode ter dois métodos de envio MRW, um de testes e outro real. Se alterar o ambiente de um, a credencial anterior é apagada da nuvem e terá de escrever novamente a palavra-passe.

1 **Teste com o de testes**

Valide algumas entregas a clientes de várias províncias, com e sem pacotes. Verifique o número de envio, a etiqueta e o histórico de cada uma.

2 **Execute Validar Configuração Prévia**

Indica-lhe se à sua empresa ou a alguma entrega em aberto falta algum dado.

3 **Crie o de produção**


Com as credenciais do seu contrato. Arquive o de testes para que ninguém o escolha por engano.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · MRW

17 O preço do envio

O conector não pede tarifas à MRW: o preço da linha de envio é definido por si no método de envio.

Na encomenda de venda, o método MRW acrescenta a sua linha de envio com o **Entregar Produto** do método e o respetivo preço fixo. É esse o valor que o cliente paga, nas Vendas e na loja online do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma encomenda de venda com a sua linha de envio pela MRW: o produto de entrega e o preço fixo.

Um preço por encomenda	O preço fixo do método de envio.
Grátis a partir de um valor	**Grátis se o valor do pedido for acima de**.
Com uma margem	**Margem sobre o preço**, sobre o preço fixo.
Diferente por serviço	Um método de envio por serviço da MRW, cada um com o seu preço.
Apenas em algumas zonas	Os países, províncias e prefixos de código postal do método de envio.

O que a MRW lhe cobra continua a ser faturado pela MRW de acordo com o seu contrato: o conector não o traz para o Odoo.

18 Suporte

Escreva-nos para instalar, configurar ou para qualquer dúvida. Com o plano Standard respondemos em 1 dia útil; com o Pro, em 4 horas úteis, e, se for preciso, vemos o caso por videochamada. Diga-nos a sua versão do Odoo, a do módulo e, se houver um erro, o texto completo.

E-mail

Para o instalar, configurar ou para qualquer dúvida.
comercial@flexigotech.com

Na web

A página do conector, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/conector-mrw-odoo.html

Na Odoo Apps

A página do módulo na loja do Odoo.
apps.odoo.com

MRW é uma marca do seu titular. A FlexigoTech publica este conector por sua conta, sem aval nem patrocínio do titular da marca. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).