
GUIA DO CONECTOR · TRANSPORTE E ENVIOS

Conector MRW para Odoo

Envie com a MRW a partir do Odoo: ao validar a entrega, o envio é criado na MRW com a sua etiqueta em PDF e o seu número de seguimento.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 dias de teste, sem cartão | Edição de 18-11-2026



Captura real do Odoo 20. Uma entrega do Odoo enviada com MRW e, à frente, o seu bloco MRW: os números do pedido e do envio e a etiqueta em PDF.

Índice

À direita, a página onde começa cada capítulo. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português.

1	Para quem é e o que resolve	3
2	O conector em números	4
3	Onde o vê no seu Odoo	4
4	O que precisa antes de começar	5
5	O teste do FlexigoTech Cloud	6
6	Criar a transportadora passo a passo	7
7	Testes e produção	9
8	O serviço da MRW e o seu catálogo	10
9	As opções do transportador e como vêm	12
10	Da encomenda de venda à entrega	13
11	O envio ao validar	14
12	Volumes, peso e morada	16
13	A etiqueta	17
14	Seguimento e anulação	17
15	Enviar várias entregas ou antes de validar	18
16	Portugal e outros países	19
17	Se a MRW não criar o envio	19
18	Verificar a configuração e o que acontece sozinho	20
19	Que dados saem do seu Odoo e onde ficam	21
20	Se algo falhar	22
21	Outras formas de o fazer	23
22	Planos e preço	24
23	Perguntas frequentes	25
24	Glossário	27
25	Lista de verificação e contacto	29

Este guia descreve a versão 20.0.1.1.8 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit 1009cc9). Tudo o que conta sai do código publicado, da documentação oficial da plataforma ou de capturas reais.

As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a MRW. O módulo também existe para o Odoo 17, 18 e 19.


1 Para quem é e o que resolve

O conector é para quem envia com MRW e tem o armazém no Odoo. Sem ele, cada envio tem de ser escrito duas vezes: a entrega é validada no Odoo e depois alguém copia o destinatário, os volumes e o peso para o site ou para o programa da MRW, imprime a etiqueta e volta ao Odoo para registar o número de seguimento.

Com o conector, a MRW é mais um método de entrega do Odoo. Valida a entrega e o envio é criado na MRW com os dados da própria entrega; a etiqueta em PDF fica anexada e o número de envio fica registado na entrega e na encomenda de venda.



- **Captura real do Odoo 20.** O bloco MRW de uma entrega validada: número do pedido, número do envio, estado e etiqueta.



- **Captura real do Odoo 20.** As entregas do Odoo: cada uma com MRW sai com o seu envio ao ser validada.

O que muda no dia a dia

- Ninguém copia moradas nem pesos para o site da MRW: saem da entrega.
- A etiqueta está na entrega, em PDF, para a imprimir a partir do Odoo.
- O número de seguimento está onde o aponta quem atende o cliente: na entrega e na encomenda de venda.
- Se a MRW não responder, decide você: que a entrega aguarde ou que seja validada e o envio seja repetido automaticamente.
- Várias entregas são enviadas de uma só vez a partir da lista.

Quando encaixa

Loja online com Odoo	As encomendas do site entram em Vendas com a sua linha de MRW; o armazém só prepara e valida.
Venda a empresas	Encomendas com vários volumes e entregas parciais: cada entrega que sai leva o seu envio e a sua etiqueta.
Vários serviços da MRW	Um método de entrega por serviço, com o seu preço, e o armazém não tem de se lembrar de códigos.
Quem já usa a MRW manualmente	O mesmo contrato e as mesmas credenciais: muda o sítio onde se escreve, não com quem envia.

O que não faz

- Não pede tarifas à MRW: o preço do envio é o que definir no método de entrega.
- Não faz envios com reembolso.
- Não traz para o Odoo o estado da encomenda: o seguimento é a ligação da MRW.
- Não agenda recolhas à parte: cada envio leva a sua data de recolha.
- Não cria a sua conta na MRW nem negoceia os seus serviços.

Tudo o resto de um envio com MRW, desde a entrega validada até à etiqueta, ao seguimento e ao cancelamento, faz-se a partir do Odoo.

2 O conector em números

4
versões do Odoo: 17, 18, 19 e 20

16
serviços no catálogo da MRW ao instalar

6
novas tentativas no máximo, de 5 minutos a 6 horas

6.583
linhas de código (Odoo Apps, 13-11-2026)

59
testes automáticos no código do Odoo 20

14
dias de teste do FlexigoTech Cloud, sem cartão

Funciona no Odoo Community e no Enterprise: usa apenas Inventário e Vendas. Comunica com o serviço web Sagec da MRW, o que a MRW disponibiliza aos seus clientes para criar envios, pedir etiquetas e cancelá-los.

Há um módulo por cada versão do Odoo, e compra-se o da sua. Vem com o código-fonte, com a licença do Odoo para módulos pagos (OPL-1).

3 Onde o vê no seu Odoo



Captura real do Odoo 20. **Métodos de Entrega**: o da MRW, ao lado do de **Preço Definido**.

Inventário › Configurações › Métodos de Entrega	A transportadora MRW, com o seu separador MRW: **Credenciais e Ambiente**, **Serviços**, **Operação**, **Etiqueta SOAP**, **Diagnóstico técnico** e **Assistente comercial**.
A entrega	No topo, os botões da MRW; em baixo, o bloco MRW com **N.º Pedido MRW**, **N.º Envio MRW**, **Estado comercial MRW** e a etiqueta.

A lista de entregas	**Enviar para MRW**, no menu de ações, envia várias de uma só vez.
Vendas	A encomenda de venda mostra o número de envio e o botão **Histórico MRW**.

Não há um menu da MRW à parte: tudo vive nos ecrãs do Odoo que já usa para enviar.

Mapa rápido

PARA...	VÁ A...
Criar ou alterar a transportadora	**Inventário › Configurações › Métodos de Entrega**
Enviar um envio	A entrega: **Validar**
Enviar vários de uma vez	A lista de entregas: **Enviar para MRW**
Imprimir a etiqueta	A entrega: **Etiqueta MRW**
Seguir a encomenda	A entrega: **Seguimento MRW**
Cancelar o envio	A entrega: **Cancelar MRW**
Ver os envios de uma encomenda	A encomenda de venda: **Histórico MRW**
Rever a configuração	A transportadora: **Validar Configuração Prévia**
Iniciar o teste	**Definições › FlexigoTech Cloud**

GUIA DO CONECTOR · MRW

4 O que precisa antes de começar

- Um contrato com a MRW e o acesso ao seu serviço web (Sagec). A sua franquia fornece quatro dados: a franquia, o assinante, o utilizador e a palavra-passe. O departamento, se a sua conta o tiver.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu servidor, não no Odoo Online. Serve no Community e no Enterprise.
- Um administrador do Odoo: aceita a lista de dados do FlexigoTech Cloud e a caixa da transportadora.
- Os dados da sua empresa atualizados: a MRW recebe a morada, o código postal e o telefone como remetente.

> O conector não cria a sua conta na MRW nem negoceia os seus serviços: isso é feito pela sua franquia.

Instala-se como qualquer módulo de terceiros do Odoo, no Odoo.sh ou no seu servidor. O Odoo instala ao mesmo tempo `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud, e as apps de que depende: Inventário e Vendas.

O que pedir à sua franquia da MRW

- A ativação no serviço web Sagec para a sua conta.
- O código de franquia, o seu número de assinante e, se o tiver, o de departamento.
- O utilizador e a palavra-passe do serviço web.

- Credenciais de teste, se quiser experimentar primeiro no ambiente de testes.
- Os códigos dos serviços que tem contratados (Urgente 19, Urgente 14, Ecommerce…).
- Se os envios são com portes pagos ou devidos.


Com isso, o resto faz-se no Odoo.

GUIA DO CONECTOR · MRW

5 O teste do FlexigoTech Cloud

1 **Clique em Ativar na barra superior**

Aparece assim que instalar o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Standard e os seus 14 dias grátis, sem cartão.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela de ativação: leia a lista de dados, marque a caixa e escreva o seu e-mail.

2 **Aceite e indique o seu e-mail**


Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de tratamento de dados por conta de outrem) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Clique em Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base no FlexigoTech Cloud e começa o teste do módulo. Se preferir deixar para mais tarde, **Mais tarde** fecha a janela.


O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, escreva o e-mail e clique em **Aceitar e ligar**. Se já tiver conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a essa conta (o código vale 10 minutos).



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud, antes de ligar: a caixa marcada, o e-mail e **Aceitar e ligar**.

Com a base ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que termina, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Standard ou Pro, mensal ou anual) e clica-se em **Subscrever**: o pagamento é feito na página da Stripe, fora do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o conector em teste.

Preços sem IVA. Se, ao terminar o teste, não subscrever, o serviço para e nada é cobrado; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a autorização de imediato (caso contrário, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).

> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

Se o teste terminar sem subscrição


Nada chega à MRW. Com **Block validation if MRW fails**, as entregas MRW não são validadas até renovar. Com **Allow validation and mark the shipment as pending**, são validadas sem envio e o histórico indica-o; ao renovar, envia-as com **Enviar para MRW** a partir da lista. As suas entregas, os respetivos números e etiquetas ficam no Odoo.

GUIA DO CONECTOR · MRW

6 Criar a transportadora passo a passo

1 **Clique em Novo e escolha MRW em Fornecedor**

Dê-lhe um nome e deixe **Nível de Integração** em **Obter taxa e criar remessa**: assim o envio é criado ao validar a entrega.



- **Captura real do Odoo 20.** O método de envio MRW: fornecedor, nível de integração e o produto da linha de envio.

2 Preencha Credenciais e Ambiente

Ambiente MRW vem em **Production Environment**. Escreva a **Franquia**, o **Assinante**, o **Departamento** se o tiver e o **Utilizador MRW**.

3 Leia o aviso e marque a caixa


A caixa azul diz o que sai do seu Odoo, para onde vai e quanto tempo fica guardado. Marque **Aceito que a FlexigoTech Cloud guarde as credenciais e que estes dados passem por ela a caminho da MRW**. Só um administrador a vê.

4 Escreva a palavra-passe e guarde

Em **MRW password for FlexigoTech Cloud**. Ao guardar, segue para a nuvem com os outros quatro dados e o Odoo não a guarda. **Saved in FlexigoTech Cloud** mostra a data.

5 Clique em Validar Credenciais

Indica desde quando estão guardadas na nuvem.




- **Captura real do Odoo 20.** **Credenciais e Ambiente**: os seus códigos da MRW e **MRW Connection**: FlexigoTech Cloud.

> Se mudar a franquia, o assinante, o departamento, o utilizador ou o ambiente, guarde outra vez a palavra-passe: a anterior é apagada da nuvem.

Para fazer testes com a MRW, escolha **Test Environment**: as chamadas vão para o endereço de testes da Sagec, com uma credencial à parte. Cada transportador guarda a sua, por isso pode ter um de testes e outro real.

O que o Odoo já traz num método de envio

O transportador MRW é um método de envio do Odoo, por isso mantém tudo o que o Odoo traz para qualquer transportador. O mais útil:



- **Captura real do Odoo 20.** A disponibilidade do método de envio: destinos e conteúdo, como em qualquer transportador do Odoo.

Entregar Produto	O produto da linha de envio da encomenda de venda. O nome é o que o cliente vê.
Margem sobre o preço e **Grátis se o valor do pedido for acima de**	Para cobrar o envio com uma margem ou oferecê-lo a partir de um certo valor.
Política de Faturação	Vem em **Custo estimado**: o cliente paga o que diz a linha da encomenda.
Países, províncias e prefixos de código postal	Para que a MRW só seja oferecida onde quer, por exemplo na península.
Peso e volume máximos	Para que não seja oferecida a encomendas que não cabem no serviço.

Pode ter quantos métodos de envio MRW quiser: um por serviço (Urgente 10 para o que é urgente, Urgente 19 para o normal), um por zona ou um de testes. Cada um guarda a sua própria credencial na nuvem.

Com várias empresas na mesma base, cada método de envio pode pertencer a uma empresa, com a conta MRW dessa empresa. O remetente enviado à MRW é a empresa do método de envio: com várias empresas, crie um por empresa.

GUIA DO CONECTOR · MRW

7 Testes e produção

A MRW tem dois serviços web: o de testes, que não cria envios reais, e o de produção. O transportador escolhe um com **Ambiente MRW**: **Test Environment** ou **Production Environment**, que é como vem.

O QUE MUDA	TESTES	PRODUÇÃO
Endereço	sagec-test.mrw.es	sagec.mrw.es
Credenciais	As de testes que a MRW lhe der	As do seu contrato
Envios	Não saem camiões	Envios reais, com a respetiva etiqueta

Cada transportador e cada ambiente guardam a sua própria credencial na FlexigoTech Cloud. Assim pode ter dois métodos de envio MRW, um de testes e outro real, sem que se sobreponham. Se mudar o ambiente de um transportador, a credencial do ambiente anterior é apagada da nuvem e tem de escrever outra vez a palavra-passe.

> Os endereços de **URL Teste MRW** e **URL Produção MRW** já vêm preenchidos. Não os altere, salvo se a MRW lhe indicar outros.

Como pôr em funcionamento sem sobressaltos

1. **Crie um método de envio de testes**
   Com **Test Environment** e as credenciais de testes que a sua franquia lhe der.

2. **Valide algumas entregas de teste**
   Com clientes de várias províncias, com e sem embalagens, e alguma para Portugal se envia para lá. Verifique o número de envio, a etiqueta e o histórico de cada uma.


3. **Passe Validar Configuração Prévia**
   Indica se à sua empresa ou a alguma entrega aberta falta algum dado.

4. **Crie o de produção**
   Com **Production Environment** e as credenciais do seu contrato. Arquive o de testes para que ninguém o escolha por engano.

5. **Decida a política de falha**
   Bloquear é o mais seguro ao começar: se algo falhar, vê-o logo.

GUIA DO CONECTOR · MRW

8 O serviço da MRW e o seu catálogo



- **Captura real do Odoo 20. Serviços**: o serviço do catálogo, o habitual e os seus códigos.

Serviço Habitual MRW	Urgente 19 Expedicion ao criar. As outras duas opções são Urgente 10 e Urgente 14 Expedicion.
Serviço de Catálogo MRW	Um serviço do catálogo da MRW. Se o indicar, tem prioridade sobre o habitual.

Código de Serviço MRW (fallback) e **Descrição do Serviço**	O código e o nome enviados se não houver serviço do catálogo: 0205 e Urgente 19 Expedicion ao criar.
Códigos de Urgente 10, 14 e 19	0015, 0115 e 0205. Altere-os se a sua franquia lhe der outros.

MRW Service Catalog abre o catálogo: 16 serviços na instalação, entre eles Urgente 10, 14 e 19, Ecommerce e os anteriores com o seu código antigo. Os que dizem «set the real code» (Urgente 08:30, Urgente 12:00, Economy, International Express e International Economy) estão sem código: indique o que a sua franquia lhe der antes de os usar.

> Use o código acordado com a sua franquia. Se a MRW recusar o código, o conector experimenta o equivalente (o código novo ou o antigo do mesmo serviço) e o do serviço habitual, e regista no histórico da entrega qual usou.

O catálogo na instalação

SERVIÇO	CÓDIGO	NOTA
Urgente 19 Expedicion	0205	O habitual ao criar o transportador.
Urgente 14 Expedicion	0115	Um dos três habituais.
Urgente 10 Expedicion	0015	Um dos três habituais.
Ecommerce	O seu código	Para lojas online, se o tiver contratado.
Urgente 10, 14 e 19	Os seus códigos	As versões sem «Expedicion».
Os quatro anteriores (legacy)	O código antigo	Caso o seu contrato ainda os use.
Urgente 08:30 e Urgente 12:00	Sem código	Indique o da sua franquia antes de os usar.
Economy, International Express e International Economy	Sem código	Igualmente: o código é dado pela sua franquia.

Cada serviço do catálogo indica se serve para envios nacionais, internacionais ou para ambos, e pode acrescentar os seus com o respetivo código. É uma lista do Odoo como qualquer outra.

Que código é enviado

1. **O do catálogo**
   Se o transportador tiver **Serviço de Catálogo MRW**, é esse que vai.
2. **Se não, o de reserva**
   Código de Serviço MRW (fallback), com a sua descrição.
3. **Se a MRW o recusar**
   Num envio nacional, o conector experimenta o código equivalente (o novo ou o antigo do mesmo serviço) e depois o do **Serviço Habitual MRW** e os seus equivalentes. Num envio internacional, os códigos internacionais.

O primeiro que a MRW aceitar é o que se usa, e o histórico da entrega indica se não era o configurado. Assim, um código antigo não para o armazém enquanto o altera.

GUIA DO CONECTOR · MRW

9 As opções do transportador e como vêm



- **Captura real do Odoo 20.** **Operação**: peso por defeito, tipo de cobrança, política de falha e novas tentativas.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Peso por defeito (kg)	1,00	O peso que se envia se a entrega não tiver peso.
Política de tipo de cobrança	**Auto (try variants)**	Se a MRW recusar o tipo de cobrança, experimenta as outras formas. Também: **Prepaid shipping (N)**, **Collect shipping (S)** ou **Do not send PortesDebidos**.
Política de falha MRW	**Block validation if MRW fails**	Se a MRW não criar o envio, a entrega não é validada. A outra opção é **Allow validation and mark the shipment as pending**.
Repetições automáticas MRW	Ligada	Uma falha passageira volta a ser tentada sozinha.
Máximo de repetições MRW	6	Quantas vezes, no máximo, por entrega.
Botão manual Enviar MRW	Desligado	Mostre-o se quiser enviar o envio antes de validar.
Ativar descarga de etiqueta por SOAP	Ligada	Depois de criar o envio, pede a etiqueta à MRW.
Código do tipo de etiqueta (0 nacional)	0	O tipo de etiqueta pedido: 0 nacional, 1 confirmação, 2 internacional, 3 ZPL.
Margens da etiqueta	1100 e 650	**Margem superior da etiqueta (recomendado 1100)** e **Margem esquerda da etiqueta (recomendado 650)**.
Auditoria SOAP MRW	Desligada	Guarda cada pedido e resposta em XML, para diagnóstico.
Retenção XML auditoria (dias)	15	Dias durante os quais esses XML são guardados. 0 guarda-os sempre.
Timeout API MRW (s) e Verificar SSL MRW	30 e ligada	Tempo de espera de cada chamada e verificação do certificado.


Quando mudar cada uma

A política de falha	Bloquear no início, para ver cada erro de imediato. Não bloqueante quando o armazém não pode parar se a MRW demorar: a entrega sai e o envio é repetido.
O tipo de cobrança	Deixe **Auto (try variants)** salvo se a sua franquia lhe indicar o contrário. Se todos os seus envios forem com portes debidos, escolha **Collect shipping (S)**.
O peso por defeito	Coloque o peso do seu pacote típico se os seus produtos não tiverem peso no Odoo.
O botão manual	Ligue-o se quiser a etiqueta antes de validar, por exemplo para a colar ao preparar a embalagem.
A auditoria SOAP	Apenas durante um período, quando for preciso ver o que a MRW responde. Guarda dados dos envios no Odoo.

GUIA DO CONECTOR · MRW

10 Da encomenda de venda à entrega

O método de envio MRW é escolhido na encomenda de venda, como qualquer outro método do Odoo. A encomenda leva a sua linha de envio, com o produto do método e o seu preço. Ao confirmar a encomenda, o Odoo cria a entrega com essa transportadora.



- **Captura real do Odoo 20.** Uma encomenda de venda com a sua linha de envio pela MRW: MRW Urgente 19, 7,50 €.

> O preço dessa linha não é pedido à MRW: é o preço fixo que definir no método de envio. O conector não consulta tarifas da MRW.

Um exemplo

Um lagar de Úbeda vende um garrafão de 5 litros e uma caixa de seis garrafas a um cliente de Madrid. A encomenda S00003 leva a linha MRW Urgente 19. Ao confirmá-la, o Odoo cria a entrega WH/OUT/00003. O armazém prepara-a e carrega em **Validar**: nesse momento o envio é criado na MRW, a entrega recebe o seu número de envio e a etiqueta em PDF, e a encomenda de venda mostra o número e o botão **Histórico MRW**.

Se a entrega for feita em várias vezes, cada entrega parcial que validar cria o seu próprio envio na MRW.


Cobrar o envio ao cliente

Como o preço sai do método de envio, decide você quanto cobra: um preço fixo por encomenda, grátis acima de um valor com **Grátis se o valor do pedido for acima de**, ou uma margem com **Margem sobre o preço**. Se cobrar de forma diferente consoante o serviço, crie um método de envio por serviço, cada um com o seu preço.

Na loja online do Odoo acontece o mesmo: o cliente vê o método de envio MRW com o seu preço fixo e, ao pagar, a encomenda já leva a sua linha de envio.

GUIA DO CONECTOR · MRW

11 O envio ao validar




- **Captura real do Odoo 20.** Uma entrega **Pronto** com MRW: o envio ainda não existe e o seu estado é **Pending**.

1. **Prepare a entrega**
   Como sempre em **Inventário**: produtos, quantidades e, se quiser, embalagens e o seu peso.

2. **Carregue em Validar**
   O conector envia à MRW o envio: o destinatário, a sua empresa como remetente, as referências da guia e da encomenda, as notas, o serviço e os volumes com o seu peso.

3. **Veja o bloco MRW**
   Ficam **N.º Pedido MRW** e **N.º Envio MRW**, e o número de envio passa a ser a referência de seguimento da entrega. Com a etiqueta descarregada, o estado é **Label OK**.



- **Captura real do Odoo 20.** O bloco MRW de uma entrega enviada: os dois números, o estado e a etiqueta.

Se a MRW responder com avisos, ou o envio sair com outro código de serviço, outro tipo de cobrança ou outra forma de envio, o conector escreve-o no histórico da entrega.

> O Odoo só cria a remessa ao validar se a operação de entrega tiver ativada a opção **Gerar etiqueta de remessa**. As **Entregas** vêm com ela ativada; se usar outra operação de saída, verifique a sua configuração.

O que vai para a MRW, campo a campo

DADO	DE ONDE SAI
Destinatário	O nome, a morada, o telefone e o NIF do contacto da morada de entrega.
Remetente	Os mesmos dados da sua empresa.
Referências	O nome da guia e o da encomenda, para os encontrar depois na MRW.
Observações	As notas da guia.
Serviço	O do catálogo, o habitual ou o código de reserva, por esta ordem.
Volumes e peso	O que é tratado no capítulo seguinte.
Data de recolha	A data prevista da entrega, nunca anterior a hoje. A partir das 17:00 passa para o dia seguinte, e aos sábados e domingos, para a segunda-feira.
Tipo de cobrança	Segundo a **Política de tipo de cobrança**.

O que volta da MRW é o número do pedido e o número de envio. Com eles, o conector pede a etiqueta.

O que fica registado no histórico da entrega

- Que o envio saiu com outro código de serviço, outro tipo de cobrança, outra operação ou outra forma do pedido, e qual.
- Os avisos que a MRW devolva mesmo que o envio seja criado.
- Que a etiqueta não chegou após várias tentativas, com o código e a mensagem da MRW.
- Cada repetição agendada, com a sua data e hora.
- Que o envio foi anulado na MRW.
- Com a auditoria SOAP ligada, que o pedido e a resposta foram guardados.

Assim, quem abrir a entrega dias depois vê o que aconteceu sem perguntar a ninguém.

Um dia com o conector no armazém

1. **De manhã**
   As encomendas da véspera já têm a sua entrega em **Inventário**, com a MRW como transportadora.

2. **Ao preparar**
   O armazém recolhe os produtos e, se os embalar com **Colocar em Embalagem**, cada embalagem leva o seu peso.

3 **Ao validar**

Cada entrega validada sai com o seu número MRW e a sua etiqueta. Se alguma falhar, a mensagem diz porquê.

4 **Antes de a MRW passar**

As etiquetas são impressas a partir das entregas e coladas nas embalagens.

5 **Durante o dia**

Quem atende os clientes vê o número na encomenda de venda e abre o seguimento da MRW.

GUIA DO CONECTOR · MRW

12 Volumes, peso e morada

A MRW precisa de saber quantos volumes saem e quanto pesam. O conector tira isso da entrega, sem que ninguém o digite.

- O número de volumes é o maior entre as embalagens da entrega e as unidades que saem, com um máximo de 99.
- O peso é o peso de envio da entrega ou, se não tiver, o seu peso; se também não tiver, o **Peso por defeito (kg)**.
- Se as embalagens tiverem peso e medidas, são enviadas volume a volume.

SE A ENTREGA…	VOLUMES ENVIADOS
tem 2 pacotes e 2 unidades	2
tem 1 pacote com 3 unidades	3: contam-se as unidades, que são mais
não tem pacotes e saem 4 unidades	4
não tem nem pacotes nem unidades contáveis	1

Os produtos de serviço, a linha do envio e o cancelado não contam como volumes.

A morada

- A rua separa-se em via e número, e o telefone e o código postal são limpos antes de serem enviados.
- Para Portugal, o código postal vai com os seus 4 primeiros algarismos, e o conector testa o envio nacional e, se a MRW não o aceitar, o internacional. Fora de Espanha e Portugal, o envio é internacional.
- Uma morada sem número de porta ou sem código postal é a causa mais comum de a MRW rejeitar um envio: **Validar Configuração Prévia** lista as entregas abertas com dados em falta.

13 A etiqueta

Depois de criar o envio, o conector pede a etiqueta à MRW através do seu serviço web. Se a MRW não a devolver, descarrega-a do endereço que a MRW devolveu com o envio. A MRW também pode fornecê-la em ZPL, para impressoras de etiquetas: o conector guarda-a tal como vem.

Etiqueta MRW	Descarrega a etiqueta anexada.
Solicitar Etiqueta MRW	Pede-a novamente à MRW, por exemplo se alterou o tipo de etiqueta.
Portal MRW (técnico)	Abre o endereço da etiqueta que a MRW devolveu, quando existe.
Etiquetas MRW	Em baixo, no bloco MRW, os anexos de etiqueta da entrega.



- **Captura real do Odoo 20. Etiqueta SOAP**: o descarregamento da etiqueta, o seu tipo e as suas margens.

Tipos de etiqueta

[[CÓDIGO DO TIPO DE ETIQUETA (0 NACIONAL)]]	ETIQUETA
0	Nacional, a de série.
1	De confirmação.
2	Internacional.
3	ZPL, para impressoras térmicas.

As margens são as que a MRW recomenda (1100 em cima e 650 à esquerda). Altere-as só se a etiqueta sair descentrada na sua impressora.

Imprimi-la

O ficheiro chama-se Etiqueta_MRW seguido do número do envio, pelo que se encontra facilmente entre os anexos. Abre-se a partir da entrega com **Etiqueta MRW** e imprime-se como qualquer PDF. Se usa uma impressora térmica, peça o tipo 3 (ZPL) e envie-o para a impressora com o seu programa.

Se alterar algo da transportadora que afete a etiqueta (o tipo ou as margens), **Solicitar Etiqueta MRW** pede-a novamente para as entregas que já têm envio, sem criar um envio novo.


14 Seguimento e anulação

Seguimento MRW	Abre a página de seguimento da MRW com o número do envio.

Cancelar MRW	Anula o envio na MRW. Se correr bem, a entrega fica sem números da MRW nem etiqueta, pronta para ser enviada novamente, e o histórico regista-o.

A ligação de seguimento é a de mrw.es para envios nacionais. O conector não traz para o Odoo o estado da entrega na MRW: para saber onde está o pacote, use a ligação.

A encomenda de venda mostra o número do envio e **Histórico MRW** abre as suas entregas com a MRW.



- **Captura real do Odoo 20.** Em cima, na entrega enviada: **Seguimento MRW**, **Etiqueta MRW**, **Solicitar Etiqueta MRW**, **Portal MRW (técnico)** e **Cancelar MRW**.

O botão de seguimento que o Odoo põe no topo da entrega abre a mesma ligação da MRW. Se enviar aos seus clientes o e-mail de entrega do Odoo, a ligação segue com o número da MRW.

Anular e voltar a enviar

1. **Carregue em Cancelar MRW**
   O conector pede à MRW que anule o envio com o seu número.

2. **Consulte o histórico**
   Se a MRW o anular, a entrega fica sem número de envio, sem número de pedido e sem etiqueta.

3. **Corrija e envie novamente**
   Altere o que for preciso (a morada, o serviço, os volumes) e use **Enviar para MRW** a partir da lista: sai um envio novo com a sua etiqueta.

> Se a MRW responder que não encontra o envio, o conector dá-o por anulado e deixa a entrega pronta. Se der outro erro, a entrega mantém o seu número e o histórico diz porque não foi anulado.

GUIA DO CONECTOR · MRW

15 Enviar várias entregas ou antes de validar

Várias de uma vez

1. **Selecione as entregas**
   Na lista de entregas, marque as que seguem pela MRW.

2. **Abra Enviar para MRW**
   No menu de ações da lista. Escolha a transportadora MRW e, se quiser, outro serviço só para este lote.

3 **Carregue em Enviar**

Resultado indica quais entregas já têm o seu envio, com o número, e quais não, com o motivo. As entregas não são validadas: só se cria o seu envio e a sua etiqueta.

Uma, antes de validar

Ative o botão manual no separador **Operação** da transportadora. As entregas em **Pronto** sem envio mostram **Enviar MRW**, que cria o envio e a etiqueta sem validar. Ao validar depois, não se cria outro.

> Uma entrega que já tem número de envio não é enviada outra vez: anule-a antes com **Cancelar MRW**.

Em **Enviar para MRW** pode alterar o serviço só para esse lote: um serviço do catálogo, o habitual, o código ou a descrição. No fim, a transportadora volta ao seu serviço de sempre.

Todas as entregas do lote têm de ter a mesma transportadora MRW. As que já têm envio, ou têm outra transportadora, não são enviadas e aparecem em **Resultado** com o motivo. Se o FlexigoTech Cloud não deixar passar as chamadas, o lote para na primeira e não se marca nada.

GUIA DO CONECTOR · MRW

16 Portugal e outros países

O país do destinatário decide que operação da MRW se usa.

DESTINO	OPERAÇÃO	CÓDIGO POSTAL
Espanha	Envio nacional	5 algarismos
Portugal	Nacional e, se a MRW não o aceitar, internacional	Os 4 primeiros algarismos
Outros países	Envio internacional	Até 10 letras e algarismos

Para um envio internacional, se a MRW rejeitar o código de serviço, o conector testa os códigos internacionais mais usados (01710, 01700, 0800 e 0485) e os serviços do catálogo marcados como internacionais. A etiqueta é pedida com a operação internacional.

> Que a MRW leve um envio a um país depende do seu contrato com a MRW, não do conector.

O país sai do contacto da morada de entrega. Se o contacto não tiver país, o conector deduz-no a partir do seu código postal (com a forma portuguesa 1234-567) ou de um telefone português (+351); se não conseguir, trata-o como um envio em Espanha.

GUIA DO CONECTOR · MRW

17 Se a MRW não criar o envio

POLÍTICA	O QUE ACONTECE AO VALIDAR	DEPOIS
Block validation if MRW fails	A entrega não é validada e o Odoo mostra o motivo.	Corrige e valida novamente.

POLÍTICA	O QUE ACONTECE AO VALIDAR	DEPOIS
Allow validation and mark the shipment as pending	A entrega é validada e o histórico regista a falha.	Se a falha for passageira, o conector tenta novamente sozinho.

Uma falha passageira é uma destas: a MRW demora demasiado, responde com um erro de servidor (408, 429, 500, 502, 503 ou 504) ou pede que tente novamente. As novas tentativas esperam 5, 15, 30, 60, 180 e 360 minutos, e param em **Máximo de repetições MRW**. Entretanto, a entrega mostra **Tentar novamente MRW** para não esperar.

Uma falha que não é passageira (um código postal que a MRW não aceita, um serviço que não tem contratado) não é repetida: o motivo fica em **Último erro MRW** e no histórico. Uma entrega validada sem envio é enviada depois com **Enviar para MRW**, a partir da lista de entregas.

> Sem prova nem subscrição do FlexigoTech Cloud nada chega à MRW. Com a política estrita, a entrega não é validada; com a outra, é validada e o histórico diz-no. Nada fica marcado como falhado por isso.

Qual política escolher

ASPETO	BLOQUEAR	NÃO BLOQUEAR
Quando a MRW falha	A entrega espera e vê-o de imediato.	A entrega sai e o envio é repetido ou fica pendente.
Risco	O armazém para se a MRW não responder.	Um pacote pode sair sem etiqueta se ninguém olhar para o histórico.
Para quem é	Para quem está a começar ou envia pouco.	Para quem não pode parar o armazém por causa da MRW.

Um exemplo

Com **Allow validation and mark the shipment as pending**, o armazém valida uma entrega às 10:00 e o serviço da MRW não responde. A entrega é validada na mesma, o respetivo estado MRW passa a **Pending** e o histórico indica quando será a primeira nova tentativa. Se a MRW continuar sem responder, volta a tentar-se às 10:05, 10:20, 10:50, 11:50, 14:50 e 20:50. Assim que uma tentativa correr bem, a entrega fica com o seu número e a sua etiqueta.

GUIA DO CONECTOR · MRW

18 Verificar a configuração e o que acontece sozinho

Assistente comercial

Validar Configuração Prévia revê as credenciais, o serviço, o código postal e o telefone da sua empresa, o peso por defeito, a morada da MRW e as entregas abertas com a MRW, e indica quais têm dados por rever (país, código postal, telefone, peso, localidade ou distrito). **Estado da configuração MRW** fica em OK, **Check** ou Erro, com o detalhe em **Resumo da configuração MRW**.

VERIFICAÇÃO	ERRO SE…
Credenciais	Faltar a franquia, o assinante ou, na cloud, a palavra-passe guardada.
Serviço	Não houver nenhum código de serviço ou o do catálogo não for válido.
Remetente	A sua empresa não tiver um código postal ou um telefone válidos.
Peso	O **Peso por defeito (kg)** for 0.
Morada da MRW	A do ambiente escolhido estiver vazia ou mal escrita.
Tempo de espera	For 0 ou menos: aparece como aviso, não como erro.
Entregas abertas	Alguma entrega com a MRW não tiver destinatário, país, código postal, telefone, peso, localidade ou distrito.

Diagnóstico técnico

Só para administradores. Com a **Auditoria SOAP MRW** ativa, cada pedido e cada resposta ficam guardados em XML na entrega, com a palavra-passe ocultada. **Limpar XML de auditoria** apaga-os de imediato; caso contrário, são apagados automaticamente passados os dias de **Retenção XML auditoria (dias)**. Use-o durante um tempo, quando for preciso ver o que a MRW responde.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
MRW - Retry pending shipments	5 minutos	Volta a tentar, por ordem, até 50 entregas com uma nova tentativa pendente cuja hora já chegou.
MRW - Purge audit XML	1 dia	Apaga os XML de auditoria mais antigos do que a sua retenção.

Sem teste nem subscrição, a tarefa de novas tentativas não chama a MRW: o que está pendente continua pendente e sai assim que o serviço voltar. As frequências alteram-se em **Definições › Técnico › Ações Agendadas**, com o modo de programador.

GUIA DO CONECTOR · MRW

19 Que dados saem do seu Odoo e onde ficam

O aviso do transportador diz isto antes de um administrador marcar a caixa. Em resumo:

Uma vez, ao guardar a palavra-passe	A franquia, o assinante, o departamento, o utilizador e a palavra-passe da MRW.
Com cada envio	O nome, a morada, o telefone e o NIF do destinatário; os da sua empresa como remetente; as referências da guia de remessa e da encomenda; as notas; o serviço e os volumes com o seu peso (e as suas medidas, volume a volume).
Além disso	Os pedidos de etiqueta e os cancelamentos, com o número de envio.
Para onde	Para o FlexigoTech Cloud, em servidores da Netcup na Alemanha, que os transmite à API da MRW.

Por quanto tempo fica guardado	O conteúdo dos envios não fica guardado na cloud: apenas passa por ela. As credenciais, cifradas, ficam até apagar o transportador, mudar o ambiente, desinstalar o módulo, desligar a base de dados ou passarem 30 dias desde o fim da subscrição.

A palavra-passe nunca é guardada no Odoo, e o campo onde se escreve só é visível para os administradores. Nos XML da auditoria SOAP, a palavra-passe aparece ocultada.

> Sem subscrição do FlexigoTech Cloud não se chama a MRW. O que já está no Odoo (entregas, números, etiquetas) continua a poder ser consultado, descarregado e exportado.

O que fica no seu Odoo

ONDE	O QUÊ
O método de envio	A franquia, o assinante, o departamento e o utilizador da MRW, o ambiente e as opções. Não a palavra-passe.
A entrega	O número do pedido, o número de envio, a etiqueta, o endereço da etiqueta que a MRW fornece e a última resposta da MRW.
As novas tentativas	Se houver uma pendente, quantas já foram feitas, quando é a seguinte, quando foi a última e o último erro.
A auditoria SOAP	Apenas se a ativar: os pedidos e respostas em XML, com a palavra-passe ocultada, até à sua retenção.

GUIA DO CONECTOR · MRW

20 Se algo falhar

A MRW rejeita o código de serviço	O conector experimenta o equivalente e o do serviço habitual. Se nenhum for válido, peça à sua franquia o código correto e coloque-o em **Serviços**.
A MRW rejeita a morada ou o código postal	Verifique a morada do cliente: rua com número, código postal e telefone. **Validar Configuração Prévia** lista as entregas com dados em falta.
A MRW rejeita o peso	A entrega ou os seus pacotes não têm peso e o **Peso por defeito (kg)** está a 0.
A MRW rejeita o tipo de cobrança	Deixe a **Política de tipo de cobrança** em **Auto (try variants)** ou escolha o do seu contrato.
Não há etiqueta	Carregue em **Solicitar Etiqueta MRW**. Se a MRW não a fornecer, o **Portal MRW (técnico)** abre a sua.
As credenciais não estão na cloud	**Validar Credenciais** indica isso. Volte a escrever a palavra-passe e guarde.
O cancelamento não encontra o envio	A MRW já não o tem: o histórico indica-o e a entrega pode ser enviada de novo.
Ao validar, não é criada nenhuma remessa	Verifique se o método de envio está em **Obter taxa e criar remessa** e se a operação de entrega tem **Gerar etiqueta de remessa** ativada.

A mensagem de erro que um administrador vê inclui também a operação, os serviços testados e o detalhe técnico. Com isso, e com a auditoria SOAP ativa durante algum tempo, quase sempre se percebe o que a MRW

não aceita.

A mensagem que vê ao validar

Quando a MRW não cria o envio, a mensagem começa pela causa que o conector reconhece na resposta da MRW:

A MENSAGEM DIZ QUE…	O QUE FAZER
A MRW rejeita o serviço configurado	Peça à sua franquia o código do seu contrato e coloque-o em **Serviços**.
A MRW rejeita o tipo de cobrança	Reveja a **Política de tipo de cobrança**.
faltam dados de morada ou de telefone	Reveja a morada do destinatário e a da sua empresa.
A MRW rejeita o peso para esse serviço	Ajuste os volumes ou o peso, ou mude de serviço.
A MRW não está disponível neste momento	É uma falha passageira: aguarde ou, com a política não bloqueante, deixe que se volte a tentar.
A MRW não conseguiu criar o envio com estes dados	Leia o detalhe da MRW que vem a seguir.

A seguir vem o detalhe da MRW, o seu código de estado e, se for caso disso, quando é a nova tentativa ou que não é possível voltar a tentar.

GUIA DO CONECTOR · MRW

21 Outras formas de o fazer

FORMA	O QUE IMPLICA
Manualmente, no site da MRW	Cada envio é digitado de novo e o número é copiado para o Odoo. Serve para poucos envios por dia.
Só com o Odoo	O Odoo 20, Community e Enterprise, não traz conector da MRW. O Enterprise traz outros transportadores e o Sendcloud, uma plataforma de envios que se contrata à parte.
Este conector	A MRW como método de envio do Odoo: envio ao validar, etiqueta, rastreio e cancelamento, com o FlexigoTech Cloud.

Se hoje imprime as etiquetas a partir do site da MRW, pode começar com um transportador de testes, validar algumas entregas de teste e passar para produção quando tudo estiver correto.

22 Planos e preço

9 €

Licença por versão do Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mês

ou 490 € por ano

- Primeira resposta em 1 dia útil
- Até 3 contas

PRO

98 €/mês

ou 980 € por ano

- Primeira resposta em 4 horas úteis
- Até 10 contas
- Videochamada se for preciso

14 dias de teste, sem cartão **Preços sem IVA**

A licença do módulo compra-se por versão do Odoo. O FlexigoTech Cloud paga-se por mês ou por ano, e o teste de 14 dias não pede cartão. Com o Estándar, até 3 contas; com o Pro, até 10.

A subscrição é o que faz o conector funcionar: a passagem pela qual os seus envios, etiquetas e cancelamentos chegam à MRW, a custódia cifrada das suas credenciais e o aviso quando as chamadas falham. Inclui o suporte: resposta em 1 dia útil com o Estándar e em 4 horas úteis com o Pro, com videochamada se for necessário.

23 Perguntas frequentes

Quando é criado o envio na MRW?

Ao validar a entrega, se o método de envio estiver em **Obter taxa e criar remessa**.

Posso criar a remessa antes de validar?

Sim: ative o botão manual de **Operação** e use **Enviar MRW** na entrega **Pronto**.

Posso enviar várias entregas de uma só vez?

Sim, com **Enviar para MRW** a partir da lista de entregas.

Onde fica a etiqueta?

Anexada à entrega, em PDF. **Etiqueta MRW** transfere-a.

E se a etiqueta não chegar?

Solicitar Etiqueta MRW volta a pedi-la à MRW.

Posso imprimir em ZPL?

Sim: o tipo de etiqueta 3 é ZPL, para impressoras térmicas.

Onde vejo o número de seguimento?

Na entrega, em **N.º Envio MRW**, e na encomenda de venda.

O estado do envio vem da MRW?

Não. **Seguimento MRW** abre a página de seguimento da MRW com o número.

Posso anular um envio?

Sim, com **Cancelar MRW**. A entrega fica pronta para ser enviada novamente.

Que serviço é usado?

Urgente 19 Expedicion, de série. Altera-o em **Serviços** ou indique o código da sua franquia.

E se a MRW rejeitar o código de serviço?

Experimenta o equivalente e o do serviço habitual, e o histórico indica qual foi usado.

O preço do envio é calculado pela MRW?

Não. A encomenda leva o preço fixo do método de envio.

Faz cobrança à entrega (contrarreembolso)?

Não. O envio segue sempre sem reembolso.

Como contabiliza os volumes?

O maior valor entre os pacotes da entrega e as unidades que saem, até 99.

E o peso?

O peso de envio da entrega, o seu peso ou o **Peso por defeito (kg)**, por esta ordem.

Envia para Portugal?

Sim. Experimente o envio nacional e, se a MRW não o aceitar, o internacional.

E para outros países?

Sim, com a operação internacional da MRW, se o seu contrato a incluir.

O que acontece se a MRW não responder?

Com a política de série, a entrega não é validada. Com a outra, é validada e tenta-se novamente apenas até 6 vezes.

Com que frequência se tenta novamente?

Aos 5, 15, 30, 60, 180 e 360 minutos de cada falha.

Posso tentar novamente sem esperar?

Sim, com **Tentar novamente MRW** na entrega.

Posso fazer testes antes de enviar a sério?

Sim, com **Test Environment** e as credenciais de teste da MRW.

Funciona sem o FlexigoTech Cloud?

Não. O que já trouxe para o Odoo fica no Odoo.

A minha palavra-passe da MRW fica guardada no Odoo?

Não. É enviada cifrada para o FlexigoTech Cloud.

Os meus envios ficam guardados na nuvem?

Não. Passam pelo FlexigoTech Cloud a caminho da MRW, sem ficar lá.

Quantas contas MRW posso ter?

Até 3 com o plano Standard e até 10 com o Pro.

Preciso do Odoo Enterprise?

Não. Utiliza Inventário e Vendas do Odoo Community.

Funciona no Odoo Online?

Não: o Odoo Online não permite instalar módulos de terceiros. Sim no Odoo.sh e no seu servidor.

Quem me fornece as credenciais da MRW?

A sua franquia da MRW, com a adesão ao serviço web Sagec.

Posso ver o que a MRW responde?

Sim: ative **Auditoria SOAP MRW** e cada pedido e resposta ficam registados na entrega.

Posso ter um método de envio por serviço?

Sim, cada um com o seu serviço, o seu preço e a sua credencial.

Posso limitar a MRW a certas províncias?

Sim, com os países, províncias e prefixos de código postal do método de envio, como em qualquer transportadora do Odoo.

Funciona com a loja online do Odoo?

Sim: o cliente escolhe a MRW com o preço fixo e a entrega sai igual.

E com entregas parciais?

Cada entrega que validar cria o seu envio, incluindo as pendentes que ficam depois.

Que data de recolha é enviada?

A data prevista da entrega, nunca anterior a hoje e sem fins de semana.

Pode mudar o serviço para um dia específico?

Sim, em **Enviar para MRW** escolhe outro serviço apenas para esse lote.

Que dados do cliente são enviados à MRW?

O nome, a morada, o telefone e o NIF, os da morada de entrega.

Quem vê a palavra-passe da MRW?

Ninguém: não fica guardada no Odoo. O campo para a introduzir só é visível para os administradores.

O que acontece se deixar a subscrição?

Deixa de se chamar a MRW. O que já está no Odoo mantém-se, e as credenciais são apagadas da nuvem ao fim de 30 dias.

Quanto tempo leva a pôr em funcionamento?

Com as credenciais da MRW à mão, criar a transportadora leva uns minutos. O mais demorado é testar algumas entregas antes de passar para produção.

GUIA DO CONECTOR · MRW

24 Glossário

Sagec	O serviço web da MRW para criar envios, pedir etiquetas e anulá-los.
Franquia	O escritório da MRW com o qual tem o contrato. O seu código fica na transportadora.
Cliente (abonado)	O seu número de cliente nessa franquia.
Departamento	Uma subdivisão da sua conta MRW, se a tiver.
Método de envio	No Odoo, cada transportadora com a sua forma de calcular o preço. A da MRW tem o separador MRW.

Entrega	A guia de saída do Odoo. Ao validá-la, sai o envio.
Número de pedido	O que a MRW atribui ao pedido de envio.
Número de envio	O que identifica o pacote na MRW. Serve para o seguir e anular.
Serviço	O que contrata para cada envio: Urgente 19, Urgente 14, Ecommerce...
Código de serviço	O número que a MRW atribui a cada serviço, como 0205 para Urgente 19 Expedicion.
Volume	Cada pacote físico do envio.
Portes pagos	O envio é pago por si.
Portes devidos	O envio é pago pelo destinatário.
Política de falha	O que acontece à entrega se a MRW não criar o envio: não é validada ou é validada e tenta-se novamente.
Falha passageira	Um erro da MRW que costuma resolver-se sozinho: tempo esgotado ou erro de servidor.
Nova tentativa	Um novo pedido do mesmo envio, feito pela tarefa agendada.
Auditoria SOAP	Os pedidos e as respostas guardados em XML para diagnóstico.
ZPL	A linguagem das impressoras de etiquetas térmicas.
Ambiente de testes	O serviço da MRW que não cria envios reais.
Gateway	O serviço do FlexigoTech Cloud pelo qual passam as chamadas à MRW com as suas credenciais.
Nível de integração	O que o Odoo faz com a transportadora: apenas dar o preço, ou dar o preço e criar o envio.
Produto de entrega	O produto da linha de envio da encomenda de venda.
Entrega parcial	A parte de uma entrega que sai depois; ao validá-la, cria o seu próprio envio.
Data de recolha	O dia em que a MRW passa para recolher, calculado a partir da data prevista da entrega.
Etiqueta de confirmação	O tipo de etiqueta 1 da MRW.

25 Lista de verificação e contacto

- [ ] O seu contrato com a MRW e as suas credenciais do Sagec: franquia, assinante, utilizador e palavra-passe.
- [ ] Odoo 17, 18, 19 ou 20 no Odoo.sh ou no seu servidor.
- [ ] Os dados da sua empresa: morada, código postal e telefone.
- [ ] O módulo instalado e o teste do FlexigoTech Cloud iniciado.
- [ ] O método de envio MRW criado, com a caixa marcada e a palavra-passe guardada.
- [ ] A **Validar Credenciais** indica desde quando estão na nuvem.
- [ ] O serviço do seu contrato em **Serviços**.
- [ ] A **Política de falha MRW** que pretende.
- [ ] **Validar Configuração Prévia** sem erros.
- [ ] Uma entrega de teste validada, com o seu número de envio e a sua etiqueta.
- [ ] O peso dos seus produtos ou o **Peso por defeito (kg)** revisto.

Se quiser que o configuremos consigo, escreva-nos. Com o plano Pro, se for necessário, vemos por videochamada.

E-mail

Para o instalar, configurar ou para qualquer dúvida.
comercial@flexigotech.com

Na web

A página do conector, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/conector-mrw-odoo.html

Na Odoo Apps

A página do módulo na loja do Odoo.
apps.odoo.com

MRW é uma marca do seu titular. A FlexigoTech publica este conector por sua conta, sem aval nem patrocínio do titular da marca.
FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).