
GUIDE DU MODULE · CONFORMITÉ ET RÉGLEMENTATION

EPR & PPWR pour Odoo

Chaque livraison que vous validez dans Odoo inscrit ses emballages dans le registre REP (responsabilité élargie du producteur). Vous savez ainsi ce que vous devez dans chaque pays et vous préparez vos déclarations.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 jours d'essai, sans carte | Édition du 18-11-2026



Capture réelle d'Odoo 20. Vue d'ensemble par pays et détail d'une déclaration.

Sommaire

À droite, la page où commence chaque chapitre. Les menus et les boutons portent les noms d'Odoo en français.

1	Pour qui et à quoi ça sert	3
2	Le module en chiffres	4
3	Où le trouver dans votre Odoo	5
4	Ce dont vous avez besoin avant de commencer	6
5	L'essai de FlexigoTech Cloud	6
6	Mise en service pas à pas	8
7	Décrivez vos emballages et reliez-les aux produits, types de colis et expéditions	10
8	Le journal REP : kilos par matériau et par pays à partir de vos expéditions réelles	13
9	Des lignes du journal à la déclaration REP	15
10	Barèmes, éco-modulation et taxes sur le plastique	18
11	Préparation au PPWR et taux d'espace vide	21
12	Où vous devez vous enregistrer et quelles échéances surveiller	24
13	Vos enregistrements dans chaque dispositif et le mandataire	27
14	Domicile ou entreprise, et qui déclare : vos clients et les livraisons vers un autre pays	29
15	Ce qui part vers FlexigoTech Cloud et ce qui revient	31
16	Ce qui se passe automatiquement	32
17	Les options du module et leurs valeurs par défaut	32
18	Sécurité et données personnelles	34
19	Plusieurs sociétés	35
20	En cas de problème	35
21	Autres façons de procéder	37
22	Offres et tarifs	37
23	Questions fréquentes	38
24	Glossaire	40
25	Liste de contrôle et contact	42

Ce guide décrit la version 20.0.2.3.12 du module (branche 20.0 d'Odoo, commit baf7d086c). Tout ce qu'il dit vient de son code publié, de la documentation officielle de la plateforme ou de captures réelles.


Les captures viennent d'une base Odoo 20 de test, avec une société et des données inventées et sans connexion réelle à FlexigoTech Cloud. Le module existe aussi pour Odoo 17, 18 et 19.

1 Pour qui et à quoi ça sert

> Le calcul de ce que vous devez et des lignes de vos déclarations est effectué par FlexigoTech Cloud, qui nécessite votre abonnement, avec 14 jours d'essai sans carte bancaire. Sans essai ni abonnement, rien n'est calculé.

Chaque pays et chaque système de responsabilité élargie du producteur (REP) demande les kilos d'emballage par matériau, souvent selon son propre calendrier. Sans le module, les poids de chaque emballage restent dans des feuilles de calcul, les kilos par matériau et par pays se calculent à la main à partir des expéditions, et les échéances de chaque système sont notées séparément.

Avec le module, vous décrivez chaque emballage avec ses composants, son matériau et son poids, et vous le liez au produit, au type de colis ou à une règle d'expédition. Lorsque vous validez un bon de livraison, le **Journal REP** affiche les kilos par matériau et par pays. Avec les barèmes appliqués, les **Déclarations** sont préparées pour votre vérification, et le **Calendrier de conformité** recense les échéances.



Date	Transfert	Juridiction	Segment	Origine	Produit	Emballage	Matériau	Responsa…	Poids en kg
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Type de colis		Stretch film, pall…	Films et sacs en PE	Nous décl…	0,180
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FA-25L] Filter aid suspensi…	HDPE drum 25 …	PP rigide	Nous décl…	1,140
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FA-25L] Filter aid suspensi…	HDPE drum 25 …	PE rigide (PEHD/…	Nous décl…	13,800
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box, …	Carton ondulé	Nous décl…	16,200
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, singl…	Films et sacs en PE	Nous décl…	1,080
6 nov.	WH/OUT/…	France	Ménager	Type de colis		Shipping box 60…	Films et souples e…	Nous décl…	0,008
6 nov.	WH/OUT/…	France	Ménager	Type de colis		Shipping box 60…	Carton ondulé	Nous décl…	0,640
6 nov.	WH/OUT/…	France	Ménager	Emballage …	[FC-20-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, singl…	Films et sacs en PE	Nous décl…	1,560
3 nov.	WH/IN/00…	Spain	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box, …	Carton ondulé	Nous décl…	-0,180
3 nov.	WH/IN/00…	Spain	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, singl…	Films et sacs en PE	Nous décl…	-0,012

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le **Journal REP** avec les kilos par matériau, juridiction et segment.



Nom	Type de document	Juridiction	Date de début	Date de fin	Poids total e…	Montant total	Statut du rapprochement	État
EPR/2026/0003	Déclaration REP	Belgium	1 juil.	30 sept.	45,228	10,61 €	Non facturé	Brouillon
EPR/2026/0002	Déclaration REP	Belgium	1 avr.	30 juin	62,148	43,46 €	Écart	Déposée
EPR/2026/0005	Déclaration REP	Netherlands	1 janv.	31 déc.	147,780	115,74 €	Non facturé	Brouillon
EPR/2026/0004	Déclaration REP	France	1 janv.	31 déc.	45,796	110,00 €	Non facturé	Brouillon
EPR/2026/0001	Déclaration REP	Belgium	1 janv.	31 mars	55,860	13,47 €	Rapprochée	Acceptée
					356,81	**293,28 €**		

- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des **Déclarations** avec leur statut et leur rapprochement.

Ce qui change au quotidien

- Les poids de chaque emballage sont dans **Emballages**, avec leurs composants, et non dans des feuilles de calcul.
- Lorsque vous validez un bon de livraison, le **Journal REP** additionne les kilos par matériau et par pays.
- **Évaluation des obligations** indique dans quels pays vous devez probablement vous enregistrer.
- **Déclarations** calcule les lignes d'une période avec les barèmes appliqués.

- **Calendrier de conformité** recense les échéances de chaque enregistrement et, lorsqu'il reste 60 jours, alerte son responsable par une activité.

Ce qu'il ne fait pas

- Il ne transmet rien à aucun système ni à l'administration fiscale et ne vous enregistre nulle part : il calcule, prépare et vous aide à vérifier.
- Il ne se connecte au portail d'aucun éco-organisme ni d'aucune administration : ce que vous déposez, vous le téléversez vous-même.
- La reprise de données historiques ou un paramétrage sur mesure ne sont pas inclus dans l'abonnement ; les livraisons passées, vous les enregistrez vous-même avec **Enregistrer les transferts passés**.
- Les coûts de tiers (Odoo, votre hébergement) sont contractés et payés par vous.

GUIDE DU MODULE · EPR & PPWR

2 Le module en chiffres

4
versions d'Odoo : 17, 18, 19 et 20

79
juridictions de référence

61
exigences PPWR


14
jours d'essai sans carte bancaire

4
tâches planifiées

134
tests automatisés

Le module fonctionne sur Odoo 17, 18, 19 et 20, en Community et en Enterprise : il n'a besoin que de Inventaire et du module gratuit FlexigoTech Cloud. Ses 134 tests automatisés utilisent des réponses enregistrées du moteur réel de FlexigoTech Cloud, et les captures de ce guide proviennent d'un Odoo 20 réel avec ce moteur.

3 Où le trouver dans votre Odoo



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La vue d'ensemble de l'application, avec les marchés sur lesquels vous mettez des produits.

Vue d'ensemble	Un résumé par pays : ce qui est mis sur le marché, ce qui reste à déclarer, le statut de l'enregistrement et la prochaine échéance.
Opérations	**Journal REP**, **Déclarations**, **Anomalies de données**, **Taux d'espace vide** et **Enregistrer les transferts passés**. Ce dernier n'est visible que par le **Responsable conformité** et l'**Administrateur**.
Emballage	**Emballages**, **Emballage du produit**, **Produits sans données**, **Types de colis**, **Règles d'expédition**, **Préparation au PPWR** et **Importer des emballages**.
Conformité	**Enregistrements**, **Calendrier de conformité** et **Évaluation des obligations**. L'évaluation n'est visible que par le **Responsable conformité** et l'**Administrateur**.
Référence	**Juridictions**, **Dispositifs REP**, **Éco-organismes**, **Barèmes**, **Taxes sur les emballages plastiques**, **Exigences PPWR**, **Matériaux** et **Tables de données (FlexigoTech Cloud)**.
Configuration	**Paramètres** du module : le journal, l'autorisation de calculer dans FlexigoTech Cloud, les livraisons B2B vers un autre pays et les rappels d'échéances. Seuls le **Responsable conformité** et l'**Administrateur** y ont accès.

En dehors de son application, le module ajoute ses champs aux transferts d'Inventaire, aux types de colis et aux colis, à la fiche produit et à celle du contact. Sur un transfert effectué, le bouton **Lignes REP** ouvre ce qui a été enregistré dans le journal. Les emballages REP de chaque produit, ceux de chaque type de colis et les emballages supplémentaires d'un colis ou d'une expédition se saisissent dans ces mêmes écrans.

4 Ce dont vous avez besoin avant de commencer

- Odoo 17, 18, 19 ou 20 sur Odoo.sh ou sur votre propre serveur. Odoo Online ne permet pas d'installer des modules tiers.
- Inventaire, l'application Odoo dont dépend le module (si vous ne l'avez pas, Odoo l'installe avec lui), et le module gratuit FlexigoTech Cloud (`flexigotech_cloud`), installé en même temps.
- Un utilisateur administrateur. Seul un administrateur peut mettre à jour les tables de données de FlexigoTech Cloud, et les menus de configuration sont réservés au **Responsable conformité** et à l'**Administrateur**.
- Les emballages de vos produits, avec leur matériau et leur poids. Le journal REP s'alimente de ces données et de vos livraisons.
- L'abonnement à FlexigoTech Cloud ou son essai de 14 jours. C'est le service qui calcule ce que vous devez par matériau et par pays, ainsi que les lignes de vos déclarations. Sans essai ni abonnement, rien n'est calculé.

> Le module ne transmet rien à aucun système ni à l'administration fiscale et ne vous enregistre nulle part. Il calcule, prépare et vous aide à vérifier. La présentation des déclarations, l'enregistrement et les décisions vous reviennent, ou à votre conseiller.

Il s'installe comme tout module Odoo tiers, sur Odoo.sh ou sur votre serveur. Odoo installe en même temps `flexigotech_cloud` , la connexion à FlexigoTech Cloud, et les applications dont il dépend : Inventaire.

5 L'essai de FlexigoTech Cloud

1 **Cliquez sur Activer dans la barre du haut**

Il apparaît dès que vous installez le module. Il ouvre la fenêtre **Activer FlexigoTech Cloud**, avec le plan Standard et ses 14 jours gratuits, sans carte bancaire.



Capture réelle d'Odoo 20. La fenêtre d'activation : lisez la liste des données, cochez la case et saisissez votre e-mail.

2 **Acceptez et saisissez votre e-mail**


Cochez « J'ai lu la liste et j'accepte, au nom de mon entreprise… » (cela inclut les conditions de l'abonnement et le contrat de traitement des données) et saisissez l'**E-mail de la personne qui accepte**.

3 **Cliquez sur Connecter et démarrer l'essai**

Odoo enregistre la base auprès de FlexigoTech Cloud et démarre l'essai du module. Si vous préférez attendre, **Plus tard** ferme la fenêtre.


La même chose, depuis les Paramètres

Dans **Paramètres › FlexigoTech Cloud** se trouve la liste complète de ce que la base transmet. Cochez la case, saisissez l'e-mail et cliquez sur **Accepter et connecter**. Si vous avez déjà un compte sur app.flexigotech.com, le champ **Vous avez un code de votre compte ?** relie la base à ce compte (le code est valable 10 minutes).



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud, avant la connexion : la case cochée, l'e-mail et **Accepter et connecter**.

Une fois la base connectée, le bloc **Modules** affiche chaque module avec son statut : **En essai** et la date de fin, **Abonné**, etc. Depuis là, vous choisissez le plan (Standard ou Pro, au mois ou à l'année) et cliquez sur **S'abonner** : le paiement s'effectue sur la page Stripe, en dehors d'Odoo.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud avec la base connectée et le module en essai.


Prix hors TVA. Si à la fin de l'essai vous ne vous abonnez pas, le service s'arrête et rien n'est facturé ; vos données restent dans votre Odoo. **Vérifier maintenant** demande l'autorisation immédiatement (sinon le module la renouvelle automatiquement toutes les 6 heures).

> En una copie neutralisée (staging) ou dans une base avec des données de démonstration, on ne peut pas démarrer d'essai : Paramètres l'indique avec « Cette base de données est une copie neutralisée ou contient des données de démonstration, on ne peut donc pas y démarrer d'essai. »

6 Mise en service pas à pas

1 Ouvrez les paramètres

Allez dans **REP et PPWR › Configuration › Paramètres**. Vous y trouvez les options du module, réparties en trois blocs : **Journal**, **FlexigoTech Cloud** et **Responsabilité et rappels**.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres du module avec la case **Calculer dans FlexigoTech Cloud**.

2 Autorisez le calcul dans le cloud


Cochez **Calculer dans FlexigoTech Cloud**. Tant que cette case est décochée, rien n'est envoyé pour le calcul. Ensuite, cliquez sur **Enregistrer**.

3 Vérifiez les options du journal

Dans le bloc **Journal**, décidez si le journal est généré avec **Enregistrer à la validation** (le journal REP est généré à la validation d'un bon de livraison, d'un retour ou d'une réception) et si vous activez **Emballages importés**, pour enregistrer les réceptions de fournisseurs étrangers. Avec **Date de début du journal**, vous indiquez à partir de quand il s'applique : les transferts antérieurs à cette date sont ignorés.

4 Créez un emballage

Ouvrez **REP et PPWR › Emballage › Emballages** et cliquez sur **Nouveau**. Saisissez le **Nom**, la **Catégorie d'emballage** et, dans l'onglet **Composants**, chaque composant avec son matériau et son poids. Le **Poids (g)** et le **Matériau principal** se calculent automatiquement.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Fiche d'un emballage avec ses totaux par unité.

5 Associez l'emballage à un produit

Ouvrez **REP et PPWR › Emballage › Emballage du produit** et créez une ligne avec le **Modèle de produit**, l'**Emballage** et la **Quantité**. Avec **Niveau**, choisissez **Par unité de vente** ou **Par lot groupé** ; dans ce dernier cas, il faut choisir le **Conditionnement**.

Nouveau | Emballage du produit | Rechercher…

Modèle de produit	Variante	Niveau	Conditionne…	Emballage	Quantité	Poids (g)
[FA-25L] Filter aid suspension, 25 L drum		Par unité de v…		HDPE drum 25 L, UN approved	1,0000	1 245,000
[FB-SET-5] Filter bag set, 5 pieces		Par unité de v…		PE sleeve, single cartridge	5,0000	60,000
[FB-SET-5] Filter bag set, 5 pieces		Par unité de v…		Cardboard box, single cartridge	1,0000	180,000
[FC-10-PP] Filter cartridge PP 10" (5 micr…		Par unité de v…		PE sleeve, single cartridge	1,0000	12,000
[FC-10-PP] Filter cartridge PP 10" (5 micr…		Par unité de v…		Cardboard box, single cartridge	1,0000	180,000
[FC-20-PP] Filter cartridge PP 20" (1 micr…		Par unité de v…		PE sleeve, single cartridge	1,0000	12,000
[FH-20-SS] Stainless steel filter housing 20"		Par unité de v…		Shipping box 600x400x400	1,0000	648,000
[FH-20-SS] Stainless steel filter housing 20"		Par unité de v…		EPS corner protectors (housi…	4,0000	160,000
						2 497,00

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Emballages associés à chaque produit.

6 Validez une livraison

Validez un bon de livraison sortant dans Inventaire. Une fois l'opération terminée, le module génère les lignes du journal REP pour cette livraison.

7 Consultez le journal

Ouvrez **REP et PPWR › Opérations › Journal REP**. Vous verrez une ligne par matériau et emballage de la livraison, avec le **Poids en kg** et la **Juridiction**. Sur le bon de livraison lui-même, le bouton **Lignes REP** ouvre ce qui y a été enregistré.

Nouveau | Journal REP | Nous déclarons × | Rechercher… | 1-80 / 93

Date	Transfert	Juridiction	Segment	Origine	Produit	Emballage	Matériau	Responsa…	Poids en kg
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Type de colis		Stretch film, pall…	Films et sacs en PE	Nous décl…	0,180
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FA-25L] Filter aid suspensi…	HDPE drum 25 …	PP rigide	Nous décl…	1,140
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FA-25L] Filter aid suspensi…	HDPE drum 25 …	PE rigide (PEHD/…	Nous décl…	13,800
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box, …	Carton ondulé	Nous décl…	16,200
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, singl…	Films et sacs en PE	Nous décl…	1,080
6 nov.	WH/OUT/…	France	Ménager	Type de colis		Shipping box 60…	Films et souples e…	Nous décl…	0,008
6 nov.	WH/OUT/…	France	Ménager	Type de colis		Shipping box 60…	Carton ondulé	Nous décl…	0,640
6 nov.	WH/OUT/…	France	Ménager	Emballage …	[FC-20-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, singl…	Films et sacs en PE	Nous décl…	1,560
3 nov.	WH/IN/00…	Spain	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box, …	Carton ondulé	Nous décl…	-0,180
3 nov.	WH/IN/00…	Spain	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, singl…	Films et sacs en PE	Nous décl…	-0,012


- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le **Journal REP** avec les lignes de la livraison validée.

> Le menu des paramètres n'est visible que par le **Responsable conformité** et l'**Administrateur**. La case **Calculer dans FlexigoTech Cloud** est cochée par un administrateur et s'applique à toutes les sociétés de la base de données.

Ensuite, chaque livraison validée est automatiquement inscrite dans le journal. Si vous devez refaire les lignes d'un transfert déjà traité, le **Responsable conformité** dispose du bouton **Reconstituer le journal REP**. Chaque jour, les tâches planifiées **REP : générer les échéances et les rappels**, **REP : expiration du mandat du mandataire** et **REP : mettre à jour les barèmes depuis FlexigoTech Cloud** s'exécutent ; chaque semaine, **REP : actualiser les contrôles PPWR des emballages**. Dans **REP et PPWR › Référence › Tables de données (FlexigoTech Cloud)**, vous voyez l'état des barèmes et le bouton **Mettre à jour maintenant**, réservé à un administrateur.

GUIDE DU MODULE · EPR & PPWR

7 Décrivez vos emballages et reliez-les aux produits, types de colis et expéditions



- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste **Emballages** avec matériau principal, poids et classe de recyclabilité.


Accédez-y par **REP et PPWR › Emballage › Emballages**. Les emballages se créent à la main avec **Nouveau** ou avec **REP et PPWR › Emballage › Importer des emballages**. Les données de matériaux proviennent de **REP et PPWR › Référence › Matériaux**. Les poids, le matériau principal et la classe de recyclabilité se calculent automatiquement à partir des composants. Les contrôles sont actualisés par la tâche **REP : actualiser les contrôles PPWR des emballages**, chaque semaine, ou avec le bouton **Évaluer le PPWR**.

Évaluer le PPWR	Met à jour les contrôles PPWR de cet emballage.
Demander les données au fournisseur	Ouvre un courriel au fournisseur, avec son modèle, pour lui demander les données manquantes. N'apparaît que si l'emballage a un **Fournisseur**.

L'emballage n'a pas d'état propre : **Données complètes** et le nombre d'anomalies de ses contrôles indiquent sa situation. Les emballages archivés s'affichent avec le filtre **Archivé**.

Le relier à un produit

1. **Ouvrez REP et PPWR › Emballage › Emballage du produit**
   Vous verrez une ligne par emballage affecté à un produit.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Les lignes de **Emballage du produit** avec niveau, quantité et poids.

2. **Cliquez sur Nouveau et choisissez le Modèle de produit et l'Emballage**
   Indiquez la **Quantité** et le **Niveau** : **Par unité de vente** ou **Par lot groupé**.

3. **Si le niveau est Par lot groupé, choisissez le Conditionnement**
   Ainsi, les emballages groupés ne sont comptés qu'une fois par lot complet livré.

> Vous ne pouvez pas laisser un emballage d'un produit avec une quantité nulle ou négative. Au niveau **Par lot groupé**, le **Conditionnement** est obligatoire. Et **Demander les données au fournisseur** affiche l'erreur « Indiquez d'abord un fournisseur sur l'emballage. » si l'emballage n'a pas de fournisseur.

Ce que chaque emballage contient

La fiche se répartit en quatre blocs. **Classification** reprend la **Catégorie d'emballage** : **Emballage de vente (primaire)**, **Emballage groupé (secondaire)** ou **Emballage de transport (tertiaire)**. Elle reprend aussi le **Type de réemploi**, le **Sensible au contact** et la **Bouteille de boisson à usage unique**. **Totaux par unité** additionne le poids, le plastique et le pourcentage recyclé des composants. L'onglet **Composants** enregistre chaque pièce avec son matériau et son poids. **Dimensions et fournisseur** enregistre les dimensions extérieures et le fournisseur. L'onglet **PPWR** enregistre l'étiquetage et la conformité.

Réutilisable en propre ou en pool

Si l'emballage est **Réutilisable**, le champ **Propriété** indique comment il est déclaré. Avec **Propre : déclaré une fois, à sa mise en circulation**, il est déclaré une seule fois, à sa mise en circulation. Ses trajets suivants sont enregistrés, mais pas déclarés de nouveau. Avec **En pool : loué, le prestataire du pool le déclare**, c'est le prestataire du pool qui le déclare.

Degré de recyclabilité

La **Pire classe des composants** se calcule automatiquement. Si vous disposez d'une évaluation de conception pour le recyclage de l'ensemble, reportez-la dans **Classe évaluée**. Les classes vont de A (95 % ou plus) à C (70 % ou plus) ; en dessous de 70 %, l'emballage est non recyclable.

Règles applicables aux composants

- Le poids d'un composant doit être supérieur à zéro : « Le poids du composant doit être supérieur à zéro. »
- Les pourcentages doivent être compris entre 0 et 100 : « … doit être compris entre 0 et 100 %. »
- La concentration en métaux lourds ne peut pas être négative : « La concentration en métaux lourds ne peut pas être négative. »

Emballages d'expédition et règles

Les emballages d'expédition se définissent dans **REP et PPWR › Emballage › Règles d'expédition**. Dans chaque règle, vous indiquez à quelles livraisons elle s'applique avec **S'applique aux livraisons** et à quelles destinations avec **Uniquement pour les destinations**. Le champ **Appliquer quand** peut valoir **Uniquement quand aucun colis n'a été enregistré** ou **Toujours**. Chaque emballage de la règle est compté **par expédition**, **par unité de produit expédiée** ou **par colis enregistré**. Avec **Arrêter après cette règle** activée, les règles suivantes ne s'appliquent pas.


Importer des emballages depuis un fichier

REP et PPWR › Emballage › Importer des emballages ouvre un assistant où vous téléversez un fichier puis cliquez sur **Import**. Le fichier peut être un CSV ou un XLSX, avec les colonnes obligatoires packaging_code, material_code et weight_g ; avec product_default_code, level et qty_per_product, il associe en plus l'emballage à chaque produit. Pour lire un XLSX, le serveur a besoin de la bibliothèque openpyxl ; s'il ne l'a pas, Odoo vous demande d'enregistrer la feuille au format CSV. Un fichier vide donne « Le fichier est vide. » et, s'il manque des colonnes, « Colonnes manquantes : … ». Le résultat apparaît dans le champ **Résultat**.

Exemple de bout en bout

Les données de démonstration comprennent un emballage de fût de 25 L, de la catégorie **Emballage de vente (primaire)**, à usage unique, avec pour matériau principal **PE rigide (PEHD/PEBD)**, 1 245,000 g par unité et classe B (80 % ou plus). Dans **Emballage du produit**, il est relié au produit fût de 25 L, avec le niveau **Par unité de vente** et une quantité de 1,0000, ainsi que le lot de 5 sachets filtrants avec une caisse en carton de 180,000 g. Chaque ligne comporte son poids et sa catégorie. Lors de la validation de la livraison de ce produit, le module génère ses lignes dans le **Journal REP** avec l'emballage et le matériau.

8 Le journal REP : kilos par matériau et par pays à partir de vos expéditions réelles



Nouveau | Journal REP | Nous déclarons × | Rechercher… | 1-80 / 93

Date	Transfert	Juridiction	Segment	Origine	Produit	Emballage	Matériau	Responsa…	Poids en kg
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Type de colis		Stretch film, pall…	Films et sacs en PE	Nous décl…	0,180
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FA-25L] Filter aid suspensi…	HDPE drum 25 …	PP rigide	Nous décl…	1,140
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FA-25L] Filter aid suspensi…	HDPE drum 25 …	PE rigide (PEHD/…	Nous décl…	13,800
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box, …	Carton ondulé	Nous décl…	16,200
10 nov.	WH/OUT/…	Belgium	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, singl…	Films et sacs en PE	Nous décl…	1,080
6 nov.	WH/OUT/…	France	Ménager	Type de colis		Shipping box 60…	Films et souples e…	Nous décl…	0,008
6 nov.	WH/OUT/…	France	Ménager	Type de colis		Shipping box 60…	Carton ondulé	Nous décl…	0,640
6 nov.	WH/OUT/…	France	Ménager	Emballage …	[FC-20-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, singl…	Films et sacs en PE	Nous décl…	1,560
3 nov.	WH/IN/00…	Spain	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	Cardboard box, …	Carton ondulé	Nous décl…	-0,180
3 nov.	WH/IN/00…	Spain	Ménager	Emballage …	[FC-10-PP] Filter cartridge …	PE sleeve, singl…	Films et sacs en PE	Nous décl…	-0,012

- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste du **Journal REP** avec date, transfert, juridiction, matériau, responsabilité et poids en kg.

Les lignes se créent automatiquement. À la validation d'un transfert, le module génère ses lignes dans le journal. En cas d'erreur, la validation n'est pas bloquée : l'erreur est enregistrée comme anomalie dans **REP et PPWR › Opérations › Anomalies de données**. Les lignes se trouvent dans **REP et PPWR › Opérations › Journal REP**. Pour charger des transferts antérieurs à l'installation, utilisez **REP et PPWR › Opérations › Enregistrer les transferts passés** : vous choisissez la **Date de début** et la **Date de fin**, puis cliquez sur **Enregistrer**. Ce menu n'est visible que par le **Responsable conformité** et l'**Administrateur**.

Boutons de l'anomalie

Recommencer	Enregistre à nouveau les emballages du transfert. Seul un responsable REP peut l'utiliser.
Marquer comme résolue	Passe l'anomalie à **Résolue**. N'apparaît que si elle est **Ouverte**.
Ignorer	Passe l'anomalie à **Ignorée**. N'apparaît que si elle est **Ouverte**.

Sur le transfert, le bouton **Reconstituer le journal REP** apparaît lorsque le transfert est traité, et uniquement pour le responsable REP.

Statuts

Ligne Ouverte	Sa déclaration n'est pas encore déposée, ou elle ne figure dans aucune.
Ligne Déclaré	La déclaration qui la reprend est déposée ou acceptée.
Anomalie Ouverte, Résolue, Ignorée	États de chaque anomalie de données.

Types d'anomalie

- **Produit sans données d'emballage**

- **Emballage sans composants**
- **Emballage compté par m², kg…**
- **Destination non couverte**
- **Modification après déclaration**
- **Erreur technique**

> Les lignes déjà déclarées ne peuvent être ni modifiées ni supprimées : Odoo affiche « Les lignes de journal déjà déclarées ne peuvent pas être modifiées. Enregistrez plutôt un ajustement. » ou « Les lignes de journal déjà déclarées ne peuvent pas être supprimées. Enregistrez plutôt un ajustement. ».

Ce qui entre dans le journal

Chaque ligne du journal porte un **Sens** : **Mis sur le marché** ou **Importé**. **Est un retour** signale les retours. L'**Origine** indique d'où provient l'emballage : **Emballage unitaire du produit**, **Emballage groupé du lot**, **Type de colis**, **Emballages supplémentaires sur le colis**, **Emballages supplémentaires sur l'expédition**, **Règle d'expédition**, **Filière du produit**, **Manuel**, **Import** ou **Ajustement**. Pour le calcul, chaque emballage est réparti en kilos par matériau.

Responsabilité

Nous déclarons	Ce que vous déclarez vous-même : ce que vous mettez sur le marché et vos emballages réutilisables propres importés avec la marchandise. Ce sont ces éléments que reprennent les déclarations.
Le client déclare	Déclaré par votre client.
Le fournisseur déclare	Déclaré par votre fournisseur.
Rotation de réemploi	Rotations de réemploi. Elles ne figurent pas dans votre déclaration.
Exempté	Aucune obligation de déclaration.

Segment et état de la ligne

Le **Segment** peut être **Ménager**, **Non ménager** ou **Industriel**. L'**État** reste **Ouverte** jusqu'au dépôt de la déclaration qui la reprend, puis passe à **Déclaré**. Les filtres **Non déclaré**, **Retours**, **Importé** et **Mis sur le marché** vous aident à vérifier le journal.

La fiche de chaque ligne

La ligne se répartit en quatre groupes : **Où et quand**, **Quoi**, **Quantités** et **Traçabilité**. Les quantités sont **Unités d'emballage**, **Poids en kg**, **Kg de plastique** et **Kg de plastique non recyclé**. La traçabilité renvoie vers **Transfert**, **Livraison d'origine**, **Colis**, **Déclaration** et **Déclaration de taxe plastique**.

Emballages supplémentaires et contenant réemployé

Sur le transfert, l'onglet **Emballages REP** permet d'ajouter des **Emballages REP supplémentaires** à l'expédition. Sur le colis, la section **Emballages REP** fait de même. Lorsque **Contenant réemployé** est coché, la caisse ou la palette a déjà été mise sur le marché auparavant : ses emballages de type colis ne sont pas recomptés, mais les emballages supplémentaires le sont.

Ce qui est interdit


- Une ligne déclarée (sa déclaration est déposée ou acceptée) ne peut être ni modifiée ni supprimée : il faut enregistrer un ajustement. Seule sa note peut être modifiée, et la ligne peut être reprise par l'autre déclaration, REP ou taxe plastique.
- Seul un responsable REP peut régénérer le registre d'un bon de livraison : sinon, Odoo affiche « Seul un responsable REP peut enregistrer à nouveau les emballages des transferts. ».
- **Reconstituer le journal REP** n'apparaît pas si le transfert n'est pas traité.

Exemple de bout en bout

Le transfert WH/OUT/00024, livré à un client belge le 10 novembre, génère des lignes avec la juridiction Belgique, le segment **Ménager** et la responsabilité **Nous déclarons**. On y trouve le **Type de colis** (film étirable, 0,180 kg de films et sachets en PE) et l'**Emballage unitaire du produit** du fût de 25 L (13,800 kg de PE rigide et 1,140 kg de PP rigide). Les lignes restent **Ouverte** jusqu'au dépôt de la déclaration qui les reprend, puis passent à **Déclaré**.

GUIDE DU MODULE · EPR & PPWR

9 Des lignes du journal à la déclaration REP



Nom	Type de document	Juridiction	Date de début	Date de fin	Poids total e…	Montant total	Statut du rapprochement	État
EPR/2026/0003	Déclaration REP	Belgium	1 juil.	30 sept.	45,228	10,61 €	Non facturé	Brouillon
EPR/2026/0002	Déclaration REP	Belgium	1 avr.	30 juin	62,148	43,46 €	Écart	Déposée
EPR/2026/0005	Déclaration REP	Netherlands	1 janv.	31 déc.	147,780	115,74 €	Non facturé	Brouillon
EPR/2026/0004	Déclaration REP	France	1 janv.	31 déc.	45,796	110,00 €	Non facturé	Brouillon
EPR/2026/0001	Déclaration REP	Belgium	1 janv.	31 mars	55,860	13,47 €	Rapprochée	Acceptée
					356,81	**293,28 €**		

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des **Déclarations** avec leur période, leur poids, leur montant et leur état.

Accédez-y par **REP et PPWR › Opérations › Déclarations**. Cliquez sur **Nouveau**, choisissez le **Type de document** (**Déclaration REP** ou **Déclaration de taxe plastique**), la **Juridiction**, le **Dispositif REP** ou la **Taxe plastique**, le **Type de période** et les dates. Le **Nom** s'attribue automatiquement à l'enregistrement.

Les lignes et les montants ne se saisissent pas à la main. FlexigoTech Cloud les calcule à partir des lignes du journal de la période lorsque vous cliquez sur **Calculer**. Sans service, sans consentement ou sans connexion, les lignes précédentes restent inchangées.

Boutons

Calculer	Calcule les lignes et les montants. Uniquement en **Brouillon** ou **À relire**, et pour le responsable conformité.
Envoyer en relecture	Fait passer la déclaration de **Brouillon** à **À relire**.
Marquer comme déposée	Uniquement en **Brouillon** ou **À relire**, et pour le responsable conformité.
Acceptée par le dispositif	Uniquement lorsqu'elle est **Déposée**.
Créer une correction	Uniquement en **Déposée** ou **Acceptée**.

Excel, **CSV** et **PDF**	Génèrent la déclaration dans ce format.
Annuler	Masqué si elle est déjà **Annulée**.
Remettre en brouillon	Uniquement lorsqu'elle est **Annulée**.

Statuts

Brouillon, **À relire**, **Déposée**, **Acceptée** et **Annulée**.

1. **Créez la déclaration et cliquez sur Calculer**
   Les lignes, le poids et le montant total apparaissent.
2. **Vérifiez et cliquez sur Envoyer en relecture**
   La déclaration passe à **À relire**.
3. **Déposez-la auprès de l'autorité ou du dispositif REP, puis cliquez sur Marquer comme déposée**
   La déclaration passe à **Déposée**.
4. **Lorsque le dispositif l'accepte, cliquez sur Acceptée par le dispositif**
   La déclaration passe à **Acceptée**.

> Le module ne dépose rien à votre place : il prépare les chiffres, et le dépôt vous revient. Une déclaration déposée ne peut pas être supprimée, et seul un administrateur REP peut l'annuler.

Les statuts et leur signification

Brouillon	Vous pouvez la calculer, l'envoyer en relecture ou la marquer comme déposée.
À relire	Vous pouvez toujours la recalculer et la déposer.
Déposée	Elle conserve ses lignes dans le journal. Elle n'avance que par vos boutons : l'accepter, ou la faire annuler par un administrateur REP.
Acceptée	Le dispositif REP l'a acceptée. Seul un administrateur REP peut l'annuler.
Annulée	Elle libère les lignes du journal. Les échéances que ce dépôt avait clôturées redeviennent en attente. Elle peut repasser en **Brouillon**.

Règles et conditions

- Si la fin de la période est antérieure à son début, le message « La fin de la période ne peut pas être antérieure à son début. » s'affiche.
- Une déclaration REP sans régime donne « Une déclaration REP nécessite un dispositif. ». Une déclaration de taxe sans taxe donne « Une déclaration de taxe plastique nécessite la taxe. ».
- Recalculer ou déposer hors de **Brouillon** ou **À relire** affiche « Seules les déclarations en brouillon peuvent être recalculées. » ou « Seules les déclarations en brouillon peuvent être déposées. »
- Accepter une déclaration non déposée affiche « Seules les déclarations déposées peuvent être acceptées. »
- Annuler une déclaration déposée sans être administrateur REP affiche « Seul un administrateur REP peut annuler une déclaration déposée. »

- Le retour en brouillon n'est possible que depuis **Annulée** : « Seules les déclarations annulées peuvent revenir en brouillon. ».
- Les corrections se créent à partir des déclarations déposées ou acceptées : « Des corrections sont créées pour les déclarations déposées. ».
- Supprimer une déclaration déposée ou acceptée affiche « Les déclarations déposées ne peuvent pas être supprimées. »

Pour la taxe espagnole sur les emballages plastiques non réutilisables, les importations sont liquidées avec la dette douanière et n'entrent pas dans la déclaration, qui est l'autoliquidation de la fabrication et des acquisitions intracommunautaires (loi 7/2022, article 82.1).



Lignes | Dépôt et facture | Notes


Catégorie / matériau	Segment	Catégorie d'emballage	Poids en kg	Montant de base	Éco-modulation
PE folies	Ménager	Emballage de transp…	0,180	0,19 €	0,00 €
Papier-Karton (100% / >=95% / >=85% paper fibre or recyclable per CEPI …	Ménager	Emballage de vente (…	40,500	6,09 €	0,00 €
PE folies	Ménager	Emballage de vente (…	3,900	4,21 €	0,00 €
PP folies	Ménager	Emballage de transp…	0,008	0,02 €	0,00 €

- **Capture réelle d'Odoo 20.** L'onglet **Lignes** d'une déclaration calculée : chaque catégorie avec son segment, son poids, le montant de base et l'écomodulation.

Champs et onglets de l'enregistrement

Filtre de segment	**Tous les segments**, **Ménager uniquement**, **Non ménager uniquement** ou **Industriel uniquement**. L'industriel est traité comme non ménager et déclaré à part lorsque le dispositif les sépare.
Totaux	**Poids total en kg**, **Unités totales**, **Base totale**, **Modulation totale**, **Montant total** et **Kg non mappés**.
Avertissements	Remarques laissées par le calcul.
Calculé dans FlexigoTech Cloud et **Versions du moteur et des barèmes**	Date du calcul et moteur et barèmes utilisés.
Dépôt et facture	Le groupe **Dépôt** et le groupe **Rapprochement des factures**, avec **Référence de la facture**, **Montant facturé**, **Documents de facture**, **% de tolérance** (2,0 par défaut) et **Écart de facturation**.
Statut du rapprochement	**Non facturé**, **Rapprochée** ou **Écart**.
Corrections	Onglet listant les corrections de la déclaration. Dans une correction, **Correction de** renvoie à la déclaration d'origine.
Lignes et **Notes**	Les lignes calculées et vos notes.

Exemple de bout en bout




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Une déclaration avec ses boutons **Calculer**, **Envoyer en relecture** et **Marquer comme déposée**.

Une **Déclaration REP** de Belgique, du 1er juillet au 30 septembre, avec le barème Fost Plus 2026. Une fois calculée, elle affiche le poids total et le montant total, et dans la liste elle apparaît comme **Non facturé**. Elle passe par **À relire**, puis elle est déposée et, à l'arrivée de la facture du SCRAP, le rapprochement indiquera **Rapprochée** ou **Écart**. Dans la liste d'exemple, la déclaration d'avril à juin apparaît **Déposée** avec **Écart**, et celle de janvier à mars est **Acceptée** et **Rapprochée**.

GUIDE DU MODULE · EPR & PPWR

10 Barèmes, éco-modulation et taxes sur le plastique



Nom	Juridiction	Éco-organi…	Date de début	Date de fin	Devise	Société	État
ARA (Altstoff Recycling Austria AG) 2026	Austria		1 janv.	31 déc.	EUR		Brouillo
Fost Plus 2026	Belgium	Fost Plus	1 janv.	31 déc.	EUR		Actif
Valipac 2026	Belgium	Valipac	1 janv.	31 déc.	EUR		Brouillo
Екобулпак България АД 2026	Bulgaria		1 janv.	31 déc.	EUR		Actif
ПУДООС - state product fee (Държавна такса) for 2026, as reproduced in Ecobulpac…	Bulgaria		1 janv.	31 déc.	EUR		Brouillo
Green Dot Cyprus - rates published as valid 2017-2025 (no separate 2026 table found…	Cyprus		1 janv. 2025	31 déc. 2025	EUR		Brouillo
EKO-KOM, a.s. (autorizovaná obalová společnost, AOS) 2026 Ceník od 1. 1. 2026	Czechia	EKO-KOM…	1 janv.	31 déc.	CZK		Actif
EKO-KOM, a.s. (autorizovaná obalová společnost, AOS) 2025 Struktura odměn od 1. …	Czechia	EKO-KOM…	1 janv. 2025	31 déc. 2025	CZK		Actif
Finnish Packaging Producers Ltd (via Rinki) - price list 2026, detailed declaration form…	Finland		1 janv.	31 déc.	EUR		Actif
Finnish Packaging Producers Ltd (via Rinki) - price list 2026, light declaration form (< …	Finland		1 janv.	31 déc.	EUR		Brouillo
Citeo 2026	France		1 janv.	31 déc.	EUR		Actif

- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste **Barèmes**, avec la juridiction, les dates, la devise et le statut de chaque barème.

Les barèmes se trouvent dans **REP et PPWR › Référence › Barèmes** et les taxes dans **REP et PPWR › Référence › Taxes sur les emballages plastiques**. Ils sont fournis avec le module à l'installation. La tâche planifiée **REP : mettre à jour les barèmes depuis FlexigoTech Cloud** s'exécute chaque jour et récupère les barèmes officiels

publiés par FlexigoTech Cloud (actuellement ceux du Royaume-Uni, de la Hongrie et de la Turquie). Ce que vous avez modifié n'est pas écrasé.

Champs du barème

Dispositif REP et **Dispositif REP**	Le dispositif auquel appartient le barème et, le cas échéant, le système collectif qui le publie.
Société	Vide, il s'agit d'un barème de référence partagé par toutes les sociétés. Renseigné, ce sont vos propres tarifs négociés et ils prévalent sur le barème de référence.
Date de début et **Date de fin**	La période de validité du barème.
Devise	La devise des tarifs.
Contribution minimale annuelle et **Contribution forfaitaire annuelle**	Ils se renseignent dans le groupe **Contribution minimale et forfaitaire**.

Statuts du barème

- **Brouillon**
- **Actif**, le statut d'un nouveau barème.
- **Archivé**

Les onglets du barème sont **Tarifs**, **Éco-modulation** et **Notes**. Chaque taxe sur les emballages plastiques a son **Statut** : **En vigueur**, **Reporté**, **Proposé** ou **Abrogé**.

Mode d'emploi

1. **Ouvrez** Barèmes
   Recherchez le barème du dispositif et de l'année qui vous intéressent.
2. **Créez le vôtre avec** Nouveau
   Renseignez **Société** pour que vos tarifs négociés prévalent sur le barème de référence.
3. **Vérifiez** Tarifs **et** Éco-modulation
   Contrôlez les onglets avant de calculer une déclaration.

> Le module n'enregistre pas un barème dont la **Date de fin** est antérieure à la **Date de début** : le message « La date de fin d'un barème ne peut pas être antérieure à sa date de début. » s'affiche. Le calcul des contributions et des lignes de déclaration nécessite FlexigoTech Cloud, avec l'essai ou l'abonnement.

Comment le barème est choisi

Pour calculer, le module cherche d'abord le barème de votre société, puis, à défaut, le barème de référence, toujours parmi ceux en **Actif** et valables à cette date. Un barème dont **Société** est vide est le barème de référence. Lorsque **Société** est renseigné, ce sont vos tarifs négociés et ils prévalent.

Ce que contient le barème

Chaque tarif comporte un nom, une catégorie de déclaration, des matériaux, un **Segment** (**Ménager**, **Non ménager** ou **Industriel**), une **Catégorie d'emballage**, un **Filtre réutilisable** (**Indifférent**, **Usage unique seulement** ou **Réutilisables uniquement**) et un **Tarif** avec son **Unité** : **par kg**, **par tonne (1000 kg)**, **par livre**, **par short ton (2000 lb)** ou **par unité d'emballage**. Si les matériaux sont vides, ce sont ceux de la catégorie de déclaration qui s'appliquent. Si le segment est vide, le tarif vaut pour tous. S'il n'existe pas de tarif industriel, **Non ménager** inclut aussi l'industriel.

Les règles d'éco-modulation ajustent la contribution selon les matériaux, les **Classes de recyclabilité**, le **% min. de contenu recyclé** et le **% max. de contenu recyclé**, si l'emballage est **Réutilisable**, la **Couleur** et la **Catégorie d'emballage**. Le **Type d'effet** est **% de la contribution de base** ou **Montant par kg**. Dans **Valeur**, une valeur positive est un malus et une valeur négative un bonus.

Contribution minimale et contribution forfaitaire

- **Contribution minimale annuelle** : une déclaration annuelle ne coûte jamais moins que ce montant. La différence s'ajoute comme une ligne « Contribution minimale ».
- **Contribution forfaitaire annuelle** : elle remplace les tarifs pour une déclaration annuelle comptant moins d'unités d'emballage que la limite fixée dans **Forfait en dessous de (unités)**.

Taxes sur les emballages plastiques

Chaque taxe indique son **Tarif**, sa **Devise** et l'**Unité du tarif** (**par kg** ou **par tonne**). La **Base taxable** est **Poids de plastique non recyclé** ou **Poids de plastique des composants sous un seuil de contenu recyclé**. Avec cette seconde option, les composants dont le contenu recyclé atteint au moins le **% seuil de recyclé** ne sont pas taxés.

Le champ **Mouvements** indique quels mouvements du registre forment la base : **Importations / acquisitions intracommunautaires**, **Livraisons dans la juridiction** ou **Les deux**. La fabrication s'ajoute avec des lignes manuelles du registre. Avec **Importations liquidées en douane** activé, les importations n'entrent pas dans la déclaration, car cette taxe est payée en douane. **Emballage réutilisable taxé** est activé à la création de la taxe et se désactive lorsque la taxe ne s'applique qu'aux emballages non réutilisables. Dans **Exemptions** figurent **Kg d'exonération** et **Période d'exonération** (**Par mois**, **12 mois glissants** ou **Par année civile**).


Quand il n'y a pas de calcul

- Sans essai ni abonnement FlexigoTech Cloud, il n'y a pas de calcul : aucun matériau n'est tarifé et le motif est indiqué.
- Si la réponse de FlexigoTech Cloud ne correspond pas à la requête, le module ne modifie rien et le signale avec « La réponse de FlexigoTech Cloud ne correspond pas à la demande. Rien n'a été modifié. ».

Exemple de bout en bout

Dans la liste des barèmes, il y en a un pour la Belgique, du 1er janvier au 31 décembre, en euros et à l'état **Actif**. Les déclarations de Belgique, comme la EPR/2026/0003 (du 1er juillet au 30 septembre, avec 45,228 kg et 10,61 €), sont calculées avec ce barème. Une nouvelle déclaration commence à l'état **Brouillon**. Après l'avoir relue, vous l'envoyez avec **Envoyer en relecture** et, lorsque vous la déposez vous-même auprès du SCRAP, vous la marquez avec **Marquer comme déposée**.


11 Préparation au PPWR et taux d'espace vide



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste de **Préparation au PPWR** avec le statut de chaque exigence par emballage.

D'où viennent les données

- Les contrôles de chaque emballage sont recalculés automatiquement par la tâche planifiée **REP : actualiser les contrôles PPWR des emballages**, qui s'exécute chaque semaine.
- Les 61 exigences sont chargées à l'installation du module. Vous les consultez dans **REP et PPWR › Référence › Exigences PPWR**.
- Le taux d'espace vide est enregistré par emballage et se consulte dans **REP et PPWR › Opérations › Taux d'espace vide**.



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste de **Taux d'espace vide** avec le volume de la caisse et celui du contenu.

Où consulter

Ouvrez **REP et PPWR › Emballage › Préparation au PPWR**. Chaque ligne croise un emballage avec une exigence et affiche son **Article**, la date **S'applique à partir du**, le **État** et le **Motif**. Le filtre **Anomalies** n'affiche que ce qui demande une action.

Champs d'un contrôle

Statut automatique	Calculé par le module, il ne peut pas être modifié.
Statut manuel	Si vous le renseignez, il remplace l'évaluation automatique.
Justificatifs et **Expiration des justificatifs**	Les documents qui justifient le statut et la date jusqu'à laquelle ils restent valables.
Contrôlé par et **Contrôlé le**	Qui a effectué le contrôle et quand. Ces champs sont en lecture seule.

Statuts

- **Conforme**
- **À contrôler**
- **Justificatifs manquants**
- **Non conforme**
- **Non applicable**

> Le taux d'espace vide ne se saisit pas à la main : il est enregistré par le module. L'état automatique ne se modifie pas non plus. Pour le corriger, utilisez **Statut manuel**. Le module prépare l'évaluation, mais il ne certifie ni ne garantit qu'un emballage respecte le PPWR.

Ce que couvre chaque exigence

Le PPWR est le règlement (UE) 2025/40, du 19 décembre 2024, relatif aux emballages et aux déchets d'emballages. Selon son article 71, il est applicable à partir du 12 août 2026, sauf l'article 67, paragraphe 5, qui l'est à partir du 12 février 2029. Il est déjà applicable, mais chaque exigence a sa propre date dans **S'applique à partir du**. Sur les 61 que contient le module, 30 s'appliquent à partir du 12 août 2026, 1 porte la date du 11 février 2025 et 27 ont des dates postérieures : 2 le 12 février 2027, 3 le 12 février 2028, 2 le 12 août 2028, 1 le 1er janvier 2029, 2 le 12 février 2029, 16 le 1er janvier 2030 et 1 le 1er janvier 2038. 3 autres n'ont pas de date. Ne considérez pas comme en vigueur une exigence dont la date est postérieure.

Chaque exigence comporte **Titre**, **Code**, **Article**, **Résumé**, **Étapes ultérieures**, **Valeurs de l'article** et **Données requises**, ainsi que l'**URL de la source**. Elles sont regroupées par **Périmètre**, **Résumé**, **Étapes ultérieures**, **Valeurs chiffrées** et **Données requises**.

Règles d'application

Niveau	**Chaque emballage** s'évalue sur chaque emballage. **Obligation de la société / de l'opérateur** est une liste de contrôle.
Catégories PPWR et **Périmètre des matériaux**	Limitent l'exigence à certaines catégories ou familles de matériaux. Vide signifie toutes.
Sensible au contact uniquement et **E-commerce uniquement**	Restreignent l'exigence à ces emballages.
Règle de périmètre	Filtre supplémentaire, par exemple **Bouteilles de boisson en plastique à usage unique** ou **Emballages réutilisables**.

Rôles d'opérateur	Les opérateurs économiques sur lesquels pèse l'obligation.

Comment chaque exigence est contrôlée

Méthode de contrôle indique comment elle est évaluée : **Teneur en métaux lourds**, **PFAS dans les emballages au contact des denrées alimentaires**, **Classe de performance de recyclabilité**, **Contenu recyclé minimal dans le plastique**, **Formats compostables**, **Réduction du poids et du volume**, **Critères des emballages réutilisables**, **Marquage**, **Déclaration UE de conformité et documentation technique**, **Taux d'espace vide**, **Formats à usage unique restreints** ou **Justificatif manuel**.

États et lequel prévaut

État provient du **Statut manuel** si vous le renseignez, sinon du **Statut automatique**. Les cinq valeurs sont les mêmes dans les trois champs.

ÉTAT	SIGNIFICATION
Conforme	L'exigence est considérée comme respectée.
À contrôler	Il reste à la vérifier.
Justificatifs manquants	Des documents doivent être ajoutés dans **Justificatifs**.
Non conforme	L'emballage ne respecte pas l'exigence. Visible avec le filtre **Non conforme**.
Non applicable	L'exigence ne concerne pas cet emballage.

Ce qui est mesuré pour l'espace vide


Chaque ligne de **Taux d'espace vide** enregistre **Date**, **Transfert**, **Colis**, **Type de colis**, **Carton / contenant**, **Volume du carton (L)**, **Volume du contenu (L)** et **% d'espace vide**. La case **Dépasse la limite** et le filtre **Au-dessus de la limite** font apparaître les colis qui dépassent la limite.

Un exemple avec les données des écrans

Dans **Taux d'espace vide** apparaît le bon de livraison WH/OUT/00024, colis PACK0000021, un Euro pallet, wrapped sur un Euro pallet (pooled, returnable). La caisse fait 1 536,000 litres et le contenu 624,000 litres, soit 59,38 % d'espace vide, et sa case **Dépasse la limite** est cochée : le module la compare à la limite de 50 % de l'article 24, dont la version est datée du 1er janvier 2030. Cette limite ne s'applique pas aux emballages réutilisables d'un système de réemploi, comme ce palette en pool (article 24, paragraphe 5) : l'indicateur vous prévient, mais c'est à vous de juger si cela vous concerne. Le colis PACK0000020, un Parcel 600×400×400 dans sa caisse de 96,000 litres, affiche 0,00 %.

Dans **Préparation au PPWR**, vous pouvez filtrer par **Exigence** et par **État**. Si un contrôle laisse un emballage en **Justificatifs manquants**, joignez le document dans **Justificatifs** et, si vous voulez fixer vous-même le résultat, renseignez **Statut manuel**.

12 Où vous devez vous enregistrer et quelles échéances surveiller




- **Capture réelle d'Odoo 20.** **Vue d'ensemble** avec **Mes marchés** : chaque pays avec ses kilos des 12 derniers mois et son enregistrement.

D'où viennent les données

- Les pays et leurs dispositifs sont chargés à l'installation du module. Vous les consultez dans **REP et PPWR › Référence › Juridictions** et dans **REP et PPWR › Référence › Dispositifs REP**.
- Les kilos de chaque marché, les enregistrements et la prochaine échéance sont calculés à l'ouverture de **REP et PPWR › Vue d'ensemble**.
- Les échéances sont créées chaque jour par la tâche planifiée **REP : générer les échéances et les rappels**, qui avertit en outre son responsable par une activité lorsqu'il reste 60 jours.
- L'expiration du mandat du mandataire est surveillée chaque jour par la tâche **REP : expiration du mandat du mandataire**.
- L'évaluation des obligations se lance vous-même, depuis **REP et PPWR › Conformité › Évaluation des obligations**.

Les boutons du calendrier



- **Capture réelle d'Odoo 20.** **Calendrier de conformité** avec les échéances en état **À venir**.

Marquer comme fait	Clôture l'échéance. Ce bouton n'apparaît que tant que l'échéance est en **À venir**.

Annuler	Passe l'échéance en **Annulée**. Ce bouton n'apparaît que tant qu'elle est en **À venir**.

États d'une échéance

- **À venir** : c'est l'état initial.
- **Terminé** : l'échéance a été respectée.
- **Annulée** : l'échéance n'a plus à être suivie.

Évaluer vos obligations

1. **Ouvrir l'évaluation**
   Accédez à **REP et PPWR › Conformité › Évaluation des obligations**.
2. **Indiquer la période**
   Vérifiez la **Société**, la **Date de fin** et les **Mois**.
3. **Évaluer**
   Cliquez sur **Évaluer** pour voir les **Résultats**.
4. **Créer les enregistrements**
   Cliquez sur **Créer les enregistrements à faire**. Le bouton reste masqué tant qu'il n'y a pas de résultats.

> Le module ne fait aucune déclaration ni aucun enregistrement auprès d'une autorité. Marquer une échéance comme faite ne la clôture que dans Odoo. L'enregistrement dans chaque pays et le dépôt des déclarations restent de votre responsabilité ou de celle de votre conseil.

États d'une échéance

À venir	État initial. Depuis cet état, l'échéance peut passer à **Terminé** ou à **Annulée**.
Terminé	Échéance respectée. **Fait le** et **Fait par** sont enregistrés et ne se modifient pas.
Annulée	L'échéance est écartée. Annuler ne modifie que son état.

Ce que contient chaque échéance

Chaque échéance comporte **Nom**, **Société**, **Registre**, **Déclaration**, **Juridiction**, **Début de la période**, **Fin de la période**, **Date d'échéance**, **Responsable** et **Notes**. **Est en retard** signale les échéances dont la date est dépassée. Si l'échéance est liée à une déclaration, vous la voyez dans le champ **Déclaration**.

Les résultats de l'évaluation

Enregistrement requis	Un dispositif est en vigueur et aucune exemption ne s'applique.
Vérifier les autres seuils	Le registre ne suffit pas pour trancher : l'exemption dépend d'autres conditions, comme le chiffre d'affaires ou le segment.
Sous le seuil	Vos kilos de la période restent sous la limite d'exemption.

Aucun régime en vigueur	Le dispositif de ce pays et de cette filière n'est pas en vigueur.
Absent des données de référence	Il n'existe pas de données de référence pour ce cas.

Règles à connaître

- L'évaluation ne tient compte que des seuils de type **Exemption d'enregistrement / de contributions**.
- Si une exemption porte la mention **Avec les autres conditions**, toutes les conditions cochées doivent être remplies. Les exemptions non cochées sont alternatives : il suffit d'en remplir une.
- Un seuil dont **Code du segment** est vide vaut pour tous les segments, et dont **Matériaux** est vide, pour tous les matériaux.
- **Mes marchés** ne prend en compte que les pays de la société en cours : celle qui y est enregistrée ou celle qui y a expédié des emballages.
- Les seuils mesurés sur le chiffre d'affaires ou par segment ne peuvent pas être vérifiés avec le registre. C'est pourquoi ils apparaissent comme **Vérifier les autres seuils**.


Ce que contient chaque dispositif

Chaque dispositif est identifié par sa **Juridiction** et sa **Filière**. Son **État** peut être **En vigueur**, **Adopté, pas encore applicable**, **Proposé** ou **Aucun régime**. Il enregistre l'**Autorité**, l'**Enregistrement** avec son **Libellé du numéro d'enregistrement** et la date à partir de laquelle il s'applique. Il indique s'il impose un **Mandataire obligatoire pour les producteurs étrangers**. Ses onglets sont **Vue d'ensemble**, **Segments et seuils**, **Déclaration**, **Catégories de déclaration**, **Éco-organismes**, **Barèmes** et **Sources**. **Fiabilité** et **Dernière vérification** indiquent dans quelle mesure vous pouvez vous fier aux données.

Exemple de bout en bout

D'après les données des écrans : dans **Vue d'ensemble**, la Belgique apparaît comme **Enregistré** avec le numéro BE-FP-2024-88421 et la prochaine échéance le 31 mars 2027. L'Allemagne figure en **Enregistrement en cours**, avec une échéance le 15 mai 2027 et 81,4 kg mis sur le marché sur 12 mois. L'Espagne et l'Italie sont **À évaluer**. Pour trancher pour l'Espagne et l'Italie, vous ouvrez **Évaluation des obligations**, cliquez sur **Évaluer** et, si le résultat est **Enregistrement requis**, **Créer les enregistrements à faire**. Chaque jour, la tâche **REP : générer les échéances et les rappels** ajoute les échéances au **Calendrier de conformité**. Là, une fois la formalité accomplie en dehors d'Odoo, vous cliquez sur **Marquer comme fait**.

13 Vos enregistrements dans chaque dispositif et le mandataire



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des **Enregistrements** avec juridiction, filière, état, numéro d'enregistrement et prochaine échéance.

Les enregistrements, c'est vous qui les saisissez. Aucune tâche ne les alimente. Le champ **Prochaine échéance** est calculé à partir des échéances de l'enregistrement. La tâche planifiée **REP : expiration du mandat du mandataire** s'exécute chaque jour et crée une activité pour le **Responsable** 60 jours avant la fin du mandat du mandataire.

Bouton et champs de l'enregistrement

Générer les échéances	Bouton de l'enregistrement. Il n'apparaît que si le **État** est **À enregistrer**, **Enregistrement en cours** ou **Enregistré**.
Dispositif REP	Dispositif REP auquel vous vous enregistrez. Champ obligatoire. **Juridiction** et **Filière** sont recopiés depuis le dispositif.
Numéro d'enregistrement (IDU)	Le numéro qui vous est attribué par le dispositif. Il est obligatoire si le statut est **Enregistré**.
Éco-organisme	L'éco-organisme auquel vous êtes adhérent, et en dessous le contrat ou le numéro d'adhérent.
Valide à partir du et **Valide jusqu'au**	Période de validité de l'enregistrement.
Mandataire	Le contact qui vous représente, avec **Mandat du**, **Mandat au** et **Documents du mandat**. Il se trouve dans l'onglet **Mandataire**.
Responsable	La personne qui reçoit les activités. Par défaut, l'utilisateur qui crée l'enregistrement.

Statuts

Le **État** peut être **À évaluer** (la valeur initiale), **Non requis**, **À enregistrer**, **Enregistrement en cours**, **Enregistré**, **Suspendu** ou **Terminé**.

> Un enregistrement à l'état **Enregistré** ne peut pas être sauvegardé sans **Numéro d'enregistrement (IDU)** : le message « Un dispositif enregistré nécessite son numéro d'enregistrement (...). » s'affiche. Il ne peut pas non plus être sauvegardé si une date de fin est antérieure à la date de début : « La date de fin de l'enregistrement ne peut pas être antérieure à sa date de début. » ou « La date de fin du mandat ne peut pas être antérieure à sa date de début. ».

Statuts de l'enregistrement

À évaluer	Valeur avec laquelle naît l'enregistrement, tant que vous n'avez pas décidé si le dispositif vous concerne.
Non requis	Vous avez évalué le dispositif et il ne vous oblige pas.
À enregistrer	Le dispositif vous oblige et vous n'avez pas encore commencé la déclaration d'inscription.
Enregistrement en cours	Vous avez commencé la procédure d'inscription et elle doit encore être finalisée.
Enregistré	Vous disposez d'un numéro d'enregistrement. Sans lui, ce statut ne peut pas être sauvegardé.
Suspendu	L'enregistrement est suspendu.
Terminé	L'enregistrement est terminé.

Règles et conditions

- Le bouton **Générer les échéances** n'apparaît que dans **À enregistrer**, **Enregistrement en cours** et **Enregistré**. Dans les autres statuts, il est masqué.
- Si **Valide jusqu'au** est antérieure à **Valide à partir du**, le message « La date de fin de l'enregistrement ne peut pas être antérieure à sa date de début. » s'affiche.
- Si **Mandat au** est antérieure à **Mandat du**, le message « La date de fin du mandat ne peut pas être antérieure à sa date de début. » s'affiche.
- **Mandataire manquant** est signalé lorsque le dispositif exige un mandataire pour les producteurs établis dans un autre pays et que l'enregistrement n'en a aucun.

Onglets et champs

Registre et **Éco-organisme**	Groupes de la fiche : dispositif, statut, numéro, **Segments** déclarés sous cet enregistrement, éco-organisme et contrat.
Mandataire	Contact, dates du mandat et documents joints.
Échéances	Les échéances de l'enregistrement.
Déclarations	Les déclarations de cet enregistrement.
Règles du dispositif	Règles propres au dispositif.
Notes	Texte libre.

Recherche et archivage


La liste propose les filtres **À faire**, **Enregistré** et **Archivé**, et regroupe par **État** ou **Filière**. Les éco-organismes que vous choisissez dans l'enregistrement proviennent de **REP et PPWR › Référence › Éco-organismes**, installé avec 136 enregistrements.

Exemple

Sur l'écran d'exemple, l'enregistrement de la Belgique est en **Enregistré**, avec son numéro d'enregistrement et l'éco-organisme Fost Plus, et il a une prochaine échéance. Celui de l'Allemagne est en **Enregistrement en cours**, également avec sa prochaine échéance. Ceux de l'Espagne et de l'Italie sont **À évaluer**. Si l'enregistrement belge n'avait pas de numéro, Odoo ne permettrait pas de le sauvegarder en **Enregistré**.

GUIDE DU MODULE · EPR & PPWR

14 Domicile ou entreprise, et qui déclare : vos clients et les livraisons vers un autre pays



	Total	T1 2026	T2 2026	T3 2026	T4 2026
	Poids en kg	Poids en kg	Poids en kg	Poids en kg	Poids en kg
Total	88,008	173,224	192,008	136,232	589,472
Belgium	55,860	62,148	45,228	48,428	211,664
Carton ondulé	50,400	11,440	41,140	28,140	131,120
PE rigide (PEHD/PEBD)		46,000		13,800	59,800
Films et sacs en PE	5,460	0,900	4,080	4,500	14,940
PP rigide		3,800		1,140	4,940
Films et souples en PP		0,008	0,008	0,048	0,064
Mousse EPS (polystyrène expansé)				0,800	0,800

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le Journal REP regroupe le poids en kg par pays, matériau et trimestre.

Ces données ne proviennent d'aucune tâche planifiée ni d'aucun bouton : vous les renseignez vous-même dans la fiche du client, dans le groupe **Responsabilité du producteur (REP)** de l'onglet **Ventes & Achats**. Lors de la validation d'une livraison, le module les lit pour savoir à quel segment et à qui correspond chaque ligne du journal.

Segment REP	Mode de déclaration des emballages livrés à ce client. Options : **Automatique (société = non ménager)**, **Ménager / consommateur**, **Non ménager / professionnel** et **Industriel**. En automatique, une société est considérée comme non ménagère et une personne comme ménagère.
Responsabilité REP	Qui déclare. Options : **Valeur par défaut de la société**, **Nous déclarons les emballages** et **Le client déclare (importateur / premier metteur sur le marché)**.

Numéro d'enregistrement REP du client	Texte libre pour noter le numéro d'enregistrement du client.

La règle de la société pour un autre pays

Avec **Valeur par défaut de la société**, si la livraison part vers un autre pays et que le client est une entreprise, c'est le réglage **Livraisons B2B transfrontalières** qui décide, et il est sur **Nous déclarons** à l'installation du module. Dans tous les autres cas, c'est vous qui déclarez. Les lignes du registre conservent leur segment et leur responsabilité.

> La fiche client n'a ni boutons ni statuts propres. Le paramètre **Livraisons B2B transfrontalières** de la société se trouve dans **REP et PPWR › Configuration › Paramètres**, dans le bloc **Responsabilité et rappels**.

Les valeurs de chaque champ

CHAMP	VALEUR	SIGNIFICATION
Segment REP	**Automatique (société = non ménager)**	C'est la valeur à la création du contact. Une entreprise est traitée comme non domestique et une personne comme domestique.
Segment REP	**Ménager / consommateur**	Les emballages sont déclarés comme ménagers, quel que soit le type de contact.
Segment REP	**Non ménager / professionnel**	Emballages commerciaux : commerce de gros et de détail, restauration, bureaux et autres services.
Segment REP	**Industriel**	Industrie, agriculture, élevage, sylviculture et aquaculture.
Responsabilité REP	**Valeur par défaut de la société**	C'est la valeur à la création du contact. La règle de la société décide si la livraison part vers un autre pays et que le client est une entreprise.
Responsabilité REP	**Nous déclarons les emballages**	Vous déclarez vous-même les emballages livrés à ce client.
Responsabilité REP	**Le client déclare (importateur / premier metteur sur le marché)**	C'est le client qui déclare. Dans les livraisons B2B transfrontalières, il s'agit généralement du producteur dans son propre pays.

La règle de la société

Le réglage **Livraisons B2B transfrontalières** propose deux options, **Nous déclarons** et **Le client professionnel déclare**, et il est obligatoire. À l'installation du module, il est sur **Nous déclarons**. Il n'est consulté que lorsque la responsabilité du client est **Valeur par défaut de la société**, que la livraison part vers un autre pays et que le client est une entreprise. Si l'une de ces trois conditions manque, c'est vous qui déclarez.

> Plus le choix du client est précis, plus il l'emporte : si vous cochez **Nous déclarons les emballages** ou **Le client déclare (importateur / premier metteur sur le marché)**, la règle de la société n'intervient plus.

Ce qui figure dans la fiche client

Les trois champs se trouvent ensemble dans le groupe **Responsabilité du producteur (REP)** de l'onglet **Ventes & Achats** de la fiche du contact. Il n'y a ni onglets ni statuts propres. **Numéro d'enregistrement REP du client** n'est qu'une note pour vous.

Exemple de bout en bout

Dans le **Journal REP** des écrans, les lignes du bon de livraison WH/OUT/00024 apparaissent en Belgique avec le segment **Ménager** et la responsabilité **Nous déclarons**. Si cette société belge vend à un distributeur français dont la fiche indique **Responsabilité REP** sur **Valeur par défaut de la société**, c'est le paramètre **Livraisons B2B transfrontalières** qui décide : avec **Nous déclarons**, ses lignes entrent dans votre déclaration française ; avec **Le client professionnel déclare**, elles restent dans le journal avec la responsabilité **Le client déclare** et aucune de vos déclarations ne les reprend. Si vous cochez **Nous déclarons les emballages** pour ce client, vous déclarez ses emballages quelle que soit la règle de la société.

GUIDE DU MODULE · EPR & PPWR

15 Ce qui part vers FlexigoTech Cloud et ce qui revient

DONNÉE	SENS	QUAND
Codes de matériau, kg, unités, segment, catégories et vos tarifs (chiffres agrégés)	De votre Odoo vers FlexigoTech Cloud	Lors du calcul de ce que vous devez par matériau et par pays, des lignes d'une déclaration ou de la contribution d'une facture
Ce que vous devez par matériau et par pays, les lignes des déclarations et la contribution de la facture	De FlexigoTech Cloud vers votre Odoo	Lors du calcul, avec une réponse signée que le module vérifie
Lot signé de barèmes officiels (aujourd'hui ceux du Royaume-Uni, de la Hongrie et de la Turquie)	De FlexigoTech Cloud vers votre Odoo	La tâche **REP : mettre à jour les barèmes depuis FlexigoTech Cloud**, chaque jour, ou le bouton **Mettre à jour maintenant**


FlexigoTech Cloud calcule avec ce qu'il reçoit et renvoie le résultat. Pour les barèmes, le module crée ou met à jour ceux que contient le lot, ne supprime jamais rien et n'écrase jamais ce que vous avez modifié ou créé. Votre journal REP et tout ce qui a déjà été calculé restent dans votre Odoo. Le module n'envoie aucune autre donnée : seulement des codes de matériau, des kg, des unités, le segment, les catégories et les tarifs. Pour envoyer quoi que ce soit, un administrateur doit d'abord cocher **Calculer dans FlexigoTech Cloud** dans **REP et PPWR › Configuration › Paramètres** ; sans cette autorisation ou sans l'abonnement à FlexigoTech Cloud, rien n'est calculé. La mise à jour quotidienne des barèmes ne dépend pas de cette case, mais elle dépend de l'abonnement : elle demande seulement le lot de tables officielles et indique quelle version vous possédez déjà.

16 Ce qui se passe automatiquement

TÂCHE	FRÉQUENCE	FONCTION
REP : générer les échéances et les rappels	Chaque jour, activée	Crée les échéances de vos enregistrements selon les règles de déclaration de chaque dispositif et, lorsqu'il reste 60 jours avant une échéance (la valeur la plus élevée de **Rappels d'échéance**), une activité pour son responsable.
REP : expiration du mandat du mandataire	Chaque jour, activée	Crée une activité pour le responsable de l'enregistrement 60 jours avant la fin du mandat d'un mandataire.
REP : actualiser les contrôles PPWR des emballages	Chaque semaine, activée	Réévalue les exigences du PPWR pour vos emballages et met à jour leurs anomalies.
REP : mettre à jour les barèmes depuis FlexigoTech Cloud	Chaque jour, activée	Télécharge depuis FlexigoTech Cloud le paquet signé de barèmes et l'importe dans votre Odoo, sans écraser ce que vous avez modifié.

Si le téléchargement du paquet échoue, rien n'est importé et les tarifs restent inchangés. Les fréquences se modifient dans **Paramètres › Technique › Actions planifiées**, en mode développeur activé.

17 Les options du module et leurs valeurs par défaut



- **Capture réelle d'Odoo 20.** Les paramètres, avec les cases **Enregistrer à la validation** et **Emballages importés**, la **Date de début du journal** et **Calculer dans FlexigoTech Cloud**.

OPTION	VALEUR PAR DÉFAUT	FONCTION
Enregistrer à la validation	Activée	Case à cocher. Génère le journal REP lors de la validation d'un bon de livraison, d'un retour ou d'une réception.
Emballages importés	Activée	Case à cocher. Enregistre les réceptions de fournisseurs étrangers (taxes sur le plastique, obligations de l'importateur).
Date de début du journal	Vide	Date. Les transferts antérieurs à cette date sont ignorés ; si le champ est vide, aucun transfert n'est ignoré.

OPTION	VALEUR PAR DÉFAUT	FONCTION
Calculer dans FlexigoTech Cloud	Désactivée	Case à cocher. Les cotisations, les déclarations et la contribution des factures sont calculées par le service FlexigoTech Cloud, avec votre abonnement. Tant qu'un administrateur ne la coche pas, rien n'est envoyé pour calcul. Elle vaut pour toute la base de données.
Livraisons B2B transfrontalières	**Nous déclarons**	Liste. Désigne qui déclare les emballages livrés à des clients professionnels d'un autre pays, sauf si la fiche du client l'indique.
Rappels d'échéance	60,30,7	Texte. Lorsqu'il reste à une échéance autant de jours que la valeur la plus élevée de la liste, la tâche quotidienne crée une activité pour son responsable, avec la date de l'échéance.

Les options du journal, celle des livraisons B2B et les rappels sont propres à chaque société ; la case **Calculer dans FlexigoTech Cloud** vaut pour toute la base de données. Après avoir modifié une option, cliquez sur **Enregistrer** ; avec **Ignorer**, vous revenez à la valeur précédente.

Ce qui se fait manuellement

ÉCRAN	BOUTONS
Déclarations	**Calculer**, **Envoyer en relecture**, **Marquer comme déposée**, **Acceptée par le dispositif**, **Créer une correction**, **Excel**, **CSV**, **PDF** et **Annuler**.
Journal REP	**Nouveau**.
Emballages	**Nouveau** et, dans un emballage, **Évaluer le PPWR**.
Transferts (bon de livraison)	**Lignes REP** et, une fois le transfert effectué, **Reconstituer le journal REP**.
Enregistrements	**Générer les échéances**.
Calendrier de conformité	**Marquer comme fait** et **Annuler**.
Évaluation des obligations	**Évaluer** et **Créer les enregistrements à faire**.
Barèmes	**Nouveau**.
Paramètres	**Enregistrer** et **Ignorer**.

Les écrans de référence se trouvent dans **REP et PPWR › Référence** : **Juridictions**, **Dispositifs REP**, **Éco-organismes**, **Barèmes**, **Taxes sur les emballages plastiques**, **Exigences PPWR** et **Matériaux**. On y trouve les listes que le module utilise pour calculer et contrôler : où s'applique chaque dispositif, quel barème correspond à chaque matériau, quelles taxes sur le plastique existent et ce qu'exige le PPWR.

Les juridictions, les dispositifs et les exigences du PPWR sont modifiés par l'**Administrateur** ; les barèmes, également par le **Responsable conformité**. Les barèmes envoyés par FlexigoTech Cloud n'écrasent jamais ce que vous avez modifié.

18 Sécurité et données personnelles

- Le module comporte trois groupes d'utilisateurs : **Utilisateur : données d'emballage**, **Responsable conformité** et **Administrateur**. Leurs droits d'accès aux données du module sont répartis entre ces groupes.
- **Utilisateur : données d'emballage** est le groupe de ceux qui tiennent à jour les données d'emballage des produits. Avec ce groupe, vous voyez le bouton **Modifier les données REP** de la fiche produit.
- **Responsable conformité** est le groupe de ceux qui préparent les déclarations. Seul ce groupe voit **Calculer**, **Marquer comme déposée** et **Créer une correction** sur la déclaration, **Recommencer** dans les anomalies de données, et **Reconstituer le journal REP** sur un bon de livraison effectué.
- **Calculer** et **Marquer comme déposée** n'apparaissent que tant que la déclaration est en brouillon ou à relire. Si la déclaration est déposée ou acceptée, **Créer une correction** apparaît. Si elle est annulée, **Remettre en brouillon** apparaît.
- **Administrateur** est le groupe de ceux qui modifient les données de référence (juridictions, régimes et exigences du PPWR) et annulent les déclarations déposées. Mettre à jour les tables de données de FlexigoTech Cloud avec **Mettre à jour maintenant** relève d'un administrateur Odoo ; si un autre utilisateur le tente, Odoo répond « Seul un administrateur peut mettre à jour les tables de données de FlexigoTech Cloud. »
- La case **Calculer dans FlexigoTech Cloud** se trouve dans **REP et PPWR › Configuration › Paramètres** et est cochée par un administrateur. Tant qu'elle n'est pas cochée, rien n'est envoyé pour calcul. Sans cette autorisation ou sans l'abonnement, le module ne calcule rien et les lignes des déclarations restent en l'état.
- Le module conserve peu de données personnelles : le mandataire de chaque enregistrement (un contact Odoo), le responsable de chaque enregistrement et de chaque échéance, et le numéro d'enregistrement REP que vous notez sur vos clients. L'acceptation de FlexigoTech Cloud conserve le nom de la société et l'adresse e-mail de la personne qui accepte, avec la date et la version du texte accepté.
- Seules des données agrégées sont transmises à FlexigoTech Cloud : codes de matériau, kilos, unités, segment, catégories et barèmes. Le module ne laisse sortir aucune autre donnée. Votre journal REP et les calculs déjà effectués restent dans votre Odoo.
- Chaque jour, par ailleurs, le service envoie un paquet de barèmes signé. Odoo vérifie la signature avant de l'importer, et un paquet dont la signature n'est pas valide est refusé.
- FlexigoTech Cloud ne conserve pas les données envoyées pour calcul : il les traite en mémoire et les oublie une fois la réponse donnée. Pour chaque requête, il conserve pendant 12 mois un enregistrement sans le contenu : la date et l'heure, la base, le module, l'opération, le résultat, la durée et la taille.

Historique et suivi

Chaque déclaration indique quand elle a été calculée dans FlexigoTech Cloud et avec quelle version du moteur et des barèmes. Les tables de données de **REP et PPWR › Référence › Tables de données (FlexigoTech Cloud)** indiquent la version de chaque paquet, la date de la dernière mise à jour, celle de la dernière vérification et leur **État**. Elles comptent aussi les enregistrements **Ajoutés**, **Mis à jour**, **Retirés par le paquet (conservés)** et **Conservés tels que vous les avez modifiés**. Un barème que vous avez modifié n'est pas écrasé, et ce que le paquet retire n'est pas supprimé.

19 Plusieurs sociétés


Le module fonctionne société par société. Lorsque vous sélectionnez plusieurs sociétés en même temps dans le sélecteur d'Odoo, la vue d'ensemble **Mes marchés** n'affiche que les marchés de la société en cours.

Pour trouver le barème applicable, le module examine d'abord le contrat de votre société et, à défaut, utilise le barème de référence. La case **Calculer dans FlexigoTech Cloud** vaut pour toutes les sociétés de la base de données ; les autres options du module sont propres à chaque société.

Ce que déclare votre société correspond à ce qu'elle met sur le marché, auquel s'ajoutent ses propres emballages réutilisables importés avec des marchandises. Les voyages de réutilisation et les emballages en pool n'entrent pas dans ce calcul.

Les barèmes livrés dans le paquet de FlexigoTech Cloud n'appartiennent à aucune société : ce sont des barèmes de référence, et le barème propre à une société prime sur eux. Lors de l'import d'un paquet, le module n'écrase pas ce qu'une société a modifié manuellement.

Chaque service payant de FlexigoTech Cloud est souscrit par module et par base de production.



Nom	Juridiction	Éco-organi…	Date de début	Date de fin	Devise	Société	État
ARA (Altstoff Recycling Austria AG) 2026	Austria		1 janv.	31 déc.	EUR		Brouillo
Fost Plus 2026	Belgium	Fost Plus	1 janv.	31 déc.	EUR		Actif
Valipac 2026	Belgium	Valipac	1 janv.	31 déc.	EUR		Brouillo
Екобулпак България АД 2026	Bulgaria		1 janv.	31 déc.	EUR		Actif
ПУДООС - state product fee (Държавна такса) for 2026, as reproduced in Ecobulpac…	Bulgaria		1 janv.	31 déc.	EUR		Brouillo
Green Dot Cyprus - rates published as valid 2017-2025 (no separate 2026 table found…	Cyprus		1 janv. 2025	31 déc. 2025	EUR		Brouillo
EKO-KOM, a.s. (autorizovaná obalová společnost, AOS) 2026 Ceník od 1. 1. 2026	Czechia	EKO-KOM…	1 janv.	31 déc.	CZK		Actif
EKO-KOM, a.s. (autorizovaná obalová společnost, AOS) 2025 Struktura odměn od 1. …	Czechia	EKO-KOM…	1 janv. 2025	31 déc. 2025	CZK		Actif
Finnish Packaging Producers Ltd (via Rinki) - price list 2026, detailed declaration form…	Finland		1 janv.	31 déc.	EUR		Actif
Finnish Packaging Producers Ltd (via Rinki) - price list 2026, light declaration form (< …	Finland		1 janv.	31 déc.	EUR		Brouillo
Citeo 2026	France		1 janv.	31 déc.	EUR		Actif

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des barèmes, avec leur juridiction, leur éco-organisme et la colonne Société.

20 En cas de problème

Les boutons de calcul ne renvoient aucun chiffre et rien n'est envoyé	Sans l'essai ou l'abonnement, FlexigoTech Cloud ne calcule ni ce que vous devez ni les lignes de vos déclarations. Vérifiez dans **Paramètres › FlexigoTech Cloud** que le module est **En essai** ou **Abonné**.
La case Calculer dans FlexigoTech Cloud n'est pas cochée	Tant qu'un administrateur ne la coche pas dans les paramètres, rien n'est envoyé pour calcul. Demandez à un administrateur de la cocher et d'enregistrer.
Une livraison ne génère aucune ligne dans le journal	Le module ne bloque pas la validation du bon de livraison : il consigne l'échec comme anomalie. Consultez la liste **Anomalies de données** pour voir le message concernant cette livraison.

Un produit sans emballage	Ses emballages s'enregistrent dans **Emballage du produit**. Tant que ce n'est pas fait, le produit n'apporte aucun poids aux lignes du registre et la vérification peut laisser des anomalies.
Une déclaration ne se calcule pas	Vérifiez qu'elle a un régime ou, s'il s'agit de la taxe sur le plastique, la taxe. Vérifiez aussi que la fin de la période n'est pas antérieure au début. Seules les déclarations à l'état brouillon ou à relire sont recalculées.
Odoo affiche « La réponse de FlexigoTech Cloud ne correspond pas à la demande. Rien n'a été modifié. ».	La réponse du cloud n'a pas pu être vérifiée par rapport à ce qui a été envoyé, c'est pourquoi aucune ligne n'est écrite. Relancez le calcul plus tard.

Les avis d'état des tables de données de FlexigoTech Cloud se trouvent dans **REP et PPWR › Référence › Tables de données (FlexigoTech Cloud)**, dans la colonne **État** : **Service cloud arrêté (sans abonnement)**, **Base de données non connectée à FlexigoTech Cloud**, **Paquet refusé : la signature n'est pas valide**, **Paquet non importé : rien n'a été modifié, nouvel essai plus tard** et **FlexigoTech Cloud n'a pas répondu : nouvel essai plus tard**. Dans tous ces cas, aucun nouveau tarif n'arrive tant que le problème n'est pas résolu.

Autres avertissements que vous pouvez voir

« Seules les déclarations en brouillon peuvent être recalculées. »	Seule une déclaration en brouillon ou à relire peut être recalculée. Si elle est dans un autre état, elle ne peut pas être recalculée.
« Une déclaration REP nécessite un dispositif. ».	Renseignez le dispositif de la déclaration avant de la calculer.
« Une déclaration de taxe plastique nécessite la taxe. ».	Choisissez la taxe dans la déclaration avant de la calculer.
« La fin de la période ne peut pas être antérieure à son début. »	Corrigez les dates de la période de la déclaration.
« Les déclarations déposées ne peuvent pas être supprimées. »	Elles ne sont pas supprimées. Une déclaration déposée n'avance que par ses boutons, et son annulation relève d'un administrateur REP.
« Les lignes de journal déjà déclarées ne peuvent pas être modifiées. Enregistrez plutôt un ajustement. ».	Une ligne incluse dans une déclaration est verrouillée. Enregistrez un ajustement au lieu de la modifier.
« Un dispositif enregistré nécessite son numéro d'enregistrement (...). »	Saisissez le numéro d'enregistrement ou modifiez l'état de l'enregistrement.
« Seul un administrateur peut mettre à jour les tables de données de FlexigoTech Cloud. ».	Demandez à un administrateur de cliquer sur **Mettre à jour maintenant** dans les tables de données.
« Indiquez d'abord un fournisseur sur l'emballage. ».	Choisissez le fournisseur de l'emballage avant de continuer.

21 Autres façons de procéder

MÉTHODE	CE QUE CELA IMPLIQUE
Manuellement	Vous tenez dans des feuilles de calcul le poids de chaque emballage et les kilos par matériau et par pays, puis vous vous connectez au portail de chaque système pour déclarer. Les données vivent en dehors d'Odoo et doivent être rassemblées à nouveau à chaque période.
Odoo seul	Dans le code d'Odoo 18, 19 et 20, Community et Enterprise, nous n'avons rien trouvé pour la responsabilité élargie du producteur ni pour la taxe sur les plastiques (recherche du 14-11-2026). En revanche, on y trouve les types de colis de l'Inventaire, que ce module utilise.
Ce module	Il enregistre les emballages par produit dans Odoo et génère un registre REP à partir des expéditions réelles. Avec l'abonnement à FlexigoTech Cloud, il calcule ce que vous devez par matériau et par pays, ainsi que les lignes de vos déclarations. Vous préparez et vérifiez dans Odoo. La présentation des déclarations reste de votre responsabilité.

Si vous préparez déjà vos déclarations avec votre éco-organisme ou avec votre conseiller, vous pouvez continuer ainsi. Le module prépare les chiffres dans **REP et PPWR › Opérations › Déclarations**, avec export vers Excel, CSV et PDF, pour que vous les vérifiiez ou les transmettiez à la personne qui les présente. La présentation auprès de l'autorité ou de l'éco-organisme n'est pas effectuée par le module.

22 Offres et tarifs

9 €

Licence par version d'Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

29 €/mois

ou 290 € par an

- Première réponse sous 1 jour ouvré

PRO

58 €/mois

ou 580 € par an

- Première réponse sous 4 heures ouvrées
- Visioconférence si besoin

14 jours d'essai, sans carte · **Prix hors TVA**

La licence du module s'achète par version d'Odoo. FlexigoTech Cloud se paie au mois ou à l'année, et l'essai de 14 jours ne demande pas de carte bancaire.

23 Questions fréquentes

Que fait le module ?

Il enregistre les emballages de chaque produit, génère un registre REP avec les kilos par matériau et par pays à partir de vos livraisons, et prépare les déclarations, les enregistrements et le calendrier des échéances pour vérification.

Fonctionne-t-il sans FlexigoTech Cloud ?

Non. EPR & PPWR fonctionne avec un abonnement actif à FlexigoTech Cloud ou avec son essai de 14 jours : le calcul de ce que vous devez et de vos déclarations s'exécute là-bas.

Combien coûte-t-il ?

La licence du module coûte 9 € par version d'Odoo. Le service FlexigoTech Cloud propose un essai de 14 jours sans carte bancaire, puis un abonnement à partir de 29 € par mois, hors TVA.

Y a-t-il un essai gratuit ?

Oui, de 14 jours, sans carte bancaire. Si vous ne souscrivez pas à la fin de l'essai, le service s'arrête et rien n'est facturé. Vos données restent dans votre Odoo.

Fonctionne-t-il avec Odoo Online ?

Non. Odoo Online n'autorise pas l'installation de modules tiers. Utilisez Odoo.sh ou votre propre serveur.

Faut-il Odoo Enterprise ?

Non. Ses dépendances, l'Inventaire et le module gratuit FlexigoTech Cloud, fonctionnent en Community comme en Enterprise.

Avec quelles versions d'Odoo fonctionne-t-il ?

Des branches sont publiées pour Odoo 17, 18, 19 et 20.

Quels pays et quels systèmes couvre-t-il ?

Il couvre 79 juridictions de référence : les 27 pays de l'UE, le Royaume-Uni, la Suisse, la Norvège et d'autres en Amérique, Asie-Pacifique, Afrique et Moyen-Orient, avec 81 régimes, 136 éco-organismes (SCRAP) et 32 barèmes. Vous les consultez dans **REP et PPWR › Référence › Juridictions** et dans **REP et PPWR › Référence › Éco-organismes**.

Quels barèmes officiels arrivent de FlexigoTech Cloud ?

Chaque jour arrive un paquet signé avec les barèmes officiels. Aujourd'hui, ce sont ceux du Royaume-Uni, de Hongrie et de Turquie.

À quelle fréquence les barèmes sont-ils mis à jour ?

La tâche **REP : mettre à jour les barèmes depuis FlexigoTech Cloud** s'exécute chaque jour.

Les nouveaux barèmes écrasent-ils mes modifications ?

Non. Un barème que vous avez modifié ou créé vous-même n'est pas écrasé, et ce que le paquet retire n'est pas supprimé.

Que se passe-t-il si le téléchargement des barèmes échoue ?

Rien n'est importé et les tarifs restent inchangés jusqu'au prochain téléchargement réussi. L'état se consulte dans **REP et PPWR › Référence › Tables de données (FlexigoTech Cloud)**.

Qu'est-ce que le PPWR et depuis quand s'applique-t-il ?

C'est le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages. Selon son article 71, il est applicable depuis le 12 août 2026, et chaque exigence a sa propre date dans **S'applique à partir du** : beaucoup sont postérieures.

Combien d'exigences PPWR contient-il ?

Il contient 61 exigences chargées à l'installation du module. Vous les consultez dans **REP et PPWR › Référence › Exigences PPWR**.

Garantit-il que mes emballages respectent le PPWR ?

Non. Le module prépare l'évaluation et signale ce qui manque, mais il ne certifie ni ne garantit qu'un emballage est conforme.

Présente-t-il les déclarations à ma place ?

Non. Il calcule et prépare les chiffres, avec export vers **Excel**, **CSV** et **PDF**. Leur présentation auprès de l'autorité ou de l'éco-organisme vous incombe, ou incombe à votre conseiller.

M'enregistre-t-il auprès d'un système ou de l'administration fiscale ?

Non. Il ne présente rien à aucun système ni à l'administration fiscale et ne vous enregistre nulle part. Marquer une échéance comme faite la clôt uniquement dans Odoo.

Comment savoir dans quels pays je dois m'enregistrer ?

Dans **REP et PPWR › Conformité › Évaluation des obligations**, cliquez sur **Évaluer** : vous voyez par pays si l'enregistrement est obligatoire, s'il reste en dessous du seuil ou s'il faut vérifier d'autres seuils.

Quelles données sortent de mon Odoo ?

Uniquement des chiffres agrégés : codes de matériau, kilos, unités, segment, catégories et vos tarifs. Votre registre REP et tout ce qui est déjà calculé restent dans votre Odoo.

Quelque chose est-il envoyé sans mon accord ?

Non. Un administrateur doit d'abord cocher **Calculer dans FlexigoTech Cloud** dans **REP et PPWR › Configuration › Paramètres**. Tant que cette case n'est pas cochée, rien n'est envoyé pour calcul.

Comment la livraison entre-t-elle dans le registre REP ?

Lors de la validation d'un bon de livraison, d'un retour ou d'une réception, le module génère ses lignes dans le registre si **Enregistrer à la validation** est activé.

Qu'en est-il des livraisons antérieures à l'installation ?

Vous pouvez les charger avec **REP et PPWR › Opérations › Enregistrer les transferts passés** : vous choisissez la **Date de début** et la **Date de fin**, puis cliquez sur **Enregistrer**. Seuls le **Responsable conformité** et l'**Administrateur** voient ce menu.

Et si le module ne parvient pas à générer les lignes d'un bon de livraison ?

Il ne bloque pas la validation du bon de livraison : l'échec est consigné comme anomalie dans **Anomalies de données**, où vous pouvez relancer la génération.

Dois-je décrire tous mes emballages à la main ?

Vous pouvez les créer avec **Nouveau** ou les importer depuis un CSV ou un XLSX avec **Importer des emballages**. Les poids et le degré de recyclabilité se calculent automatiquement à partir des composants.

Quels segments distingue-t-il ?

Le segment de chaque ligne du registre peut être **Ménager**, **Non ménager** ou **Industriel**, et les kilos sont répartis par matériau.

Puis-je exporter les déclarations ?

Oui. La déclaration dispose des boutons **Excel**, **CSV** et **PDF**.

Une déclaration déposée peut-elle être supprimée ?

Non. Une déclaration déposée ne peut pas être supprimée et seul un administrateur REP peut l'annuler.

Calcule-t-il aussi la taxe sur le plastique ?

Oui. Le service calcule les lignes de vos déclarations REP et celles de la taxe sur les emballages plastiques. Les taxes figurent dans **REP et PPWR › Référence › Taxes sur les emballages plastiques**.

Quelles tâches planifiées comprend-il ?

Quatre, toutes activées à l'installation : échéances et rappels, expiration du mandat du représentant, contrôles PPWR des emballages et mise à jour des barèmes.

Peut-il servir à plusieurs sociétés ?

Oui, il travaille société par société. **Mes marchés** ne liste que les marchés de la société courante, et un barème dont **Société** est renseigné prévaut sur le barème de référence.

Qui peut modifier les paramètres ?

Le menu des paramètres est visible par le **Responsable conformité** et l'**Administrateur**. La case **Calculer dans FlexigoTech Cloud** est cochée par un administrateur.

Comment le module est-il testé ?

Il comporte 134 tests automatisés, qui utilisent des réponses enregistrées du moteur réel de FlexigoTech Cloud. Les captures de ce guide proviennent d'un Odoo 20 réel avec ce moteur.

GUIDE DU MODULE · EPR & PPWR

24 Glossaire

Responsabilité élargie du producteur (REP)	Obligation, pour celui qui met des emballages sur le marché d'un pays, de s'enregistrer, de déclarer les kilos par matériau et de payer leur gestion, selon les règles de chaque pays.

PPWR	Règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d'emballages. Il est déjà applicable, et chaque exigence a sa propre date dans **S'applique à partir du**.
Exigence PPWR	Chacune des obligations du PPWR que le module contient, avec son article, sa date et les données nécessaires pour la vérifier.
Juridiction	Pays ou région pour lequel le module conserve ses régimes. Vous les consultez dans **REP et PPWR › Référence › Juridictions**.
Régime	Système de responsabilité élargie d'une juridiction pour un flux. Il indique son état, son autorité et s'il impose un enregistrement.
Flux	Type de déchet auquel s'applique un régime. Dans les données du module, par exemple, l'emballage.
Éco-organisme (SCRAP)	Organisation à laquelle vous adhérez pour remplir la responsabilité élargie. Elle se choisit dans l'enregistrement et se consulte dans **Éco-organismes**.
Barème	Liste de tarifs d'un régime ou d'un SCRAP pour une période : prix par matériau, écomodulation et, parfois, cotisation minimale ou forfaitaire.
Barème de référence	Barème dont **Société** est vide, partagé par toutes les sociétés. Si vous renseignez **Société**, vos tarifs contractés prévalent.
Écomodulation	Règles qui augmentent ou diminuent la cotisation selon le matériau, le degré de recyclabilité, la teneur en matière recyclée ou la réutilisation de l'emballage.
Emballage	Fiche du module avec ses composants, son matériau et son poids. Elle est liée à un produit, à un type de colis ou à une règle d'expédition.
Catégorie d'emballage	Niveau de l'emballage : **Emballage de vente (primaire)**, **Emballage groupé (secondaire)** ou **Emballage de transport (tertiaire)**.
Emballage réutilisable en pool	Emballage loué, comme les palettes ou les caisses de location. Il est déclaré par le fournisseur du pool, et non par votre société.
Registre REP	Enregistrement qui se remplit à la validation des bons de livraison, avec les kilos d'emballage par matériau, pays et segment.
Segment	Type de client final : **Ménager**, **Non ménager** ou **Industriel**. Il change la manière de déclarer et le tarif appliqué.
Responsabilité	Qui déclare chaque ligne du journal, par exemple **Nous déclarons** ou **Le client déclare**.
Déclaration	Chiffres d'une période préparés à partir des lignes du journal et de vos tarifs. La présentation auprès de l'autorité ou du SCRAP vous revient.
Taxe sur les emballages plastiques	Taxe de certains pays sur le plastique des emballages, avec son propre tarif et sa base imposable. Elle se prépare dans une déclaration de ce type.
Degré de recyclabilité	Classement de l'emballage de A (95 % ou plus) à non recyclable (moins de 70 %). Le module calcule le pire degré de ses composants.
Représentant autorisé	Contact qui vous représente auprès d'un registre lorsque le régime l'exige pour les producteurs d'un autre pays, avec les dates de son mandat.
FlexigoTech Cloud	Service payant qui calcule ce que vous devez par matériau et par pays, ainsi que les lignes de vos déclarations. Il nécessite un essai ou un abonnement.

25 Liste de contrôle et contact

- [ ] Vous utilisez Odoo 17, 18, 19 ou 20 sur Odoo.sh ou sur votre propre serveur. Odoo Online n'accepte pas l'installation de modules tiers.
- [ ] Vous disposez de l'application Inventaire, dont dépend le module ; sinon, Odoo l'installe avec lui, ainsi que le module gratuit FlexigoTech Cloud.
- [ ] Vous avez installé EPR & PPWR dans la version de votre Odoo.
- [ ] Vous avez démarré l'essai de FlexigoTech Cloud, qui dure 14 jours et ne demande pas de carte bancaire. Sans essai ni abonnement, rien n'est calculé.
- [ ] Un administrateur a coché **Calculer dans FlexigoTech Cloud** dans **REP et PPWR › Configuration › Paramètres** et a cliqué sur **Enregistrer**. Tant que cette case reste décochée, rien n'est envoyé.
- [ ] Vous avez vérifié les options du journal (**Enregistrer à la validation**, **Emballages importés** et **Date de début du journal**), **Livraisons B2B transfrontalières** et **Rappels d'échéance**.
- [ ] Vos emballages figurent dans **Emballages** avec leurs composants, leur matériau et leur poids, et sont liés à chaque produit dans **Emballage du produit**.
- [ ] Vous avez contrôlé dans **Produits sans données** et dans **Anomalies de données** ce qui manque.
- [ ] Vous avez noté dans **Enregistrements** où vous êtes immatriculé et où vous ne l'êtes pas, pays par pays.
- [ ] Vous avez validé une livraison et vous voyez ses lignes dans **Journal REP**.
- [ ] Vous avez créé une déclaration, cliqué sur **Calculer** et vérifié les lignes et les montants.

Si vous souhaitez que nous le mettions en place avec vous, écrivez-nous. Avec le forfait Pro, si besoin, nous le verrons en visioconférence.

E-mail

Pour l'installer, le configurer ou pour toute question.
comercial@flexigotech.com

Sur le web

La page du module, avec le guide et les prix.
flexigotech.com/fr/epr-odoo.html

Sur Odoo Apps

La page du module sur la boutique d'Odoo.
apps.odoo.com

EPR & PPWR est un module de FlexigoTech pour Odoo. FlexigoTech est une marque de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelone, Espagne).