
MANUEL D'UTILISATION · CONFORMITÉ ET RÉGLEMENTATION

# EPR & PPWR pour Odoo

Pour ceux qui ont déjà le module : l'installer, l'activer, le configurer et l'utiliser, pas à pas.

Version du module 20.0.2.3.12 | Captures d'Odoo 20 | Édition du 14-11-2026




**Capture réelle d'Odoo 20.** Vue d'ensemble par pays et détail d'une déclaration.

# Sommaire

À droite, la page où commence chaque section. Les menus et les boutons portent les noms d'Odoo en français.



| | | |
|---|---|---|
| 1 | Ce que c'est et où le trouver | 3 |
| 2 | Avant de commencer | 4 |
| 3 | Installation | 4 |
| 4 | Activer FlexigoTech Cloud : l'essai de 14 jours | 5 |
| 5 | La mise en service | 7 |
| 6 | Les options du module | 10 |
| 7 | Emballages et leur rattachement | 11 |
| 8 | Journal REP et anomalies | 13 |
| 9 | Déclarations | 14 |
| 10 | Barèmes et taxes | 16 |
| 11 | Préparation au PPWR | 17 |
| 12 | Obligations, juridictions et échéances | 19 |
| 13 | Enregistrements | 21 |
| 14 | Clients et responsabilité | 22 |
| 15 | Ce qui se passe automatiquement | 23 |
| 16 | En cas de problème | 23 |
| 17 | Assistance | 24 |


Ce manuel décrit la version 20.0.2.3.12 du module (branche 20.0 d'Odoo, commit baf7d086c). Tout ce qu'il dit vient de son code : menus, boutons, champs, actions planifiées et messages d'erreur.

Les captures viennent d'une base Odoo 20 de test, avec une société et des données inventées et sans connexion réelle à FlexigoTech Cloud. Pour Odoo 17, 18 et 19, le module a sa propre version : si quelque chose diffère sur votre écran, écrivez-nous.

# 1 Ce que c'est et où le trouver

Le module ajoute à Odoo une application nommée **REP et PPWR**. Vous y gérez les emballages de vos produits, le journal de ce que vous mettez sur le marché, les déclarations, les enregistrements et les échéances de chaque pays.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La vue d'ensemble de l'application, avec les marchés sur lesquels vous vendez des produits.

| | |
|---|---|
| **Vue d'ensemble** | Un résumé par pays : ce qui a été mis sur le marché, ce qui reste à déclarer, l'état de l'enregistrement et la prochaine échéance. |
| **Opérations** | **Journal REP**, **Déclarations**, **Anomalies de données**, **Taux d'espace vide** et **Enregistrer les transferts passés**. Ce dernier n'est visible que par le **Responsable conformité** et l'**Administrateur**. |
| **Emballage** | **Emballages**, **Emballage du produit**, **Produits sans données**, **Types de colis**, **Règles d'expédition**, **Préparation au PPWR** et **Importer des emballages**. |
| **Conformité** | **Enregistrements**, **Calendrier de conformité** et **Évaluation des obligations**. L'évaluation n'est visible que par le **Responsable conformité** et l'**Administrateur**. |
| **Référence** | **Juridictions**, **Dispositifs REP**, **Éco-organismes**, **Barèmes**, **Taxes sur les emballages plastiques**, **Exigences PPWR**, **Matériaux** et **Tables de données (FlexigoTech Cloud)**. |
| **Configuration** | **Paramètres** du module : le journal, l'autorisation de calculer dans FlexigoTech Cloud, les livraisons B2B vers un autre pays et les rappels d'échéances. Seuls le **Responsable conformité** et l'**Administrateur** y ont accès. |

En dehors de son application, le module ajoute ses champs aux transferts d'Inventaire, aux types de colis et aux colis, à la fiche produit et à celle du contact. Sur un transfert effectué, le bouton **Lignes REP** ouvre ce qui a été enregistré dans le journal. Les emballages REP de chaque produit, ceux de chaque type de colis et les emballages supplémentaires d'un colis ou d'un envoi se saisissent sur ces mêmes écrans.

# 2 Avant de commencer

Voici ce dont vous avez besoin avant d'installer le module.

- Odoo 17, 18, 19 ou 20 sur Odoo.sh ou sur votre propre serveur. Les modules tiers ne peuvent pas être installés sur Odoo Online.
- Inventaire, l'application Odoo dont dépend le module (si vous ne l'avez pas, Odoo l'installe avec lui), et le module gratuit FlexigoTech Cloud ( `flexigotech_cloud` ), qui s'installe en même temps.
- Un utilisateur administrateur. Seul un administrateur peut mettre à jour les tables de données de FlexigoTech Cloud, et les menus de configuration sont réservés au **Responsable conformité** et à l'**Administrateur**.
- Les emballages de vos produits, avec leur matériau et leur poids. Le journal REP se nourrit de ces données et de vos livraisons.
- L'abonnement à FlexigoTech Cloud ou son essai de 14 jours. C'est le service qui calcule ce que vous devez par matériau et par pays, ainsi que les lignes de vos déclarations. Sans essai ni abonnement, rien n'est calculé.

> Le module ne transmet rien à aucun système ni à l'administration fiscale, et ne vous enregistre nulle part. Il calcule, prépare et vous aide à relire. La présentation des déclarations, l'enregistrement et les décisions vous reviennent, ou à votre conseiller.



# 3 Installation

Le module s'installe comme n'importe quel module tiers d'Odoo. Un compte administrateur est nécessaire.

### Où le obtenir

Depuis sa fiche sur Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_extended_producer_responsibility_cross_border_p**) ou depuis la fiche du module sur flexigotech.com. Choisissez la version d'Odoo que vous utilisez : chaque version est un module distinct.

Le module dépend de `flexigotech_cloud` , la connexion à FlexigoTech Cloud. Sur Odoo Apps, la page du module l'indique dans « Community Apps Dependencies » et son prix l'inclut déjà ; il est en outre gratuit et possède sa propre page (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Placez les deux dossiers dans le même chemin de modules et Odoo installe `flexigotech_cloud` en même temps.

### Sur Odoo.sh

1. **Ajoutez les dossiers à votre dépôt**
   Copiez `flexigo_extended_producer_responsibility_cross_border_p` et `flexigotech_cloud` dans la branche de votre projet, dans le dossier de vos modules, puis faites un push.

2. **Attendez qu'Odoo.sh construise la branche**
   Une fois terminé, les deux modules sont présents dans la branche.

3 **Installez l'application**

Dans **Apps**, cliquez sur **Mettre à jour la liste des Apps** (avec le mode développeur), recherchez « EPR & PPWR » et cliquez sur **Activer**.

### Sur votre serveur

1 **Copiez les dossiers**

Placez `flexigo_extended_producer_responsibility_cross_border_p` et `flexigotech_cloud` dans un dossier présent dans le `addons_path` de votre Odoo.

2 **Redémarrez Odoo**

Il pourra ainsi lire les nouveaux modules.

3 **Installez l'application**

Dans **Apps**, **Mettre à jour la liste des Apps**, recherchez « EPR & PPWR » et cliquez sur **Activer**.

> À l'installation, Odoo installe aussi les applications dont dépend le module : Inventaire. Si vous les utilisez déjà, rien ne change pour ce que vous avez.

MANUEL D'UTILISATION · EPR & PPWR

# 4 Activer FlexigoTech Cloud : l'essai de 14 jours

Le calcul de ce que vous devez et de vos déclarations s'exécute dans FlexigoTech Cloud, sur nos serveurs en Allemagne. Seules des données agrégées lui parviennent : kilos et unités par matériau et par pays, ainsi que vos barèmes. La base doit être connectée, avec un essai ou un abonnement.

1 **Cliquez sur Activer dans la barre du haut**

Le bouton apparaît dès l'installation du module. Il ouvre la fenêtre **Activer FlexigoTech Cloud**, avec le forfait Standard et ses 14 jours gratuits, sans carte bancaire.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** La fenêtre d'activation : lisez la liste des données, cochez la case et saisissez votre e-mail.

2 **Acceptez et saisissez votre e-mail**

Cochez « J'ai lu la liste et j'accepte, au nom de mon entreprise… » (cela inclut les conditions de l'abonnement et le contrat de sous-traitance) et saisissez le **E-mail de la personne qui accepte**.

3 **Cliquez sur Connecter et démarrer l'essai**

Odoo enregistre la base auprès de FlexigoTech Cloud et démarre l'essai du module. Si vous préférez attendre, **Plus tard** ferme la fenêtre.

## La même chose, depuis les Paramètres

Dans **Paramètres › FlexigoTech Cloud** figure la liste complète de ce que la base transmet. Cochez la case, saisissez l'e-mail et cliquez sur **Accepter et connecter**. Si vous avez déjà un compte sur app.flexigotech.com, le champ **Vous avez un code de votre compte ?** relie la base à ce compte (le code est valable 10 minutes).




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud avant la connexion : la case cochée, l'e-mail et **Accepter et connecter**.

Une fois la base connectée, le bloc **Modules** affiche chaque module avec son état : **En essai** et la date de fin, **Abonné**, etc. C'est là que l'on choisit le forfait (Standard ou Pro, au mois ou à l'année) et que l'on clique sur **S'abonner** : le paiement se fait sur la page Stripe, en dehors d'Odoo.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres › FlexigoTech Cloud avec la base connectée et le module en essai.

| FORFAIT | PRIX | COMPREND |
|---|---|---|
| **Standard** | 29 € par mois ou 290 € par an | Réponse du support sous 1 jour ouvré |
| **Pro** | 58 € par mois ou 580 € par an | Réponse sous 4 heures ouvrées et visioconférence si nécessaire |

Prix hors TVA. Si vous ne vous abonnez pas à la fin de l'essai, le service s'arrête et rien n'est facturé ; vos données restent dans votre Odoo. **Vérifier maintenant** demande l'autorisation immédiatement (sinon le module la renouvelle automatiquement toutes les 6 heures).

> Dans une copie neutralisée (staging) ou dans une base avec des données de démonstration, il est impossible de démarrer un essai : les Paramètres l'indiquent par « Cette base de données est une copie neutralisée ou contient des données de démonstration, on ne peut donc pas y démarrer d'essai. »



# 5 La mise en service

Cette étape se fait une seule fois, après le démarrage de l'essai FlexigoTech Cloud.

### 1 Ouvrez les paramètres

Allez dans **REP et PPWR › Configuration › Paramètres**. Vous y trouverez les options du module, réparties en trois blocs : **Journal**, **FlexigoTech Cloud** et **Responsabilité et rappels**.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Paramètres du module avec la case **Calculer dans FlexigoTech Cloud**.

### 2 Autoriser le calcul dans le cloud


Cochez **Calculer dans FlexigoTech Cloud**. Tant que cette case reste décochée, rien n'est envoyé pour calcul. Ensuite, cliquez sur **Enregistrer**.

### 3 Vérifiez les options du journal

Dans le bloc **Journal**, choisissez si le journal est alimenté lors de la **Enregistrer à la validation** (le journal REP est généré à la validation d'un bon de livraison, d'un retour ou d'une réception), et si vous activez les **Emballages importés** pour enregistrer les réceptions de fournisseurs étrangers. Avec la **Date de début du journal**, vous indiquez à partir de quand il s'applique : les transferts antérieurs à cette date sont ignorés.

### 4 Créez un emballage


Ouvrez **REP et PPWR › Emballage › Emballages** et cliquez sur **Nouveau**. Saisissez le **Nom**, la **Catégorie d'emballage** et, dans l'onglet **Composants**, chaque composant avec son matériau et son poids. Le **Poids (g)** et le **Matériau principal** se calculent automatiquement.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Fiche d'un emballage avec ses totaux par unité.

## 5 Associez l'emballage à un produit

Ouvrez **REP et PPWR › Emballage › Emballage du produit** et créez une ligne avec le **Modèle de produit**, l'**Emballage** et la **Quantité**. Avec le **Niveau**, choisissez **Par unité de vente** ou **Par lot groupé** ; dans ce dernier cas, il faut choisir le **Conditionnement**.




| Modèle de produit | Variante | Niveau | Conditionne… | Emballage | Quantité | Poids (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [FA-25L] Filter aid suspension, 25 L drum | | Par unité de v… | | HDPE drum 25 L, UN approved | 1,0000 | 1 245,000 |
| [FB-SET-5] Filter bag set, 5 pieces | | Par unité de v… | | PE sleeve, single cartridge | 5,0000 | 60,000 |
| [FB-SET-5] Filter bag set, 5 pieces | | Par unité de v… | | Cardboard box, single cartridge | 1,0000 | 180,000 |
| [FC-10-PP] Filter cartridge PP 10" (5 micr… | | Par unité de v… | | PE sleeve, single cartridge | 1,0000 | 12,000 |
| [FC-10-PP] Filter cartridge PP 10" (5 micr… | | Par unité de v… | | Cardboard box, single cartridge | 1,0000 | 180,000 |
| [FC-20-PP] Filter cartridge PP 20" (1 micr… | | Par unité de v… | | PE sleeve, single cartridge | 1,0000 | 12,000 |
| [FH-20-SS] Stainless steel filter housing 20" | | Par unité de v… | | Shipping box 600x400x400 | 1,0000 | 648,000 |
| [FH-20-SS] Stainless steel filter housing 20" | | Par unité de v… | | EPS corner protectors (housi… | 4,0000 | 160,000 |
| | | | | | | **2 497,00** |


- **Capture réelle d'Odoo 20.** Emballages associés à chaque produit.

## 6 Validez une livraison

Validez un bon de livraison sortant dans Inventaire. Une fois terminé, le module génère les lignes du journal REP correspondant à cette livraison.

## 7 Consultez le journal

Ouvrez **REP et PPWR › Opérations › Journal REP**. Vous verrez une ligne par matériau et emballage de la livraison, avec le **Poids en kg** et la **Juridiction**. Sur le bon de livraison lui-même, le bouton **Lignes REP** ouvre ce qui a été enregistré.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le **Journal REP** avec les lignes de la livraison validée.

> Le menu des paramètres n'est visible que par le **Responsable conformité** et l'**Administrateur**. La case **Calculer dans FlexigoTech Cloud** est cochée par un administrateur et s'applique à toutes les sociétés de la base de données.

Ensuite, chaque livraison validée s'inscrit automatiquement dans le journal. Si vous devez refaire les lignes d'un bon de livraison déjà traité, le **Responsable conformité** dispose du bouton **Reconstituer le journal REP**. Chaque jour s'exécutent les tâches planifiées **REP : générer les échéances et les rappels**, **REP : expiration du mandat du mandataire** et **REP : mettre à jour les barèmes depuis FlexigoTech Cloud** ; chaque semaine, **REP : actualiser les contrôles PPWR des emballages**. Dans **REP et PPWR › Référence › Tables de données (FlexigoTech Cloud)**, vous voyez l'état des barèmes et le bouton **Mettre à jour maintenant**, qui n'est utilisable que par un administrateur.

# 6 Les options du module

Les paramètres du module se trouvent dans **REP et PPWR › Configuration › Paramètres**, un menu que seuls le **Responsable conformité** et l'**Administrateur** peuvent voir.





- **Capture réelle d'Odoo 20.** Les paramètres, avec les cases **Enregistrer à la validation** et **Emballages importés**, la **Date de début du journal** et **Calculer dans FlexigoTech Cloud**.

| OPTION | VALEUR INITIALE | CE QU'ELLE FAIT |
|---|---|---|
| **Enregistrer à la validation** | Activée | Case. Génère les lignes du journal REP lors de la validation d'un bon de livraison, d'un retour ou d'une réception. |
| **Emballages importés** | Activée | Case. Enregistre les réceptions de fournisseurs étrangers (taxes plastique, obligations de l'importateur). |
| **Date de début du journal** | Vide | Date. Les transferts antérieurs à cette date sont ignorés ; vide, aucun transfert n'est ignoré. |
| **Calculer dans FlexigoTech Cloud** | Désactivée | Case. Les cotisations, les déclarations et la contribution des factures sont calculées par le service FlexigoTech Cloud, avec votre abonnement. Tant qu'un administrateur ne la coche pas, rien n'est envoyé pour calcul. S'applique à toute la base de données. |
| **Livraisons B2B transfrontalières** | **Nous déclarons** | Liste. Qui déclare les emballages livrés à des clients professionnels d'un autre pays, sauf indication contraire sur la fiche du client. |
| **Rappels d'échéance** | 60,30,7 | Texte. Lorsqu'une échéance n'est plus éloignée que du nombre de jours le plus élevé de la liste, la tâche quotidienne crée une activité pour son responsable, à la date de l'échéance. |

Les options du journal, celle des livraisons B2B et les rappels sont propres à chaque société ; la case **Calculer dans FlexigoTech Cloud** s'applique à toute la base de données. Après avoir modifié une option, cliquez sur **Enregistrer** ; avec **Ignorer**, vous revenez aux valeurs précédentes.

# 7 Emballages et leur rattachement

Ici, vous enregistrez chaque emballage avec ses composants, son matériau et son poids, et vous l'associez à des produits, des types de conditionnement et des règles d'expédition.




| Référence | Nom | Catégorie d'emballage | Emball… | Type de r… | Matériau principal | Poids (g) | Classe de recy… | Donné… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX-CART | Cardboard box, single cart… | Emballage de vente (prim… | ☐ | Usage uni… | Carton ondulé | 180,000 | A (≥ 95 %) | ☑ |
| DRUM-25 | HDPE drum 25 L, UN app… | Emballage de vente (prim… | ☐ | Usage uni… | PE rigide (PEHD/PEBD) | 1 245,000 | B (≥ 80 %) | ☑ |
| PE-BAG | PE sleeve, single cartridge | Emballage de vente (prim… | ☐ | Usage uni… | Films et sacs en PE | 12,000 | B (≥ 80 %) | ☑ |
| EPS-COR… | EPS corner protectors (ho… | Emballage de transport (t… | ☐ | Usage uni… | Mousse EPS (polystyrène ex… | 40,000 | C (≥ 70 %) | ☑ |
| PALLET-E… | Euro pallet (pooled, return… | Emballage de transport (t… | ☐ | Réutilisable | Bois | 22 000,000 | A (≥ 95 %) | ☑ |
| BOX-SHIP | Shipping box 600x400x400 | Emballage de transport (t… | ☑ | Usage uni… | Carton ondulé | 648,000 | C (≥ 70 %) | ☑ |
| FILM-STR… | Stretch film, pallet wrap | Emballage de transport (t… | ☐ | Usage uni… | Films et sacs en PE | 180,000 | B (≥ 80 %) | ☑ |

- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste **Emballages** avec le matériau principal, le poids et le degré de recyclabilité.


Vous y accédez par **REP et PPWR › Emballage › Emballages**. Les emballages se créent à la main avec **Nouveau** ou avec **REP et PPWR › Emballage › Importer des emballages**. Les données sur les matériaux proviennent de **REP et PPWR › Référence › Matériaux**. Les poids, le matériau principal et le degré de recyclabilité se calculent automatiquement à partir des composants. Les contrôles sont mis à jour par la tâche **REP : actualiser les contrôles PPWR des emballages**, chaque semaine, ou avec le bouton **Évaluer le PPWR**.

| | |
|---|---|
| **Évaluer le PPWR** | Met à jour les contrôles PPWR de cet emballage. |
| **Demander les données au fournisseur** | Ouvre un courriel au fournisseur, avec son modèle, pour lui demander les données manquantes. N'apparaît que si l'emballage a un **Fournisseur**. |

L'emballage n'a pas d'états propres : **Données complètes** et le nombre d'anomalies de ses contrôles indiquent sa situation. Les emballages archivés se consultent avec le filtre **Archivé**.

## Le lier à un produit

1. **Ouvrez REP et PPWR › Emballage › Emballage du produit**
   Vous verrez une ligne pour chaque emballage affecté à un produit.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Les lignes de **Emballage du produit** avec niveau, quantité et poids.


2. **Cliquez sur Nouveau et choisissez le Modèle de produit et l'Emballage**
   Indiquez la **Quantité** et le **Niveau** : **Par unité de vente** ou **Par lot groupé**.

3. **Si le niveau est Par lot groupé, choisissez le Conditionnement**
   Ainsi, les emballages collectifs ne sont comptés qu'une fois par lot complet livré.

> Vous ne pouvez pas laisser un emballage d'un produit avec une quantité nulle ou négative. Au niveau **Par lot groupé**, il est obligatoire de choisir le **Conditionnement**. Et **Demander les données au fournisseur** renvoie l'erreur « Indiquez d'abord un fournisseur sur l'emballage. » si l'emballage n'a pas de fournisseur.

# 8 Journal REP et anomalies

Le journal REP enregistre, pour chaque bon de livraison validé, les kilos d'emballage par matériau, pays et responsabilité, et les anomalies de données signalent ce qui n'a pas pu être calculé.




| Date | Transfert | Juridiction | Segment | Origine | Produit | Emballage | Matériau | Responsa… | Poids en kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 nov. | WH/OUT/… | Belgium | Ménager | Type de colis | | Stretch film, pall… | Films et sacs en PE | Nous décl… | 0,180 |
| 10 nov. | WH/OUT/… | Belgium | Ménager | Emballage … | [FA-25L] Filter aid suspensi… | HDPE drum 25 … | PP rigide | Nous décl… | 1,140 |
| 10 nov. | WH/OUT/… | Belgium | Ménager | Emballage … | [FA-25L] Filter aid suspensi… | HDPE drum 25 … | PE rigide (PEHD/… | Nous décl… | 13,800 |
| 10 nov. | WH/OUT/… | Belgium | Ménager | Emballage … | [FC-10-PP] Filter cartridge … | Cardboard box, … | Carton ondulé | Nous décl… | 16,200 |
| 10 nov. | WH/OUT/… | Belgium | Ménager | Emballage … | [FC-10-PP] Filter cartridge … | PE sleeve, singl… | Films et sacs en PE | Nous décl… | 1,080 |
| 6 nov. | WH/OUT/… | France | Ménager | Type de colis | | Shipping box 60… | Films et souples e… | Nous décl… | 0,008 |
| 6 nov. | WH/OUT/… | France | Ménager | Type de colis | | Shipping box 60… | Carton ondulé | Nous décl… | 0,640 |
| 6 nov. | WH/OUT/… | France | Ménager | Emballage … | [FC-20-PP] Filter cartridge … | PE sleeve, singl… | Films et sacs en PE | Nous décl… | 1,560 |
| 3 nov. | WH/IN/00… | Spain | Ménager | Emballage … | [FC-10-PP] Filter cartridge … | Cardboard box, … | Carton ondulé | Nous décl… | -0,180 |
| 3 nov. | WH/IN/00… | Spain | Ménager | Emballage … | [FC-10-PP] Filter cartridge … | PE sleeve, singl… | Films et sacs en PE | Nous décl… | -0,012 |

- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste du **Journal REP** avec la date, le bon de livraison, la juridiction, le matériau, la responsabilité et le poids en kg.

Les lignes se créent automatiquement. À la validation d'un bon de livraison, le module génère ses lignes dans le journal. En cas d'erreur, la validation n'est pas bloquée : l'erreur est enregistrée comme anomalie dans **REP et PPWR › Opérations › Anomalies de données**. Les lignes se trouvent dans **REP et PPWR › Opérations › Journal REP**. Pour charger des transferts antérieurs à l'installation, utilisez **REP et PPWR › Opérations › Enregistrer les transferts passés** : vous choisissez la **Date de début** et la **Date de fin**, puis cliquez sur **Enregistrer**. Ce menu n'est visible que par le **Responsable conformité** et l'**Administrateur**.

## Boutons de l'anomalie

| | |
|---|---|
| **Recommencer** | Enregistre de nouveau les emballages du transfert. Seul un responsable REP peut l'utiliser. |
| **Marquer comme résolue** | Passe l'anomalie à **Résolue**. N'apparaît que si elle est **Ouverte**. |
| **Ignorer** | Passe l'anomalie à **Ignorée**. N'apparaît que si elle est **Ouverte**. |

Sur le bon de livraison, le bouton **Reconstituer le journal REP** apparaît lorsque le bon est traité, et uniquement pour le responsable REP.

## États

| | |
|---|---|
| **Ligne** Ouverte | Sa déclaration n'est pas encore déposée, ou elle ne figure dans aucune. |
| **Ligne** Déclaré | La déclaration qui la reprend est déposée ou acceptée. |
| **Anomalie** Ouverte, Résolue, Ignorée | États de chaque anomalie de données. |

### Types d'anomalie


- **Produit sans données d'emballage**
- **Emballage sans composants**
- **Emballage compté par m², kg…**
- **Destination non couverte**
- **Modification après déclaration**
- **Erreur technique**

> Les lignes déjà déclarées ne peuvent être ni modifiées ni supprimées : Odoo affiche « Les lignes de journal déjà déclarées ne peuvent pas être modifiées. Enregistrez plutôt un ajustement. » ou « Les lignes de journal déjà déclarées ne peuvent pas être supprimées. Enregistrez plutôt un ajustement. »



# 9 Déclarations

Ici, vous regroupez le journal REP par les catégories de chaque dispositif, calculez les montants avec le barème et préparez la déclaration à déposer.




| Nom | Type de document | Juridiction | Date de début | Date de fin | Poids total e… | Montant total | Statut du rapprochement | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPR/2026/0003 | Déclaration REP | Belgium | 1 juil. | 30 sept. | 45,228 | 10,61 € | Non facturé | Brouillon |
| EPR/2026/0002 | Déclaration REP | Belgium | 1 avr. | 30 juin | 62,148 | 43,46 € | Écart | Déposée |
| EPR/2026/0005 | Déclaration REP | Netherlands | 1 janv. | 31 déc. | 147,780 | 115,74 € | Non facturé | Brouillon |
| EPR/2026/0004 | Déclaration REP | France | 1 janv. | 31 déc. | 45,796 | 110,00 € | Non facturé | Brouillon |
| EPR/2026/0001 | Déclaration REP | Belgium | 1 janv. | 31 mars | 55,860 | 13,47 € | Rapprochée | Acceptée |
| | | | | | **356,81** | **293,28 €** | | |

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des **Déclarations** avec leur période, leur poids, leur montant et leur état.

Vous y accédez par **REP et PPWR › Opérations › Déclarations**. Cliquez sur **Nouveau**, choisissez le **Type de document** (**Déclaration REP** ou **Déclaration de taxe plastique**), la **Juridiction**, le **Dispositif REP** ou la **Taxe plastique**, le **Type de période** et les dates. Le **Nom** est attribué automatiquement à l'enregistrement.

Les lignes et les montants ne se saisissent pas à la main. Ils sont calculés par FlexigoTech Cloud à partir des lignes du journal de la période, lorsque vous cliquez sur **Calculer**. Si le service, le consentement ou la connexion font défaut, les lignes précédentes restent inchangées.

### Boutons

| | |
|---|---|
| **Calculer** | Calcule les lignes et les montants. Uniquement en **Brouillon** ou **À relire**, et pour le responsable conformité. |
| **Envoyer en relecture** | Fait passer la déclaration de **Brouillon** à **À relire**. |
| **Marquer comme déposée** | Uniquement en **Brouillon** ou **À relire**, et pour le responsable conformité. |
| **Acceptée par le dispositif** | Uniquement lorsqu'elle est **Déposée**. |

| | |
|---|---|
| **Créer une correction** | Uniquement en **Déposée** ou **Acceptée**. |
| **Excel**, **CSV** et **PDF** | Exportent la déclaration dans ce format. |
| **Annuler** | Masqué si elle est déjà **Annulée**. |
| **Remettre en brouillon** | Uniquement lorsqu'elle est **Annulée**. |

## États

**Brouillon**, **À relire**, **Déposée**, **Acceptée** et **Annulée**.

1. **Créez la déclaration et cliquez sur Calculer**
   Les lignes, le poids et le montant total apparaissent.

2. **Vérifiez et cliquez sur Envoyer en relecture**
   La déclaration passe en **À relire**.


3. **Déposez-la auprès de l'autorité ou du dispositif, puis cliquez sur Marquer comme déposée**
   La déclaration passe en **Déposée**.

4. **Lorsque le dispositif l'accepte, cliquez sur Acceptée par le dispositif**
   La déclaration passe en **Acceptée**.

> Le module ne dépose rien à votre place : il prépare les chiffres, et le dépôt vous incombe. Une déclaration déposée ne peut pas être supprimée, et seul un administrateur REP peut l'annuler.

# 10 Barèmes et taxes

Vous trouverez ici les barèmes de chaque dispositif et les taxes sur les emballages plastique à partir desquelles le module calcule ce que vous devez payer.



uveau Barèmes ⋮ Rechercher... 1-32 / 32

| Nom | Juridiction | Éco-organi… | Date de début | Date de fin | Devise | Société | État |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA (Altstoff Recycling Austria AG) 2026 | Austria | | 1 janv. | 31 déc. | EUR | | Brouillo |
| Fost Plus 2026 | Belgium | Fost Plus | 1 janv. | 31 déc. | EUR | | Actif |
| Valipac 2026 | Belgium | Valipac | 1 janv. | 31 déc. | EUR | | Brouillo |
| Екобулпак България АД 2026 | Bulgaria | | 1 janv. | 31 déc. | EUR | | Actif |
| ПУДООС - state product fee (Държавна такса) for 2026, as reproduced in Ecobulpac… | Bulgaria | | 1 janv. | 31 déc. | EUR | | Brouillo |
| Green Dot Cyprus - rates published as valid 2017-2025 (no separate 2026 table found… | Cyprus | | 1 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | EUR | | Brouillo |
| EKO-KOM, a.s. (autorizovaná obalová společnost, AOS) 2026 Ceník od 1. 1. 2026 | Czechia | EKO-KOM… | 1 janv. | 31 déc. | CZK | | Actif |
| EKO-KOM, a.s. (autorizovaná obalová společnost, AOS) 2025 Struktura odměn od 1. … | Czechia | EKO-KOM… | 1 janv. 2025 | 31 déc. 2025 | CZK | | Actif |
| Finnish Packaging Producers Ltd (via Rinki) - price list 2026, detailed declaration form… | Finland | | 1 janv. | 31 déc. | EUR | | Actif |
| Finnish Packaging Producers Ltd (via Rinki) - price list 2026, light declaration form (< … | Finland | | 1 janv. | 31 déc. | EUR | | Brouillo |
| Citeo 2026 | France | | 1 janv. | 31 déc. | EUR | | Actif |

- **Capture réelle d'Odoo 20.** La liste des **Barèmes**, avec la juridiction, les dates, la devise et l'état de chaque barème.

Les barèmes se trouvent dans **REP et PPWR › Référence › Barèmes** et les taxes sur les emballages en plastique dans **REP et PPWR › Référence › Taxes sur les emballages plastiques**. Dès l'installation du module, ils contiennent déjà des données. La tâche planifiée **REP : mettre à jour les barèmes depuis FlexigoTech Cloud** s'exécute chaque jour et récupère les barèmes officiels publiés par FlexigoTech Cloud (aujourd'hui, ceux du Royaume-Uni, de Hongrie et de Turquie). Ce que vous avez modifié n'est pas écrasé.

## Champs du barème

| | |
|---|---|
| **Dispositif REP** et **Dispositif REP** | Le dispositif auquel appartient le barème et, s'il en a un, l'éco-organisme qui le publie. |
| **Société** | Vide, il s'agit d'un barème de référence partagé par toutes les sociétés. Renseigné, ce sont vos propres tarifs contractuels et ils prévalent sur le barème de référence. |
| **Date de début** et **Date de fin** | La période pendant laquelle le barème est valable. |
| **Devise** | La devise des tarifs. |
| **Contribution minimale annuelle** et **Contribution forfaitaire annuelle** | Ils se renseignent dans le groupe **Contribution minimale et forfaitaire**. |

## États du barème

- **Brouillon**
- **Actif**, l'état initial d'un nouveau barème.
- **Archivé**

Les onglets du barème sont **Tarifs**, **Éco-modulation** et **Notes**. Chaque taxe sur les emballages plastiques a son **État** : **En vigueur**, **Reporté**, **Proposé** ou **Abrogé**.

### Mode d'emploi

1. **Ouvrez Barèmes**
   Recherchez le barème du SCRAP et de l'année qui vous intéresse.

2. **Créez le vôtre avec Nouveau**
   Renseignez **Société** pour que vos tarifs contractuels prévalent sur le barème de référence.


3. **Vérifiez Tarifs et Éco-modulation**
   Contrôlez les onglets avant de calculer une déclaration.

> Le module ne permet pas d'enregistrer une grille tarifaire dont la **Date de fin** est antérieure à la **Date de début** : le message « La date de fin d'un barème ne peut pas être antérieure à sa date de début. » s'affiche. Le calcul des cotisations et des lignes des déclarations nécessite FlexigoTech Cloud avec l'essai ou l'abonnement.



# 11 Préparation au PPWR

Le module évalue chaque emballage au regard des exigences du PPWR et mesure l'espace vide des colis qui sortent dans vos bons de livraison.





**Capture réelle d'Odoo 20.** Liste de **Préparation au PPWR** avec l'état de chaque exigence par emballage.

### D'où viennent les données

- Les contrôles de chaque emballage sont recalculés automatiquement par la tâche planifiée **REP : actualiser les contrôles PPWR des emballages**, qui s'exécute chaque semaine.
- Les 61 exigences sont chargées à l'installation du module. Vous les consultez dans **REP et PPWR › Référence › Exigences PPWR**.

- Le taux d'espace vide est enregistré par colis et se consulte dans **REP et PPWR › Opérations › Taux d'espace vide**.



ace vide

Rechercher...

1-21 / 21

| Transfert | Colis | Type de colis | Carton / contenant | Volume du c… | Volume du c… | % d'espace … | Dépasse la li… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH/OUT/00024 | PACK0000021 | Euro pallet, wrapped | Euro pallet (pooled, returnable) | 1 536,000 | 624,000 | 59,38 | ☑ |
| WH/OUT/00023 | PACK0000020 | Parcel 600x400x400 | Shipping box 600x400x400 | 96,000 | 884,000 | 0,00 | ☐ |
| WH/OUT/00022 | PACK0000019 | Parcel 600x400x400 | Shipping box 600x400x400 | 96,000 | 720,000 | 0,00 | ☐ |
| WH/OUT/00021 | PACK0000018 | Euro pallet, wrapped | Euro pallet (pooled, returnable) | 1 536,000 | 544,000 | 64,58 | ☑ |
| WH/OUT/00020 | PACK0000017 | Euro pallet, wrapped | Euro pallet (pooled, returnable) | 1 536,000 | 742,000 | 51,69 | ☑ |
| WH/OUT/00019 | PACK0000016 | Euro pallet, wrapped | Euro pallet (pooled, returnable) | 1 536,000 | 1 618,000 | 0,00 | ☐ |
| WH/OUT/00017 | PACK0000015 | Euro pallet, wrapped | Euro pallet (pooled, returnable) | 1 536,000 | 1 272,000 | 17,19 | ☐ |
| WH/OUT/00016 | PACK0000014 | Euro pallet, wrapped | Euro pallet (pooled, returnable) | 1 536,000 | 948,000 | 38,28 | ☐ |
| WH/OUT/00015 | PACK0000013 | Euro pallet, wrapped | Euro pallet (pooled, returnable) | 1 536,000 | 1 020,000 | 33,59 | ☐ |
| WH/OUT/00014 | PACK0000012 | Euro pallet, wrapped | Euro pallet (pooled, returnable) | 1 536,000 | 304,000 | 80,21 | ☑ |

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste de **Taux d'espace vide** avec le volume de la caisse et celui du contenu.

## Où consulter

Rendez-vous dans **REP et PPWR › Emballage › Préparation au PPWR**. Chaque ligne croise un emballage avec une exigence et affiche son **Article**, **S'applique à partir du**, **État** et **Motif**. Le filtre **Anomalies** n'affiche que ce qui demande une action.

## Champs d'un contrôle

| | |
|---|---|
| **Statut automatique** | Calculé par le module, il ne peut pas être modifié. |
| **Statut manuel** | Si vous le renseignez, il remplace l'évaluation automatique. |
| **Justificatifs** et **Expiration des justificatifs** | Les documents qui étayent l'état et la date jusqu'à laquelle ils sont valables. |
| **Contrôlé par** et **Contrôlé le** | Qui a effectué le contrôle et quand. Lecture seule. |


## États

- **Conforme**
- **À contrôler**
- **Justificatifs manquants**
- **Non conforme**
- **Non applicable**

> Le taux d'espace vide ne se renseigne pas à la main : c'est le module qui l'enregistre. Le statut automatique ne se modifie pas non plus. Pour le corriger, utilisez **Statut manuel**. Le module prépare l'évaluation, mais il ne certifie pas et ne garantit pas qu'un emballage respecte le PPWR.

# 12 Obligations, juridictions et échéances

Cette section vous indique dans quels pays vous devez probablement vous enregistrer, affiche vos marchés et crée les échéances de chaque enregistrement avec leurs rappels.





- **Capture réelle d'Odoo 20.** **Vue d'ensemble** avec **Mes marchés** : chaque pays avec ses kilos des 12 derniers mois et son enregistrement.

## D'où vient chaque donnée

- Les pays et leurs dispositifs sont chargés à l'installation du module. Vous les consultez dans **REP et PPWR › Référence › Juridictions** et **REP et PPWR › Référence › Dispositifs REP**.
- Les kilos de chaque marché, les enregistrements et la prochaine échéance sont calculés à l'ouverture de **REP et PPWR › Vue d'ensemble**.
- Les échéances sont créées chaque jour par la tâche planifiée **REP : générer les échéances et les rappels**, qui avertit en outre son responsable par une activité lorsqu'il reste 60 jours.
- L'expiration du mandat du mandataire est surveillée chaque jour par la tâche **REP : expiration du mandat du mandataire**.
- L'évaluation des obligations se lance manuellement depuis **REP et PPWR › Conformité › Évaluation des obligations**.

## Les boutons du calendrier




- **Capture réelle d'Odoo 20.** **Calendrier de conformité** avec les échéances à l'état **À venir**.

| | |
|---|---|
| **Marquer comme fait** | Clôture l'échéance. N'apparaît que tant que l'échéance est à l'état **À venir**. |
| **Annuler** | Passe l'échéance à **Annulée**. N'apparaît que tant qu'elle est à l'état **À venir**. |

## États de l'échéance

- **À venir** : c'est l'état initial.
- **Terminé** : l'échéance a été respectée.
- **Annulée** : l'échéance ne doit plus être surveillée.


## Évaluer vos obligations

1. **Ouvrez l'évaluation**
   Rendez-vous dans **REP et PPWR › Conformité › Évaluation des obligations**.
2. **Indiquez la période**
   Vérifiez la **Société**, la **Date de fin** et les **Mois**.
3. **Évaluez**
   Cliquez sur **Évaluer** pour afficher les **Résultats**.
4. **Créez les enregistrements**
   Cliquez sur **Créer les enregistrements à faire**. Le bouton reste masqué tant qu'il n'existe aucun résultat.

> Le module ne présente ni n'enregistre rien auprès d'aucune autorité. Marquer une échéance comme faite la clôture uniquement dans Odoo. Vous enregistrer dans chaque pays et déposer les déclarations reste de votre responsabilité ou de celle de votre conseiller.

# 13 Enregistrements

Dans **REP et PPWR › Conformité › Enregistrements**, vous conservez votre enregistrement dans chaque dispositif, avec son état, son numéro et, si besoin, le mandataire.




- **Capture réelle d'Odoo 20.** Liste des **Enregistrements** avec juridiction, filière, état, numéro d'enregistrement et prochaine échéance.

Les enregistrements sont saisis par vos soins. Ils ne proviennent d'aucune tâche. Le champ **Prochaine échéance** est calculé à partir des échéances de l'enregistrement. La tâche planifiée **REP : expiration du mandat du mandataire** s'exécute chaque jour et crée une activité pour le **Responsable** 60 jours avant la fin du mandat du mandataire.

## Bouton et champs de l'enregistrement

| | |
|---|---|
| **Générer les échéances** | Bouton de l'enregistrement. Il n'apparaît que si le **État** est **À enregistrer**, **Enregistrement en cours** ou **Enregistré**. |
| **Dispositif REP** | Dispositif auquel vous vous enregistrez. Obligatoire. **Juridiction** et **Filière** sont copiées depuis le dispositif. |
| **Numéro d'enregistrement (IDU)** | Numéro attribué par le dispositif. Obligatoire si l'état est **Enregistré**. |
| **Éco-organisme** | L'éco-organisme auquel vous êtes adhérent, avec en dessous le contrat ou le numéro d'adhérent. |
| **Valide à partir du** et **Valide jusqu'au** | Période de validité de l'enregistrement. |
| **Mandataire** | Contact qui vous représente, avec **Mandat du**, **Mandat au** et **Documents du mandat**. Il se trouve dans l'onglet **Mandataire**. |
| **Responsable** | Personne qui reçoit les activités. Par défaut, l'utilisateur qui crée l'enregistrement. |

## États


L'**État** peut être **À évaluer** (la valeur initiale), **Non requis**, **À enregistrer**, **Enregistrement en cours**, **Enregistré**, **Suspendu** ou **Terminé**.

> Un enregistrement à l'état **Enregistré** ne peut pas être sauvegardé sans **Numéro d'enregistrement (IDU)** : le message « Un dispositif enregistré nécessite son numéro d'enregistrement (…). » s'affiche. Il n'est pas non plus sauvegardé si une date de fin est antérieure à la date de début : « La date de fin de l'enregistrement ne peut pas être antérieure à sa date de début. » ou « La date de fin du mandat ne peut pas être antérieure à sa date de début. ».



# 14 Clients et responsabilité

Dans la fiche de chaque client, vous décidez de la manière dont les emballages que vous lui livrez sont déclarés et de qui les déclare.




| | Total | T1 2026 | T2 2026 | T3 2026 | T4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Poids en kg | Poids en kg | Poids en kg | Poids en kg | Poids en kg |
| Total | 88,008 | 173,224 | 192,008 | 136,232 | 589,472 |
| Belgium | 55,860 | 62,148 | 45,228 | 48,428 | 211,664 |
| Carton ondulé | 50,400 | 11,440 | 41,140 | 28,140 | 131,120 |
| PE rigide (PEHD/PEBD) | | 46,000 | | 13,800 | 59,800 |
| Films et sacs en PE | 5,460 | 0,900 | 4,080 | 4,500 | 14,940 |
| PP rigide | | 3,800 | | 1,140 | 4,940 |
| Films et souples en PP | | 0,008 | 0,008 | 0,048 | 0,064 |
| Mousse EPS (polystyrène expansé) | | | | 0,800 | 0,800 |

- **Capture réelle d'Odoo 20.** Le Livre REP regroupe le poids en kg par pays, matériau et trimestre.

Ces données ne proviennent d'aucune tâche planifiée ni d'aucun bouton : vous les renseignez vous-même dans la fiche du client, dans le groupe **Responsabilité du producteur (REP)** de l'onglet **Ventes & Achats**. Lors de la validation d'une livraison, le module les lit pour déterminer à quel segment et à qui correspond chaque ligne du livre.

| | |
|---|---|
| **Segment REP** | Mode de déclaration des emballages livrés à ce client. Options : **Automatique (société = non ménager)**, **Ménager / consommateur**, **Non ménager / professionnel** et **Industriel**. En mode automatique, une société compte comme non ménager et une personne comme ménager. |
| **Responsabilité REP** | Qui déclare. Options : **Valeur par défaut de la société**, **Nous déclarons les emballages** et **Le client déclare (importateur / premier metteur sur le marché)**. |
| **Numéro d'enregistrement REP du client** | Champ libre pour noter le numéro d'enregistrement du client. |

### La règle de la société pour un autre pays

Avec **Valeur par défaut de la société**, si la livraison part vers un autre pays et que le client est une entreprise, c'est le réglage **Livraisons B2B transfrontalières** qui décide, et à l'installation du module il est sur **Nous déclarons**. Dans tous les autres cas, c'est vous qui déclarez. Les lignes du registre conservent leur segment et leur responsabilité.

> La fiche client n'a ni boutons ni états propres. Le paramètre **Livraisons B2B transfrontalières** de la société se trouve dans **REP et PPWR › Configuration › Paramètres**, dans le bloc **Responsabilité et rappels**.

MANUEL D'UTILISATION · EPR & PPWR

# 15 Ce qui se passe automatiquement

Le module comprend quatre tâches planifiées qui s'exécutent seules, sans que vous ayez à intervenir.

| TÂCHE | FRÉQUENCE | CE QU'ELLE FAIT |
|---|---|---|
| **REP : générer les échéances et les rappels** | Tous les jours, activée | Crée les échéances de vos enregistrements selon les règles de déclaration de chaque régime et, lorsqu'il reste 60 jours avant une échéance (le nombre le plus élevé de **Rappels d'échéance**), crée une activité pour son responsable. |
| **REP : expiration du mandat du mandataire** | Tous les jours, activée | Crée une activité pour le responsable de l'enregistrement 60 jours avant la fin du mandat d'un mandataire. |
| **REP : actualiser les contrôles PPWR des emballages** | Chaque semaine, activée | Réévalue les exigences du PPWR pour vos emballages et met à jour leurs anomalies. |
| **REP : mettre à jour les barèmes depuis FlexigoTech Cloud** | Tous les jours, activée | Télécharge depuis FlexigoTech Cloud le paquet signé de barèmes et l'importe dans votre Odoo, sans écraser vos modifications. |

Si une erreur survient lors du téléchargement du paquet, rien n'est importé et les tarifs restent inchangés. Les fréquences se modifient dans **Paramètres › Technique › Actions planifiées**, en mode développeur activé.

MANUEL D'UTILISATION · EPR & PPWR

# 16 En cas de problème

Voici les cas les plus fréquents et l'endroit où regarder dans chacun d'eux.

| | |
|---|---|
| **Les boutons de calcul ne renvoient aucun chiffre et rien n'est envoyé** | Sans l'essai ou l'abonnement, FlexigoTech Cloud ne calcule ni ce que vous devez ni les lignes de vos déclarations. Vérifiez dans **Paramètres › FlexigoTech Cloud** que le module est **En essai** ou **Abonné**. |
| **La case Calculer dans FlexigoTech Cloud n'est pas cochée** | Tant qu'un administrateur ne l'a pas cochée dans les paramètres, rien n'est envoyé pour calcul. Demandez à un administrateur de la cocher puis d'enregistrer. |

| | |
|---|---|
| **Une livraison ne génère aucune ligne dans le livre** | Le module ne bloque pas la validation du bon de livraison : il consigne l'échec comme anomalie. Consultez la liste **Anomalies de données** pour voir le message concernant cette livraison. |
| **Un produit sans emballage** | Ses emballages s'enregistrent dans **Emballage du produit**. Tant que ce n'est pas fait, le produit n'apporte aucun poids aux lignes du livre et le contrôle peut générer des anomalies. |
| **Une déclaration ne se calcule pas** | Vérifiez qu'elle a un régime ou, s'il s'agit de la taxe sur le plastique, la taxe. Vérifiez aussi que la fin de la période n'est pas antérieure au début. Seules les déclarations en brouillon ou à vérifier sont recalculées. |
| **Le message « La réponse de FlexigoTech Cloud ne correspond pas à la demande. Rien n'a été modifié. » s'affiche** | La réponse du cloud n'a pas pu être vérifiée par rapport à ce qui a été envoyé, aussi aucune ligne n'est-elle écrite. Recalculez plus tard. |

Les avis d'état des tables de données de FlexigoTech Cloud se trouvent dans **REP et PPWR › Référence › Tables de données (FlexigoTech Cloud)**, dans la colonne **État** : **Service cloud arrêté (sans abonnement)**, **Base de données non connectée à FlexigoTech Cloud**, **Paquet refusé : la signature n'est pas valide**, **Paquet non importé : rien n'a été modifié, nouvel essai plus tard** et **FlexigoTech Cloud n'a pas répondu : nouvel essai plus tard**. Dans tous ces cas, aucun nouveau tarif n'arrive tant que le problème n'est pas résolu.

MANUEL D'UTILISATION · EPR & PPWR

# 17 Assistance

Écrivez-nous pour l'installer, le configurer ou pour toute question. Avec le forfait Standard, nous répondons sous 1 jour ouvré ; avec le forfait Pro, sous 4 heures ouvrées, et si besoin nous pouvons nous en occuper en visioconférence. Indiquez-nous votre version d'Odoo, celle du module et, en cas d'erreur, son texte complet.

### E-mail

Pour l'installer, le configurer ou pour toute question.
comercial@flexigotech.com

### Sur le web

La page du module, avec le guide et les prix.
flexigotech.com/fr/epr-odoo.html

### Sur Odoo Apps

La page du module sur la boutique d'Odoo.
apps.odoo.com

EPR & PPWR est un module de FlexigoTech pour Odoo. FlexigoTech est une marque de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelone, Espagne).