

GUIDA DEL CONNETTORE · TRASPORTI E SPEDIZIONI

Connettore nShift per Odoo

Etichette, tracciabilità e punti di ritiro di nShift Delivery dalle consegne di Odoo.

Odoo 17 · 18 · 19 · 20 | 14 giorni di prova, senza carta | Edizione del 20-11-2026





Schermata reale di Odoo 20. L'elenco degli account nShift e il dettaglio di un account collegato.

Indice

A destra, la pagina in cui inizia ogni capitolo. I nomi di menu e pulsanti sono quelli di Odoo in italiano.


1	A chi serve e cosa risolve	3
2	Il connettore in cifre	4
3	Dove lo vedi nel tuo Odoo	5
4	Cosa ti serve prima di iniziare	6
5	La prova di FlexigoTech Cloud	6
6	Collegare il tuo account passo dopo passo	8
7	I metodi di consegna di nShift in Odoo	10
8	Etichette e numero di tracciabilità dalla consegna	14
9	Stati delle spedizioni in Odoo	17
10	Punti di ritiro nel preventivo e nel negozio	20
11	Prezzi di spedizione calcolati da nShift	22
12	Prenotare il ritiro del vettore	24
13	Annullare una spedizione e rispedirla	27
14	Etichette di reso	28
15	I dati che vanno e tornano	29
16	Cosa succede da solo	30
17	Le opzioni dell'account e i valori predefiniti	31
18	Sicurezza e dati personali	33
19	Più account e più aziende	33
20	Se qualcosa non funziona	34
21	Altri modi per farlo	35
22	Piani e prezzo	36
23	Domande frequenti	37
24	Glossario	39
25	Lista di controllo e contatto	41

Questa guida descrive la versione 20.0.1.0.3 del modulo (branch 20.0 di Odoo, commit 5fee347463). Tutto ciò che racconta viene dal codice pubblicato, dalla documentazione ufficiale della piattaforma o da schermate reali.


Le schermate vengono da un database Odoo 20 di prova, con un'azienda e dati inventati e senza collegamento reale con nShift. Il modulo esiste anche per Odoo 17, 18 e 19.

1 A chi serve e cosa risolve

Senza il connettore, qualcuno prepara ogni spedizione nel portale di nShift Delivery: copia l'indirizzo dalla consegna, stampa l'etichetta, annota il numero di tracciabilità in Odoo e torna al portale per vedere se il pacco è arrivato. Con il connettore, tutto questo si fa da Odoo: crei un metodo di consegna di tipo nShift per ogni servizio e, quando convalidi la consegna, Odoo chiede a nShift Delivery l'etichetta e il numero di tracciabilità.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il metodo di consegna Bring Home Delivery, con il suo account e il suo servizio di nShift.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una consegna con il vettore, il riferimento di tracciabilità e lo stato di nShift.

Cosa cambia nella routine quotidiana

- L'etichetta e il numero di tracciabilità si richiedono dalla consegna, al momento della convalida, senza entrare nel portale di nShift.
- Lo stato di ogni spedizione torna in Odoo. L'azione **nShift: stati delle spedizioni** lo legge ogni 10 minuti, e puoi premere **Aggiorna stato nShift** quando vuoi.
- Il cliente sceglie il suo punto di ritiro: tu nel preventivo, con **Scegli punto di ritiro**, oppure lui al pagamento nello shop online.
- I prezzi dei metodi di consegna possono arrivare da nShift.
- Dalla consegna ristampi l'etichetta con **Ristampa etichetta nShift**, prenoti il ritiro del vettore con **Prenota ritiro nShift** e annulli la spedizione. Dal reso, generi l'etichetta di reso.

Cosa non fa

- Ti serve un tuo account di nShift Delivery e una chiave API. Le licenze di nShift e i contratti con i vettori non sono inclusi.
- Funziona solo con nShift Delivery (Unifaun Online), non con nShift Ship, Transsmart, Checkout né Returns.
- Dei servizi aggiuntivi del vettore, oggi invia solo l'avviso via e-mail al destinatario. Non gestisce merci pericolose.
- Le spedizioni di reso non ricevono ancora aggiornamenti di stato in Odoo.
- Il connettore non comunica con nShift senza l'abbonamento a FlexigoTech Cloud: senza la prova o l'abbonamento, non c'è connessione.

GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT

2 Il connettore in cifre

4
versioni di Odoo (17, 18, 19 e 20)

1
azione pianificata, attiva all'installazione

3
account con il piano Standard

10
account con il piano Pro

14
giorni di prova senza carta

95
funzioni di prova automatica

Il connettore è pubblicato per Odoo 17, 18, 19 e 20. Dipende dal modulo di Odoo che collega Magazzino ai metodi di consegna, che è di Odoo Community, e dal modulo di FlexigoTech Cloud. Funziona in Community e in Enterprise, su Odoo.sh o sul tuo server; su Odoo Online non si può installare. Secondo Odoo Apps, la versione 20.0 ha 3.897 righe di codice. È stato provato nelle quattro versioni contro un simulatore costruito sulla documentazione dell'API di nShift Delivery. La prova con un account reale di nShift è ancora in sospeso.

3 Dove lo vedi nel tuo Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco degli account nShift, con lo stato della connessione e il numero di vettori.

Magazzino › Configurazione › Account nShift	Elenco dei tuoi account di nShift Delivery. Ogni account è una connessione e ha la sua chiave API, i suoi servizi e il suo stato.
Magazzino › Configurazione › Metodi di consegna	Menu di Odoo dove crei un metodo di consegna di tipo nShift per ogni servizio che usi. Ogni metodo sceglie il suo account e il suo servizio.

Oltre alla sua schermata, il connettore interviene in altre parti di Odoo. Nelle consegne in uscita aggiunge i pulsanti **Ristampa etichetta nShift**, **Aggiorna stato nShift** e **Prenota ritiro nShift** e, nella scheda **Informazioni aggiuntive**, lo **Stato nShift** con la sua data e il numero della spedizione. Nell'ordine di vendita aggiunge il **Punto di ritiro nShift**, con il pulsante **Scegli punto di ritiro**, e lo stato dell'ultima spedizione in **Spedizione nShift**. L'elenco delle consegne mostra lo **Stato nShift** di ogni consegna. Un'azione pianificata, **nShift: stati delle spedizioni**, legge gli stati ogni 10 minuti.

4 Cosa ti serve prima di iniziare

- Un account di nShift Delivery (prima Unifaun), con i tuoi contratti con i vettori. Le licenze di nShift e i contratti con i vettori non sono inclusi con il connettore.
- Una chiave API creata in nShift Delivery, in Maintenance > API keys, con il suo ID e il suo secret. Lascia vuoto il Profile della chiave: se lo compili, non potrà leggere gli stati delle spedizioni.
- Le licenze di nShift per ciò che vuoi usare. Ogni funzione richiede la sua: «REST API Print» per creare spedizioni ed etichette, «REST API Discard» per annullarle, «REST API (shipment history)» per cercare una spedizione e aggiornarne lo stato, «REST API Status events» per leggere gli stati, «REST API price enquiry» per il prezzo, «REST API PickUpLocator» per i punti di ritiro e «REST API (pickup booking)» per prenotare i ritiri. Le tue si vedono in nShift Delivery, in Help > Session > License keys.
- L'ID rapido del mittente di nShift Delivery, cioè dove hai i tuoi numeri cliente presso i vettori.
- Odoo 17, 18, 19 o 20, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo Online non va bene, perché non permette di installare moduli di terze parti.
- Le consegne con **Genera etichette di spedizione** attivo nel loro tipo di operazione, e il metodo di consegna con **Calcolare tariffa e creare spedizione**. Devono essere così entrambi; senza uno dei due, la convalida non chiede nulla a nShift.
- Un amministratore per salvare la chiave API, e un responsabile di magazzino per il menu degli account e i loro pulsanti.


> Il connettore non crea la chiave API né il mittente in nShift Delivery, né ti sottoscrive per te i servizi con i vettori o le licenze. Tutto questo si fa in nShift Delivery prima di collegarsi. E senza la prova gratuita o l'abbonamento a FlexigoTech Cloud, il connettore non comunica con nShift.

Si installa come qualsiasi modulo di Odoo di terze parti, su Odoo.sh o sul tuo server. Odoo installa insieme `flexigotech_cloud`, il collegamento con FlexigoTech Cloud, e le app da cui dipende: Magazzino e Vendite.

5 La prova di FlexigoTech Cloud

1. **Premi Attiva nella barra in alto**

   Compare appena installi il modulo. Apre la finestra **Attiva FlexigoTech Cloud**, con il piano Standard e i suoi 14 giorni gratuiti, senza carta.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La finestra di attivazione: leggi l'elenco dei dati, spunta la casella e inserisci la tua e-mail.

2 Accetta e inserisci la tua e-mail

Spunta «Ho letto l'elenco e accetto, a nome della mia azienda...» (include le condizioni dell'abbonamento e il contratto di elaborazione dei dati) e scrivi l'**E-mail di chi accetta**.

3 Premi Connetti e inizia la prova

Odoo registra il database in FlexigoTech Cloud e avvia la prova del modulo. Se preferisci rimandare, **Più tardi** chiude la finestra.


Lo stesso, dalle Impostazioni

In **Impostazioni › FlexigoTech Cloud** c'è l'elenco completo di ciò che il database invia. Spunta la casella, inserisci l'e-mail e premi **Accetta e connetti**. Se hai già un account su app.flexigotech.com, il campo **Hai un codice dal tuo account?** collega il database a quell'account (il codice vale 10 minuti).



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud, prima di collegarsi: la casella spuntata, l'e-mail e **Accetta e connetti**.

Con il database collegato, il blocco **Moduli** mostra ogni modulo con il suo stato: **In prova** e la data di scadenza, **Abbonato**, ecc. Da lì si sceglie il piano (Standard o Pro, mensile o annuale) e si preme **Abbonati**: il pagamento avviene nella pagina di Stripe, fuori da Odoo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Impostazioni › FlexigoTech Cloud con il database collegato e il connettore in prova.

Prezzi senza IVA. Se alla fine della prova non ti abboni, il servizio si ferma e non si addebita nulla; i tuoi dati restano nel tuo Odoo. **Verifica ora** chiede subito il permesso (altrimenti il modulo lo rinnova da solo ogni 6 ore).

> In una copia neutralizzata (staging) o in un database con dati dimostrativi non si può avviare una prova: Impostazioni lo segnala con «Questo database è una copia neutralizzata o ha dati dimostrativi, quindi qui non si possono avviare prove.»

GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT

6 Collegare il tuo account passo dopo passo

1 Apri il menu degli account


Vai in **Magazzino › Configurazione › Account nShift**. Se non ce n'è nessuno, vedrai l'elenco vuoto con l'avviso «Collega il tuo account nShift Delivery».



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco degli account, ancora vuoto

2 Premi Nuovo

Si apre il modulo di un account nuovo. Scrivi il **Nome**. L'**Azienda** e la **Valuta dei prezzi nShift** vengono con quelli della tua azienda attuale e puoi cambiarli.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il modulo dell'account, con il gruppo **Chiave API**

3 Compila la chiave API

Nel gruppo **Chiave API** scrivi l'**ID chiave API** e il **Segreto della chiave API (Secret ID)**. Li crei prima in nShift Delivery, in Maintenance > API keys.

4 Accetta il consenso

Spunta **Accetto che nShift funzioni tramite FlexigoTech Cloud**. Senza quella casella non si invia né si salva nulla.

5 Compila il gruppo Spedizioni


In **ID rapido del mittente** va quello del tuo nShift Delivery; viene con il valore 1. Se vuoi un link di tracciabilità in ogni spedizione, inserisci l'**ID utente di consegna per i link di tracking**; se è vuoto, non c'è nessun link. **Leggi gli stati delle spedizioni** è attiva per impostazione predefinita.

6 Salva

Al salvataggio, Odoo invia la chiave una sola volta, cifrata, a FlexigoTech Cloud e non la conserva. Appare la data in **Salvato in FlexigoTech Cloud il** e lo stato passa da **Non connesso** a **Connesso**. Se il tuo piano ha già tutti i suoi account in uso, non si invia nulla e un messaggio lo spiega.

7 Recupera i servizi

Premi **Sincronizza servizi**: Odoo chiede a nShift i vettori e i servizi del tuo account e li lascia nella scheda **Servizi**. Se nShift non accetta la chiave, lo dice con un messaggio e non recupera nulla. Un amministratore può inoltre premere **Verifica FlexigoTech Cloud**, che dice se il cloud conserva la chiave e da quando, senza mostrarla.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'account collegato, con i pulsanti **Sincronizza servizi** e **Leggi gli stati ora**

> La chiave API e il consenso li imposta un amministratore: i campi della chiave si vedono solo con quel permesso. I pulsanti **Sincronizza servizi** e **Leggi gli stati ora** li usa un responsabile di magazzino; **Verifica FlexigoTech Cloud** e **Disconnetti**, un amministratore. Se cambi l'ID della chiave senza inserire il suo secret, l'account torna a **Non connesso** e bisogna salvare di nuovo la chiave.


Con l'account collegato, **Sincronizza servizi** recupera i vettori e i servizi di nShift Delivery; si vede solo se la chiave è già salvata. Gli stati delle spedizioni li legge l'azione pianificata **nShift: stati delle spedizioni**, che è attiva e gira ogni 10 minuti, e puoi anche richiederli a mano con **Leggi gli stati ora**. **Prossima lettura degli stati** ti dice quando tocca la successiva.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco degli account, con lo **Stato della connessione** e il **Numero di corrieri**


GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT

7 I metodi di consegna di nShift in Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco dei metodi di consegna, con il vettore nShift.

I servizi arrivano in Odoo quando premi **Sincronizza servizi** nell'account di nShift. Non c'è un'azione pianificata che li recuperi. Poi crei un metodo di consegna per ogni servizio che usi e lo scegli nel campo **Servizio nShift**. Un servizio che nShift smette di offrire viene archiviato alla sincronizzazione successiva.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il metodo di consegna con la scheda **nShift** e il gruppo **Servizio**.

Account nShift	L'account da cui si prendono i servizi.
Servizio nShift	Il servizio di trasporto che usa questo metodo.
Servizio di reso nShift	Con esso Odoo estrae l'etichetta di un reso dal reso stesso: il cliente spedisce e il tuo magazzino riceve.
Formato etichetta	**PDF, laser A4** oppure **ZPL, stampante termica**.
Prezzo	**Prezzo fisso** (l'importo che scrivi) oppure **Prezzo da nShift**.
Punti di ritiro	Il cliente sceglie un punto di ritiro: nel preventivo e, con lo shop online, al pagamento. Richiede la licenza «REST API PickUpLocator».
Tipo di punto di ritiro	Il codice del tipo di punto che nShift cerca per questo vettore (l'aiuto del campo riporta esempi: «POSTI», «DHLSP», «DPD», «GLS»). È obbligatorio con **Punti di ritiro**.
Avviso via e-mail da parte del corriere	Il vettore avvisa il cliente via e-mail sulla spedizione (il complemento ENOT di nShift). Solo se il cliente ha un'e-mail.

1. **Sincronizza i servizi**
   Nell'account di nShift, premi **Sincronizza servizi**.
2. **Crea il metodo di consegna**
   In **Magazzino › Configurazione › Metodi di consegna**, premi **Nuovo** e scegli **nShift** in **Corriere**.
3. **Scegli account e servizio**
   Compila **Account nShift** e **Servizio nShift** nella scheda **nShift**.

> **Account nShift** e **Servizio nShift** sono obbligatori in un metodo nShift, e anche **Tipo di punto di ritiro** se attivi **Punti di ritiro**. Lascia il **Livello di integrazione** su **Calcolare tariffa e creare spedizione**: con **Calcolare tariffa**, Odoo non crea la spedizione alla convalida.

I servizi

Ogni servizio sincronizzato salva il suo ID, il suo nome, il vettore e i complementi che nShift offre con esso. Li vedi nella scheda **Servizi** dell'account e nel menu a tendina **Servizio nShift** del metodo di consegna. Un servizio

che nShift smette di offrire viene archiviato alla sincronizzazione successiva e smette di comparire nel menu a tendina.

Regole e condizioni


- Con **Punti di ritiro** attivo e **Tipo di punto di ritiro** vuoto, non si può salvare: «Compila il tipo di punto di ritiro di …: nShift ne ha bisogno per trovare i punti.»
- Senza account scelto compare «Scegli prima l'account nShift del metodo di spedizione ….»
- Senza servizio scelto compare «Scegli prima il servizio nShift del metodo di spedizione …», che chiede di premere **Sincronizza servizi** nell'account se l'elenco è vuoto.
- Senza **Servizio di reso nShift**, il reso non mostra **Stampa etichetta di reso**.
- Per cercare i punti servono il CAP e il paese dell'indirizzo di consegna: «Compila il CAP e il paese dell'indirizzo di consegna per trovare i punti di ritiro.»

Prezzo

Con **Prezzo fisso** si addebita l'importo del campo **Prezzo fisso** della scheda **nShift**. In entrambi i casi, Odoo applica poi il **Margine sulla tariffa**, il **Margine aggiuntivo** e la spedizione gratuita del metodo. **Prezzo da nShift** richiede la licenza «REST API price enquiry» di nShift (piani PROFESSIONAL e PREMIUM). Se nShift non può dare il prezzo, il preventivo e il negozio online mostrano il motivo invece di un importo.

Punti di ritiro

Con **Punti di ritiro** attiva, il cliente sceglie il punto nel preventivo o nel negozio online. Serve la licenza «REST API PickUpLocator» di nShift. Il destinatario della spedizione resta il cliente e il punto viene indicato come agente. Se il cliente sceglie un punto di un altro metodo nShift, non vale per questo.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il preventivo con il **Punto di ritiro nShift** scelto.


Etichette e resi

Il **Formato etichetta** è **PDF, laser A4**. I documenti restituiti da nShift vengono allegati subito a Odoo, perché lì esistono solo per un'ora. Con un servizio di reso, il cliente spedisce e il tuo magazzino riceve.

Esempio end-to-end

1. **Sincronizza**


   Nell'account nShift Delivery premi **Sincronizza servizi** e la scheda **Servizi** si riempie con tre servizi: Bring Home Delivery Parcel, PostNord MyPack Collect e PostNord MyPack Home.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'account con la sua scheda **Servizi**, con i servizi di Bring e PostNord.

2 Crea i metodi

Crei un metodo di consegna per servizio, tutti e tre con il fornitore nShift. L'elenco degli account conta ora 3 in **Numero di corrieri**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** I metodi di consegna con fornitore nShift.

3 Vendi


Nel preventivo S00011, con PostNord MyPack Collect, scegli il punto di ritiro del cliente con **Scegli punto di ritiro**.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il punto scelto nel preventivo.

4 Spedisci


Quando convalidi un'altra consegna, WH/OUT/00008 con Bring Home Delivery, nShift crea la spedizione e la consegna resta con lo **Stato nShift Etichetta stampata** e l'etichetta allegata.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La consegna con lo stato nShift e l'etichetta stampata.

GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT

8 Etichette e numero di tracciabilità dalla consegna



- **Schermata reale di Odoo 20.** La consegna WH/OUT/00008 con lo stato **Etichetta stampata** e i pulsanti di nShift.

La spedizione si crea alla convalida della consegna, se il suo tipo di operazione ha **Genera etichette di spedizione** (è selezionato per impostazione predefinita nelle consegne in uscita). L'etichetta arriva nel formato del metodo, **PDF, laser A4** o **ZPL, stampante termica**, e resta allegata nello storico con il messaggio «Spedizione nShift … creata: … etichetta/e allegata/e.». Dopo, l'azione pianificata **nShift: stati delle spedizioni** legge i nuovi stati ogni 10 minuti, e il pulsante **Aggiorna stato nShift** li richiede subito.

Ristampa etichetta nShift	Chiede a nShift nuove copie delle etichette e le allega alla consegna. Non è visibile se la consegna non è di nShift, se non ha ancora una spedizione in nShift o se lo stato è **Annullato**.
Aggiorna stato nShift	Consulta ora lo stato della spedizione in nShift. Si vede quando il documento è di nShift e ha già una spedizione.
Prenota ritiro nShift	Apre la finestra per chiedere che il vettore ritiri i colli. Si vede solo con lo stato **Etichetta stampata**.
Non presente in nShift	Si vede solo quando una chiamata a nShift è rimasta senza risposta. Può premerlo un responsabile di magazzino.

Stati

Stato nShift passa per **Etichetta stampata**, **Consegnato al corriere**, **In transito**, **In consegna**, **Consegnato**, **Consegnato parzialmente**, **Reso** e **Annullato**. **Data stato nShift** salva quando è cambiato l'ultima volta.

Ristampare un'etichetta

1. **Apri la consegna**
   Apri la consegna già convalidata dal menu delle consegne di Inventario, oppure dall'elenco delle consegne.

2. **Premi Ristampa etichetta nShift**
   nShift genera nuove copie e Odoo le allega alla consegna.

> Il pulsante non compare in una consegna senza spedizione in nShift né in una annullata. Se nShift non ha più la spedizione, Odoo lo segnala: «nShift non ha più la spedizione ...».


Ogni nuovo stato arriva con la sua data in **Data stato nShift**. Gli avvisi di stato si applicano alla consegna tramite il suo riferimento e, in mancanza, tramite il numero del collo. Un avviso di una spedizione che Odoo non ha creato viene ignorato.

Regole e condizioni

- **Ristampa etichetta nShift** e **Aggiorna stato nShift** compaiono solo nelle consegne di nShift con spedizione. La ristampa, inoltre, si nasconde con lo stato **Annullato**.
- **Prenota ritiro nShift** compare solo con lo stato **Etichetta stampata**.
- Se richiedendo uno stato la spedizione non compare nella cronologia, l'avviso è «nShift non ha trovato la spedizione ... (la cronologia conserva sei mesi).».

Quando nShift non risponde

Subito prima di creare la spedizione, la consegna viene contrassegnata come possibile spedizione in nShift. Se la chiamata si interrompe, il contrassegno resta e la consegna lo segnala in un riquadro giallo. La convalida successiva cerca la spedizione in nShift prima di crearne un'altra, per non duplicarla. Se nShift ha rifiutato la richiesta, non resta nessun contrassegno.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La consegna WH/OUT/00010, ancora da convalidare, con il riquadro giallo e il pulsante **Non presente in nShift**.


Se non è possibile cercare in nShift (senza la licenza dello storico, o con il cloud non raggiungibile per molto tempo), un responsabile di magazzino verifica in nShift Delivery che la spedizione non ci sia e preme **Non presente in nShift**. Odoo chiede conferma, annota nello storico chi ha fatto la verifica e la convalida successiva crea la spedizione.

Campi del record

Spedizione nShift	Identificativo della spedizione in nShift. Sola lettura.
Stato nShift	Ultimo stato noto.
Data stato nShift	Quando è cambiato l'ultima volta.
Ritiro nShift	Il riferimento del ritiro prenotato.
Stato ritiro nShift	Com'è andato il ritiro.


Esempio

Nell'elenco delle consegne, WH/OUT/00008, di Ingrid Solberg Fjellvang (ordine S00008), è **Completato** con Bring Home Delivery e lo **Stato nShift Etichetta stampata**. Nella sua cronologia ci sono il numero di tracciabilità fornito da nShift e l'etichetta allegata, un file ZPL per stampante termica. Da lì in poi, l'azione **nShift: stati delle spedizioni** ne aggiorna lo stato.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Anche l'ordine di vendita mostra lo stato della spedizione: S00002, in **Consegnato**.

9 Stati delle spedizioni in Odoo



- **Schermata reale di Odoo 20.** Consegna WH/OUT/00008 con lo stato di nShift e i pulsanti di nShift.

La lettura è periodica e puoi anche avviarla a mano. L'azione pianificata **nShift: stati delle spedizioni** viene eseguita ogni 10 minuti, purché la casella **Leggi gli stati delle spedizioni** dell'account sia attiva. Con **Leggi gli stati ora**, nel modulo dell'account, la lettura avviene subito. Per una sola spedizione, usa **Aggiorna stato nShift** nella sua consegna. La data della prossima lettura compare in **Prossima lettura degli stati**.

Pulsanti della consegna

Ristampa etichetta nShift	Chiede a nShift nuove copie delle etichette e le allega subito. Si nasconde se la spedizione è **Annullato**.
Aggiorna stato nShift	Consulta ora lo stato della spedizione in nShift. Si vede quando il documento ha una spedizione in nShift.
Prenota ritiro nShift	Si vede solo mentre lo stato è **Etichetta stampata**.
Non presente in nShift	Solo per i responsabili di magazzino. Si vede quando una chiamata a nShift si è interrotta senza risposta.

Stati

- **Etichetta stampata**
- **Consegnato al corriere**
- **In transito**
- **In consegna**
- **Consegnato**
- **Consegnato parzialmente**
- **Reso**
- **Annullato**

Lo stato e la sua data compaiono in **Stato nShift** e **Data stato nShift**, nella scheda **Informazioni aggiuntive** della consegna, e lo stato anche come colonna dell'elenco delle consegne. L'ordine di vendita mostra lo stato della sua ultima spedizione in **Spedizione nShift**. Ogni cambiamento resta nello storico della consegna e, con **Reso** o **Consegnato parzialmente**, Odoo crea inoltre un'attività per il commerciale dell'ordine. Se l'account ha l'**ID**

utente di consegna per i link di tracking, il pulsante **Tracciare** della consegna apre la pagina pubblica di tracciabilità di nShift.

> Questi campi sono di sola lettura: non puoi cambiare lo stato a mano, puoi solo chiedere a nShift di aggiornarlo. Se la consegna non ha ancora una spedizione in nShift, **Aggiorna stato nShift** non è visibile.

Che cosa significa ogni stato

Etichetta stampata	nShift ha creato la spedizione e l'etichetta è pronta. In questo stato puoi prenotare il ritiro.
Consegnato al corriere	Il pacco è già nelle mani del vettore.
In transito	La spedizione è in viaggio.
In consegna	Il pacco parte per la consegna.
Consegnato	La spedizione è arrivata a destinazione.
Consegnato parzialmente	È stata consegnata solo una parte dei colli.
Reso	La spedizione è tornata indietro.
Annullato	La spedizione è annullata in nShift. Non puoi più ristampare l'etichetta.

Regole e condizioni


- **Ristampa etichetta nShift** e **Aggiorna stato nShift** sono visibili solo nelle consegne di nShift che hanno già una spedizione.
- Se nShift non ha più la spedizione al momento di richiedere le etichette, l'avviso è «nShift non ha più la spedizione ….».
- Aggiornando lo stato, se nShift non trova la spedizione, l'avviso è «nShift non ha trovato la spedizione … (la cronologia conserva sei mesi).». Passati quei sei mesi non puoi più consultarla.
- La lettura periodica gestisce solo gli eventi delle spedizioni create da Odoo; gli altri vengono saltati.

Campi del record


Spedizione nShift	Identificativo della spedizione in nShift.
Stato nShift e **Data stato nShift**	Ultimo stato letto e relativa data.
Ritiro nShift e **Stato ritiro nShift**	Dati del ritiro, se l'hai prenotato.

Esempio dall'inizio alla fine


In base a quanto comunica il vettore, una spedizione passa da **Etichetta stampata** a **Consegnato al corriere**, **In transito**, **In consegna** e **Consegnato**; una che torna finisce in **Reso**, con un'attività per il commerciale dell'ordine. Nell'elenco delle consegne, WH/OUT/00008, di Ingrid Solberg Fjellvang, è stata convalidata oggi e resta in **Etichetta stampata**. Con **Aggiorna stato nShift** o con la lettura ogni 10 minuti, lo stato avanza e la data cambia.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Elenco delle consegne con la colonna **Stato nShift**.




- **Schermata reale di Odoo 20.** La consegna WH/OUT/00003 in **In consegna**, con la data del suo ultimo stato.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La consegna WH/OUT/00005 in **Reso**, lo stato di un pacco che torna indietro.

10 Punti di ritiro nel preventivo e nel negozio



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il preventivo S00011 con il punto di ritiro nShift scelto e il pulsante **Scegli punto di ritiro**.

I punti non vengono salvati in Odoo: vengono richiesti a nShift a ogni ricerca. **Scegli punto di ritiro** cerca con il CAP e il paese dell'indirizzo di consegna e apre la finestra con i punti vicini. Nella finestra puoi cambiare il CAP e ripetere la ricerca.

Scegli punto di ritiro	Si trova nel preventivo e apre la finestra **Punto di ritiro nShift** con i punti vicini. Si vede solo mentre l'ordine è un preventivo o un preventivo inviato.
CAP e **Paese**	Provengono dall'indirizzo di consegna. Cambiali per cercare in un'altra zona.
Cerca	Chiede a nShift i punti vicini. La finestra resta aperta e i punti compaiono in **Punti di ritiro**.
Scegli	Il punto diventa l'indirizzo di consegna dell'ordine (un contatto di consegna del cliente con i dati del punto) ed è annotato nella cronologia.
Annulla	Chiude la finestra senza modificare nulla.
Punto di ritiro nShift	Mostra nel preventivo il nome e l'indirizzo del punto scelto.

Passaggi

1. **Apri il preventivo**
   Il metodo di consegna dell'ordine deve essere di nShift con punti di ritiro.

2. **Premi Scegli punto di ritiro**
   Si apre la finestra con i punti vicini all'indirizzo di consegna.

3. **Se vuoi un'altra zona, cambia il CAP e premi Cerca**
   L'elenco **Punti di ritiro** viene ricreato con i punti di quella zona.

4. **Seleziona uno e premi Scegli**
   Il punto viene salvato nell'ordine e compare in **Punto di ritiro nShift**.

> Il punto si sceglie prima di confermare l'ordine: con l'ordine confermato il pulsante non compare più, e non compare nemmeno se il metodo di consegna non è di nShift con **Punti di ritiro**. Se nShift non restituisce punti, vedi «nShift non ha punti di ritiro vicino a ....» con il CAP cercato, e se all'indirizzo di consegna mancano il CAP o il paese, «Compila il CAP e il paese dell'indirizzo di consegna per trovare i punti di ritiro.». Nel negozio online, il cliente sceglie il punto al pagamento nel selettore di Odoo, che richiede i punti a nShift allo stesso modo; se nShift non fornisce le coordinate dei punti, la mappa del selettore non li colloca nella posizione corretta, anche se l'elenco viene mostrato correttamente.

Quando si può scegliere un punto

Il pulsante **Scegli punto di ritiro** compare solo mentre l'ordine è un preventivo, inviato o no, e il suo metodo di consegna è di nShift con **Punti di ritiro** attivato. Con l'ordine confermato, il punto non si può più cambiare.

La finestra di ricerca

La finestra **Punto di ritiro nShift** si apre già con i punti vicini all'indirizzo di consegna. Ha i campi **CAP** e **Paese** e l'elenco **Punti di ritiro**, con nome, indirizzo e orario di ogni punto. Se cambi il CAP e premi **Cerca**, l'elenco viene ricreato con i punti di quella zona. Se nShift non ne restituisce nessuno, compare «nShift non ha punti di ritiro vicino a ....». Con **Annulla** esci senza toccare l'ordine.

Cosa salva l'ordine

Premendo **Scegli**, l'indirizzo di consegna dell'ordine diventa un contatto che contiene i dati del punto. Nel preventivo lo vedi in **Punto di ritiro nShift**. Finché il metodo di consegna dell'ordine resta lo stesso, quel punto viene mantenuto. Alla creazione della spedizione, il destinatario resta il cliente e il punto viene inviato a nShift come punto di consegna.


Cosa succede alla conferma

Se prima di confermare cambi il metodo di consegna del preventivo o elimini la riga di spedizione, l'indirizzo di consegna può restare quello del punto di un metodo di nShift che l'ordine non ha più. Alla conferma, Odoo se ne accorge e riporta l'indirizzo di consegna a quello del cliente prima di creare l'ordine di consegna. Senza il negozio online, nient'altro in Odoo lo corregge.

> Se cambi metodo di consegna dopo aver scelto un punto, controlla il preventivo: alla conferma l'indirizzo tornerà quello del cliente e dovrai scegliere un altro punto con un metodo che lo ammetta.

Esempio


Il preventivo S00011 è di Hanna Wallin Strömsvik, di Stoccolma, con PostNord MyPack Collect. Premi **Scegli punto di ritiro**, la finestra mostra i punti del suo codice postale e scegli il chiosco Kiosk & Paket Fiskmåsplan. Il nome, la via e la città compaiono in **Punto di ritiro nShift**, e la cronologia del preventivo lo annota. Se confermi con lo stesso metodo di consegna, la consegna parte con quel punto come indirizzo. Se prima hai cambiato in un metodo senza punti di ritiro, confermando l'indirizzo di consegna torna quello del cliente.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La consegna WH/OUT/00001 ha come indirizzo di consegna il punto di ritiro scelto dal cliente.

GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT

11 Prezzi di spedizione calcolati da nShift



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il metodo di consegna con la scheda **nShift** e il gruppo **Prezzo e punti di ritiro**.

Con **Prezzo da nShift**, Odoo chiede il prezzo a nShift quando aggiungi la spedizione al preventivo, oppure quando il cliente sceglie il metodo nel negozio online. Lo chiede per un collo con il peso stimato dell'ordine (1 kg se i prodotti non hanno peso), dall'indirizzo del magazzino a quello di consegna, e lo converte dalla **Valuta dei prezzi nShift** a quella dell'ordine. Se nShift non può fornirlo, il preventivo e il negozio online mostrano il motivo al posto di un prezzo.

Dove si sceglie

Si sceglie nel metodo di consegna, in **Magazzino › Configurazione › Metodi di consegna**, scheda **nShift**, gruppo **Prezzo e punti di ritiro**.

Prezzo	**Prezzo fisso** oppure **Prezzo da nShift**. È impostato su **Prezzo fisso**. Il secondo richiede la licenza «REST API price enquiry» di nShift, dei piani PROFESSIONAL e PREMIUM.

Al prezzo, sia fisso sia di nShift, Odoo applica poi il **Margine sulla tariffa** e il **Margine aggiuntivo** del metodo. Se l'ordine raggiunge l'importo di **Gratuito se ordine con importo maggiore di**, la spedizione costa 0.

> Il **Prezzo da nShift** non funziona senza la licenza «REST API price enquiry» di nShift. Con **Prezzo fisso** non serve. Alla convalida della consegna il prezzo non viene richiesto di nuovo: conta quello della riga di spedizione dell'ordine.

Quale prezzo vede il cliente

Con **Prezzo da nShift**, il prezzo viene richiesto a nShift quando si calcola la spedizione nel preventivo. In seguito, alla convalida della consegna, Odoo addebita quanto già indicava l'ordine: il prezzo di nShift è stato preso nel preventivo e non viene richiesto di nuovo.

Se nShift non può fornire il prezzo, non si blocca né il preventivo né il negozio online. Al posto del prezzo compare il motivo.

Regole e condizioni

- Prima di calcolare qualsiasi cosa, il metodo richiede un account: se manca, compare «Scegli prima l'account nShift del metodo di spedizione ....».
- Serve anche un servizio: se manca, compare «Scegli prima il servizio nShift del metodo di spedizione ...», e in tal caso occorre premere **Sincronizza servizi** nell'account se l'elenco è vuoto.
- Il prezzo da nShift richiede la licenza «REST API price enquiry» (piani PROFESSIONAL e PREMIUM).


Campi e schede del record

Scheda nShift	Raccoglie i dati di nShift del metodo di consegna.
Gruppo Servizio	Contiene **Account nShift**, **Servizio nShift**, **Servizio di reso nShift**, **Formato etichetta** e **Avviso via e-mail da parte del corriere**.
Gruppo Prezzo e punti di ritiro	Contiene **Prezzo** (e l'importo di **Prezzo fisso** se lo scegli), **Punti di ritiro** e **Tipo di punto di ritiro**.
Formato etichetta	**PDF, laser A4** oppure **ZPL, stampante termica**. È impostato su **PDF, laser A4**.

Esempio dall'inizio alla fine

1 Scegli il metodo

In **Magazzino › Configurazione › Metodi di consegna** apri Bring Home Delivery.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il metodo Bring Home Delivery con la sua scheda **nShift**.

2 Controlla l'account e il servizio

Lasci selezionati **Account nShift** e **Servizio nShift**.

3 **Scegli il prezzo**


In **Prezzo** scegli **Prezzo da nShift**.

4 **Calcola la spedizione**

Nel preventivo S00008, di Ingrid Solberg Fjellvang, aggiungi la spedizione con Bring Home Delivery e Odoo richiede il prezzo a nShift, oppure mostra il motivo se non può fornirlo.

5 **Convalida la consegna**


Quando convalidi WH/OUT/00008, nShift crea la spedizione e lo storico annota il numero di tracciabilità e il costo, che è quello dell'ordine.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La consegna WH/OUT/00008 di Bring Home Delivery, con **Etichetta stampata**.

GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT

12 Prenotare il ritiro del vettore



- **Schermata reale di Odoo 20.** Il documento di consegna WH/OUT/00008 con lo stato nShift **Etichetta stampata** e il pulsante **Prenota ritiro nShift**.

I dati del ritiro li inserisci tu nella finestra che si apre con **Prenota ritiro nShift**, e il riferimento della prenotazione compare poi nel documento di consegna. Se il vettore la lascia in sospeso («SUBMITTED»), **Aggiorna stato nShift** chiede di nuovo informazioni: alcuni vettori la confermano o la rifiutano più tardi.

Prenota ritiro nShift	Apre la finestra **Prenota un ritiro nShift**. Si vede solo se il documento di consegna ha una spedizione di nShift e il suo stato nShift è **Etichetta stampata**.
Prenota ritiro	Si trova nella finestra e invia la prenotazione a nShift.
Annulla	Si trova nella finestra e la chiude senza prenotare nulla.
Aggiorna stato nShift	Consulta in quel momento lo stato della spedizione, senza attendere l'azione pianificata, e quello del ritiro se è in sospeso.

Cosa si compila nella finestra

Ordini di consegna	Il documento di consegna da cui hai aperto la finestra. Non viene modificato.
Data di ritiro	Viene impostata con la data di oggi.
Da e **A**	La fascia oraria, in intervalli di mezz'ora dalle 06:00 alle 21:30. Vengono impostate su 09:00 e 16:00.
Ubicazione	Dove attendono i colli, per esempio la banchina di carico. Alcuni vettori lo richiedono.
Istruzioni	Testo libero per il vettore.

Cosa vedi nella consegna

- **Ritiro nShift**: il riferimento della prenotazione.
- **Stato ritiro nShift**: la risposta di nShift, «CONFIRMED» (confermata) o «SUBMITTED» (in attesa del vettore).

1. **Apri la consegna**
   Deve essere convalidato e con lo stato **Etichetta stampata**.
2. **Premi** Prenota ritiro nShift
   Si apre la finestra del ritiro.
3. **Compila data, fascia, ubicazione e istruzioni**
   La prenotazione riporta il tuo nome, il tuo telefono e la tua email, oppure quelli dell'azienda se non ne hai.
4. **Premi** Prenota ritiro
   Se il vettore la accetta, la consegna salva il riferimento e lo stato.

> Non puoi prenotare un ritiro se la consegna non ha una spedizione in nShift o se la fascia non termina dopo l'inizio («La finestra di ritiro deve terminare dopo il suo inizio.»). Non c'è nemmeno il ritiro se il vettore non accetta la prenotazione: Odoo mostra la sua risposta e non salva nulla.

Quando compare il pulsante

Prenota ritiro nShift si nasconde se la consegna non è di nShift, se non ha una spedizione di nShift o se il suo stato nShift non è **Etichetta stampata**. Quando il pacco è già **Consegnato al corriere**, **In transito** o in qualsiasi stato successivo, il pulsante scompare. Ogni prenotazione riguarda una sola consegna: il pulsante è nel suo modulo e la finestra non permette di aggiungerne altre.

Confermata o in attesa

nShift risponde alla prenotazione con uno stato. «CONFIRMED» significa che il vettore l'ha confermata; «SUBMITTED», che l'ha ricevuta e la confermerà o la rifiuterà più tardi. Con una prenotazione in sospeso, **Aggiorna stato nShift** interroga di nuovo e, se cambia, la consegna salva il nuovo stato e lo annota nello storico con il motivo, se presente. Qualsiasi altra risposta è un rifiuto: Odoo mostra lo stato e il motivo e non salva nulla.

Cosa verifica la prenotazione

- La fascia deve terminare dopo l'inizio. In caso contrario compare «La finestra di ritiro deve terminare dopo il suo inizio.».
- Il vettore deve accettare la prenotazione. In caso contrario compare «Il corriere non ha accettato il ritiro (...): ...», con lo stato e il motivo restituiti da nShift.

La prenotazione riporta il nome e il telefono dell'utente che preme il pulsante, e la sua email. Se l'utente non ha un telefono o un'email propri, si usano quelli dell'azienda. **Ubicazione** e **Istruzioni** vengono inviate solo se le compili.


Cosa salva la consegna

Ritiro nShift	Il riferimento della prenotazione.
Stato ritiro nShift	La risposta di nShift alla prenotazione.

Esempio dall'inizio alla fine

1. **Una consegna con la spedizione creata**

   WH/OUT/00008, con vettore Bring Home Delivery, mostra **Etichetta stampata** in **Stato nShift**.



   - **Schermata reale di Odoo 20.** La consegna WH/OUT/00008 con **Etichetta stampata** e il pulsante **Prenota ritiro nShift**.

2. **Prenoti il ritiro**


   Premi **Prenota ritiro nShift** e la finestra si apre con la data di oggi e la fascia dalle 09:00 alle 16:00.

3. **Indichi dove attendono i pacchi**

   Scrivi l'ubicazione e, se serve, le istruzioni. Premi **Prenota ritiro**.

4. **Leggi il risultato**

Se il vettore accetta, **Ritiro nShift** mostra il riferimento e **Stato ritiro nShift** il suo stato, «CONFIRMED» o «SUBMITTED». La cronologia lo annota con la data e la fascia.



- **Schermata reale di Odoo 20.** Una consegna con il ritiro prenotato: WH/OUT/00006, con il suo **Ritiro nShift** e lo stato «CONFIRMED».

GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT

13 Annullare una spedizione e rispedirla

Una spedizione già creata in nShift si annulla da Odoo. Nella consegna convalidata, accanto a **Riferimento tracciabilità**, c'è il link **Annulla**. Odoo chiede conferma, perché l'annullamento potrebbe non poter essere revocato, e poi chiede a nShift di annullare la spedizione. Serve la licenza «REST API Discard».

Cosa resta nella consegna

- **Stato nShift** passa a **Annullato**, con la data in **Data stato nShift**.
- Il **Riferimento tracciabilità** viene svuotato.
- Lo storico annota «Spedizione nShift … annullata in nShift.». Se nShift non aveva più la spedizione, il messaggio è «La spedizione nShift … era già stata annullata (o è sconosciuta) in nShift.» e la consegna risulta comunque annullata.
- **Ristampa etichetta nShift** e **Prenota ritiro nShift** smettono di comparire.
- La consegna resta convalidata: annullare la spedizione non restituisce la merce allo stock.

Rispedirla

Con la spedizione annullata e il riferimento svuotato, la consegna mostra il pulsante **Inviare al mittente**. Premendolo, il connettore crea una nuova spedizione in nShift, con etichette nuove, come alla convalida. La spedizione annullata non viene riutilizzata.

> Convalidare una consegna crea una spedizione reale nel tuo account di nShift Delivery, con il tuo vettore. Se stavi solo facendo prove, annullala poi con **Annulla**.


Regole e condizioni

- **Annulla** compare solo con la consegna effettuata e con un riferimento di tracciabilità.
- Senza la licenza «REST API Discard», nShift non permette l'annullamento e Odoo lo dice con il messaggio di licenza: «nShift ha risposto che il tuo account non ha la licenza per questa funzione (…).».

- Se la chiamata che crea la spedizione si interrompe, non serve annullare nulla: la convalida successiva cerca la spedizione in nShift prima di crearne un'altra.

Esempio

Convalidi una consegna di PostNord MyPack Home e il cliente annulla l'ordine prima del ritiro. Premi **Annulla** accanto al riferimento di tracciabilità e confermi: **Stato nShift** passa a **Annullato**, il riferimento viene svuotato e la cronologia salva i due messaggi, quello della creazione della spedizione e quello dell'annullamento.



- **Schermata reale di Odoo 20.** La consegna WH/OUT/00009 con la spedizione **Annullato**, senza riferimento di tracciabilità e con il pulsante **Inviare al mittente**.

GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT

14 Etichette di reso

Quando un cliente ti restituisce un ordine, il connettore chiede a nShift l'etichetta del reso con il servizio di reso del metodo di consegna. Il cliente è il mittente e il tuo magazzino il destinatario. L'etichetta resta allegata in Odoo e sei tu a farla arrivare al cliente.

Cosa serve

- Un **Servizio di reso nShift** nella scheda **nShift** del metodo di consegna. Viene preso dai servizi sincronizzati dell'account, come gli altri.
- La licenza «REST API Print», la stessa per creare spedizioni.
- Un reso di quella consegna, creato con **Reso** e ancora non convalidato.

Passo dopo passo

1. **Crea il reso**
   Nella consegna convalidata premi **Reso**, scegli cosa torna e crea il reso.

2. **Premi Stampa etichetta di reso**
   Compare nel reso finché non è convalidato, se il metodo di consegna ha un servizio di reso.

3. **Recupera l'etichetta**
   nShift crea la spedizione di reso e Odoo allega l'etichetta con il messaggio «Spedizione di reso nShift … creata: … etichetta/e di reso allegata/e.».

Cosa contiene l'etichetta

La spedizione di reso riporta il riferimento del reso con «-R» alla fine, perché in nShift non si confonda con la consegna. Include i colli del reso, dall'indirizzo del cliente fino a quello del tuo magazzino, e senza punto di ritiro anche se la consegna ne aveva uno. Il formato è quello del metodo: **PDF, laser A4** o **ZPL, stampante termica**.

> I resi non ricevono stati in Odoo: la loro tracciabilità si vede in nShift Delivery.

Regole e condizioni

- Senza **Servizio di reso nShift**, il reso non mostra **Stampa etichetta di reso**.
- Se nShift non risponde con la spedizione di reso, Odoo lo dice: «nShift non ha restituito la spedizione di reso che ha creato per …».

Esempio

Un metodo PostNord MyPack Home con lo stesso PostNord MyPack Home come servizio di reso: il cliente restituisce uno zaino, crei il reso con **Reso** e premi **Stampa etichetta di reso**. L'etichetta resta allegata in un file il cui nome inizia con «LabelReturn-nshift».

GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT

15 I dati che vanno e tornano

DATO	DIREZIONE	QUANDO
Vettori e servizi dell'account	Da nShift Delivery a Odoo	Premendo **Sincronizza servizi** nell'account
Stati delle spedizioni	Da nShift Delivery a Odoo	L'azione **nShift: stati delle spedizioni**, ogni 10 minuti, o il pulsante **Leggi gli stati ora**
Stato di una singola spedizione	Da nShift Delivery a Odoo	Premendo **Aggiorna stato nShift** nella consegna
Spedizione con gli indirizzi di mittente e destinatario	Da Odoo a nShift Delivery	Alla convalida della consegna
Etichetta della spedizione	Da nShift Delivery a Odoo	Alla creazione della spedizione e premendo **Ristampa etichetta nShift**
Etichetta di reso	Da Odoo a nShift Delivery e ritorno	Premendo **Stampa etichetta di reso** nel reso
Annullamento di una spedizione	Da Odoo a nShift Delivery	Premendo **Annulla** accanto al riferimento di tracciabilità della consegna effettuata
Prezzo della spedizione	Da nShift Delivery a Odoo	Al calcolo della tariffa con un metodo di consegna di nShift
Punti di ritiro	Da nShift Delivery a Odoo	Premendo **Scegli punto di ritiro** o **Cerca** nel preventivo, e quando il cliente cerca i punti al pagamento nel negozio
Prenotazione del ritiro presso il vettore	Da Odoo a nShift Delivery	Premendo **Prenota ritiro** nella procedura guidata che si apre con **Prenota ritiro nShift**

DATO	DIREZIONE	QUANDO
Link di tracciabilità	Costruito in Odoo, senza chiamata a nShift Delivery	Quando apri **Tracciare** nella consegna, se l'account ha l'ID utente per i link di tracciabilità

Le chiamate non vanno direttamente dal tuo Odoo a nShift Delivery. Passano da FlexigoTech Cloud, che conserva cifrata la tua chiave API, aggiunge le credenziali e inoltra ogni richiesta a nShift Delivery. La chiave viene inviata alla nuvola una sola volta e non resta nel tuo Odoo. Per questo serve l'abbonamento a FlexigoTech Cloud, con 14 giorni di prova. Da FlexigoTech Cloud passa solo ciò che serve a ogni chiamata: per una spedizione, mittente e destinatario (nome, indirizzo, telefono ed e-mail), i colli con il loro peso e il riferimento della bolla; per una tariffa, i due indirizzi e il peso stimato. La tua lista clienti, i tuoi ordini e i tuoi prodotti non vengono inviati per intero.

GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT


16 Cosa succede da solo

AZIONE	FREQUENZA	COSA FA
nShift: stati delle spedizioni	Ogni 10 minuti. È attiva di default.	Controlla ogni account nShift che abbia la chiave salvata e la lettura degli stati attiva, e recupera da nShift Delivery gli avvisi di stato delle spedizioni. Se fallisce su un account, prosegue con gli altri e l'errore resta in evidenza su quell'account. Senza la licenza per gli stati, quell'account attende un giorno prima di riprovare.

Ad ogni esecuzione legge fino a 5.000 avvisi per account; se ce ne sono di più, alla successiva riparte da dove si era fermata. Ogni account lascia almeno 5 minuti tra una lettura e l'altra, o di più se lo richiede nShift. Quello che fa l'azione puoi richiederlo anche a mano con il pulsante **Leggi gli stati ora** dell'account.

Le frequenze si modificano in **Impostazioni › Funzioni tecniche › Automazione › Azioni pianificate**, con la modalità sviluppatore attiva.

17 Le opzioni dell'account e i valori predefiniti



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'account nShift Delivery con i gruppi **Chiave API** e **Spedizioni**.

OPZIONE	ALLA CREAZIONE	COSA FA
Nome	Vuoto (da compilare)	È il nome con cui riconosci l'account nell'elenco.
Azienda	L'azienda su cui stai lavorando (da compilare)	È l'azienda di Odoo a cui appartiene l'account. Si vede solo se lavori con più aziende, e ogni utente vede gli account delle proprie.
ID chiave API	Vuoto	È l'ID della chiave che crei in nShift Delivery > Maintenance > API keys. Lascia vuoto il Profile della chiave: con un Profile, la chiave non può leggere gli stati delle spedizioni. Lo vede solo un amministratore.
Segreto della chiave API (Secret ID)	Vuoto	È il segreto della stessa chiave. Viene inviato una sola volta, cifrato, a FlexigoTech Cloud e Odoo non lo conserva. Lo vede solo un amministratore.
Accetto che nShift funzioni tramite FlexigoTech Cloud	Non selezionata	Va spuntata per salvare la chiave. La vede solo un amministratore.
ID rapido del mittente	1 (da compilare)	È l'ID rapido del mittente in nShift Delivery in cui si trovano i tuoi numeri cliente con i vettori. L'indirizzo del mittente proviene dal magazzino di ogni consegna.
ID utente di consegna per i link di tracking	Vuoto	È il tuo ID utente di nShift Delivery, con cui si genera il link pubblico di tracciabilità di ogni spedizione. Se lo lasci vuoto, non c'è nessun link di tracciabilità.
Valuta dei prezzi nShift	La valuta dell'azienda (da compilare)	È la valuta in cui nShift fornisce i prezzi. Odoo li converte nella valuta dell'ordine.
Leggi gli stati delle spedizioni	Selezionata	Ogni pochi minuti, Odoo legge gli eventi di stato delle tue spedizioni. Richiede la licenza nShift «REST API Status events».

Oltre alle opzioni, l'account mostra dati non modificabili: lo stato della connessione in alto (**Non connesso**, **Connesso** o **Errore**), l'ultimo errore in un riquadro rosso quando c'è, **Salvato in FlexigoTech Cloud il**, **Prossima lettura degli stati** e la scheda **Servizi**. L'elenco degli account aggiunge il **Numero di corrieri**, cioè i metodi di consegna di Odoo che usano ciascun account. Se cambi l'ID chiave API senza scrivere il relativo segreto, la

chiave salvata non è più valida per quell'account: **Stato della connessione** torna a **Non connesso** e bisogna salvare di nuovo la chiave. Solo un amministratore può cambiare la chiave.

Cosa si fa a mano

SCHEDA O GRUPPO	PULSANTI
In alto, nell'account	**Sincronizza servizi**: recupera i vettori e i servizi dell'account, tra cui scegli quando crei un metodo di consegna. **Leggi gli stati ora**: legge in quel momento gli eventi di stato, senza aspettare la lettura periodica. Li usa entrambi un responsabile di magazzino e si vedono solo con la chiave già salvata.
In alto, nell'account (amministratore)	**Verifica FlexigoTech Cloud**: indica se il cloud conserva la chiave dell'account, quando è stata salvata e quando è cambiata, senza mostrarla; se l'abbonamento è terminato, indica anche il giorno in cui verrà eliminata. **Disconnetti**: chiede conferma ed elimina la chiave in FlexigoTech Cloud; si vede solo con la chiave salvata e si può usare anche se non c'è un servizio attivo.

Cosa contengono le altre schede

Oltre ai gruppi **Chiave API** e **Spedizioni**, l'account ha la scheda **Servizi**, con una riga per servizio: **Corriere**, **Nome**, **ID servizio** e **Componenti aggiuntivi**. È vuota finché non premi **Sincronizza servizi** e non si modifica a mano.

> Se il tuo piano di FlexigoTech Cloud ha già tutti i suoi account nShift in uso, salvando un'altra chiave non viene inviato nulla e compare un errore che lo spiega. Un account già salvato può sempre salvare di nuovo la propria chiave.

18 Sicurezza e dati personali

- La chiave API (l'ID della chiave e il suo segreto) la crei tu in nShift Delivery, in Maintenance > API keys. Odoo la invia una sola volta al caveau di FlexigoTech Cloud, che la conserva cifrata, con una voce per account. La chiave non rimane nel tuo Odoo.
- Prima di salvare la chiave devi spuntare **Accetto che nShift funzioni tramite FlexigoTech Cloud**. Se non la spunti, compare il messaggio «Accetta prima che nShift funzioni tramite FlexigoTech Cloud: non è stato inviato né salvato nulla.» e non viene inviato né salvato nulla.
- Il consenso e le condizioni dell'abbonamento vengono accettati da chi attiva FlexigoTech Cloud, a nome della propria azienda. Vengono registrati il nome dell'azienda, l'indirizzo email di chi accetta, la data e la versione del testo accettato.
- I pulsanti **Sincronizza servizi** e **Leggi gli stati ora** sono per i responsabili di magazzino e compaiono solo quando la chiave è già salvata in FlexigoTech Cloud. **Verifica FlexigoTech Cloud** e **Disconnetti** sono per gli amministratori di sistema. Anche il pulsante **Non presente in nShift** della consegna è per i responsabili di magazzino.
- FlexigoTech Cloud invia a nShift ogni spedizione, etichetta, annullamento, prezzo, punto di ritiro, prenotazione di ritiro e richiesta di stato. A tal fine vengono inviati il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del mittente e del destinatario di ogni spedizione. I tuoi clienti, ordini, fatture e prodotti non vengono inviati a FlexigoTech Cloud oltre quanto richiesto da ciascuna spedizione.
- Quando l'abbonamento o la prova terminano, o disconnetti il database, FlexigoTech Cloud elimina la tua chiave nShift e i dati di quella connessione entro 30 giorni al massimo. Ogni chiamata viene conservata solo il tempo necessario a consegnarla, su server in Germania. Con **Disconnetti**, la chiave viene eliminata subito, e anche quando elimini l'account o disinstalli il modulo.

19 Più account e più aziende

Ogni account si crea in **Magazzino › Configurazione › Account nShift**, con la propria chiave API e la propria azienda. Un utente vede e usa solo gli account delle aziende in cui lavora, e un metodo di consegna accetta solo account della propria azienda. Uno stesso account serve tutti i metodi di consegna di Odoo che lo usano. Se lavori con più account nShift, ognuno conserva la propria chiave separatamente in FlexigoTech Cloud.

Il piano Standard ammette fino a 3 account e il piano Pro fino a 10. Per il conteggio del limite rientrano gli account di tutte le aziende del database. Se provi a salvare la chiave di un account in più rispetto a quelli coperti dal tuo piano, compare un avviso e da Odoo non viene inviato nulla. Un account già salvato può sempre salvare di nuovo la propria chiave.



- **Schermata reale di Odoo 20.** L'elenco degli account nShift, con il loro stato di connessione e il loro numero di vettori.

20 Se qualcosa non funziona

Compare «Salva prima la chiave API di nShift dell'account ... (Inventario > Configurazione > Account nShift): non è stato inviato nulla.»	Apri l'account in **Magazzino › Configurazione › Account nShift**, compila la chiave API e salva. Finché non è salvata, da Odoo non esce nulla.
Compare «Accetta prima che nShift funzioni tramite FlexigoTech Cloud: non è stato inviato né salvato nulla.»	Nell'account, spunta **Accetto che nShift funzioni tramite FlexigoTech Cloud** e salva di nuovo.
Compare «Compila prima l'ID chiave API: va insieme al segreto.»	Compila **ID chiave API** insieme a **Segreto della chiave API (Secret ID)**.
La consegna viene convalidata e non crea la spedizione in nShift	Verifica che il tipo di operazione della consegna abbia **Genera etichette di spedizione** e che il metodo di consegna sia su **Calcolare tariffa e creare spedizione**.
Alla convalida compare un errore di nShift e la consegna non viene convalidata	Correggi quanto indica il messaggio e convalida di nuovo. Se è «nShift non ha accettato la spedizione:», ogni riga sotto è un errore o un avviso di nShift su un dato della spedizione.
Compare «nShift non ha accettato la chiave API dell'account ... (HTTP 401).»	La chiave non è valida o è stata eliminata in nShift. Controllala in nShift Delivery > Maintenance > API keys e salvala di nuovo nell'account.
Compare «nShift ha risposto che il tuo account non ha la licenza per questa funzione (...).»	Ti manca la licenza indicata dal messaggio. Le tue si trovano in nShift Delivery > Help > Session > License keys. Anche una chiave con Profile non può leggere gli stati.
La consegna avvisa che l'ultima chiamata a nShift non ha ottenuto risposta	Convalida di nuovo: Odoo cerca prima la spedizione in nShift e non ne crea un'altra. Se non è possibile cercarla, verifica in nShift Delivery che la spedizione non ci sia e premi **Non presente in nShift** (responsabile di magazzino).

Se non hai la prova né l'abbonamento a FlexigoTech Cloud, il connettore non comunica con nShift Delivery. L'azione pianificata **nShift: stati delle spedizioni** non fallisce quando il servizio è in pausa: segue il suo corso e riprende la lettura più avanti.

Altri avvisi che puoi vedere

«Il tuo piano FlexigoTech Cloud copre fino a ... account nShift su questo database e sono tutti in uso, quindi non è stato inviato nulla. Disconnetti un account che non usi più, oppure passa a un piano con più account (Pro) in Impostazioni > FlexigoTech Cloud.»	Disconnetti un account che non usi più, o passa a un piano con più account. Un account già salvato può sempre salvare di nuovo la propria chiave.

«Compila il CAP e il paese dell'indirizzo di consegna per trovare i punti di ritiro.»	Completa il CAP e il paese nell'indirizzo di consegna del cliente.
«nShift non ha punti di ritiro vicino a ....»	Prova con un altro CAP o scegli un altro metodo di consegna.
«Compila il tipo di punto di ritiro di ...: nShift ne ha bisogno per trovare i punti.»	Compila il tipo di punto di ritiro nel metodo di consegna.
«nShift non ha trovato la spedizione ... (la cronologia conserva sei mesi).»	La spedizione potrebbe avere più di sei mesi. Verificalo direttamente in nShift Delivery.
«Il corriere non ha accettato il ritiro (...): ...»	Il vettore ha rifiutato la prenotazione e il motivo segue il messaggio. Prova un'altra data o fascia oraria, oppure compila **Ubicazione** se il tuo vettore la richiede.
«La finestra di ritiro deve terminare dopo il suo inizio.»	Correggi gli orari della finestra di ritiro.

GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT

21 Altri modi per farlo

MODALITÀ	COSA COMPORTA
A mano dal pannello di nShift Delivery	Qualcuno digita ogni spedizione nel pannello di nShift Delivery, stampa l'etichetta e copia a mano il numero di tracciabilità in Odoo.
Solo Odoo	Nel codice di Odoo 20, Community ed Enterprise, non c'è alcun modulo per nShift né per Unifaun, né alcun manifest che li nomini (ricerca del 16-11-2026). Odoo non include un connettore per nShift Delivery.
Questo connettore	Ogni servizio di nShift si usa come metodo di consegna di Odoo. Le etichette e gli stati si richiedono dalle consegne. Richiede l'abbonamento a FlexigoTech Cloud, da 49 € al mese IVA esclusa, con 14 giorni di prova senza carta.

Se facevi già le spedizioni dal portale di nShift Delivery o con un altro strumento, quelle spedizioni non passano a Odoo: il connettore segue solo quelle che crea lui. Puoi iniziare con i nuovi ordini e lasciare che quelli precedenti si concludano dove sono iniziati.

22 Piani e prezzo

9 €

Licenza per versione di Odoo.

+ FlexigoTech Cloud

STANDARD

49 €/mese

o 490 € all'anno

- Prima risposta entro 1 giorno lavorativo
- Fino a 3 account

PRO

98 €/mese

o 980 € all'anno

- Prima risposta entro 4 ore lavorative
- Fino a 10 account
- Videochiamata se serve

14 giorni di prova, senza carta **Prezzi IVA esclusa**

La licenza del modulo è per versione di Odoo. FlexigoTech Cloud si paga al mese o all'anno, e la prova di 14 giorni non richiede carta di credito. Con Standard, fino a 3 account; con Pro, fino a 10.

23 Domande frequenti

Cosa fa il connettore?

Collega Odoo a nShift Delivery. Richiede l'etichetta e il numero di tracciabilità dalla consegna, legge gli stati delle spedizioni e propone punti di ritiro nel preventivo e nel negozio.

Funziona senza FlexigoTech Cloud?

No.

Quanto costa l'abbonamento?

Il piano Standard costa 49 € al mese o 490 € all'anno, e il piano Pro 98 € al mese o 980 € all'anno. I prezzi sono IVA esclusa.

C'è una prova gratuita?

Sì, 14 giorni senza carta di credito.

Funziona con Odoo Online?

No. Odoo Online non consente di installare moduli di terze parti.

Serve Odoo Enterprise?

No. Funziona sia con Odoo Community sia con Enterprise, su Odoo.sh o sul tuo server.

Con quali versioni di Odoo funziona?

È pubblicato per Odoo 17, 18, 19 e 20.

Con quale piattaforma di nShift funziona?

Solo con nShift Delivery (Unifaun). Non funziona con nShift Ship, Transsmart, Checkout né Returns.

Include il mio account nShift e i contratti con i vettori?

No. Ti servono un tuo account nShift Delivery e i tuoi contratti con i vettori.

Quanti account nShift supporta ciascun piano?

Il piano Standard supporta fino a 3 account e il piano Pro fino a 10.

Cosa succede se ho già usato tutti gli account del mio piano?

Quando salvi una nuova chiave appare un avviso e non viene inviato nulla. Un account già salvato può sempre risalvare la sua chiave.

Quanti vettori posso usare?

Quelli presenti nel tuo account nShift Delivery. Ogni servizio si usa come metodo di consegna di Odoo.

Ogni quanto arrivano gli stati delle spedizioni?

L'azione pianificata **nShift: stati delle spedizioni** li legge ogni 10 minuti. Puoi anche richiederli manualmente con **Leggi gli stati ora** o, per un solo documento di consegna, con **Aggiorna stato nShift**.

Ogni quanto arrivano vettori e servizi?

Non c'è una lettura periodica. Li importi premendo **Sincronizza servizi** nell'account.

Ogni quanto vengono scaricati i punti di ritiro?

Non vengono scaricati periodicamente. Vengono richiesti a nShift ogni volta che cerchi con **Scegli punto di ritiro**.

Odoo calcola il prezzo della spedizione con nShift?

Sì, se nel metodo di consegna scegli **Prezzo da nShift**. Serve la licenza «REST API price enquiry» di nShift.

Posso stampare etichette di reso?

Sì, se il metodo di consegna ha un **Servizio di reso nShift**. L'etichetta si richiede dal reso, con **Stampa etichetta di reso**.

Posso annullare una spedizione?

Sì. Nella consegna completata, il link **Annulla** accanto al riferimento di tracciabilità la annulla in nShift, e **Inviare al mittente** ne crea un'altra se serve.

Posso prenotare il ritiro del vettore da Odoo?

Sì, con il pulsante **Prenota ritiro nShift** sul documento di consegna.

Funziona con il negozio online?

Sì, con eCommerce installato: il cliente vede il prezzo di nShift e sceglie il suo punto di ritiro al pagamento.

Cosa succede alle spedizioni che avevo già prima di installarlo?

Gli stati vengono applicati ai documenti di consegna di Odoo tramite il loro riferimento, e un avviso relativo a una spedizione che Odoo non ha creato viene ignorato.

I miei clienti e i miei ordini vengono inviati a FlexigoTech Cloud?

No, non per intero. Vengono passati i dati di ogni chiamata: il mittente e il destinatario di ogni spedizione, i suoi colli e il riferimento del documento di consegna.

Dove viene conservata la chiave API di nShift?

FlexigoTech Cloud la conserva cifrata. Non resta nel tuo Odoo.

Quali licenze di nShift servono?

Dipende da cosa usi: «REST API Print» per creare spedizioni ed etichette, «REST API Discard» per annullarle, «REST API (shipment history)» per cercare una spedizione, «REST API Status events» per leggere gli stati, «REST API price enquiry» per il prezzo da nShift, «REST API PickUpLocator» per i punti di ritiro e «REST API (pickup booking)» per i ritiri. Senza una di queste, Odoo indica quale manca e il resto continua a funzionare.

Cosa succede se nShift non riesce a dare il prezzo di una spedizione?

Il preventivo e il negozio online mostrano il motivo invece di un importo.

Supporta i servizi aggiuntivi del vettore?

Per ora invia solo l'avviso via email al destinatario. Non gestisce merci pericolose.

I resi aggiornano il loro stato in Odoo?

Non ancora. Le spedizioni di reso non ricevono aggiornamenti di stato.

È stato testato con un vero account nShift?

È stato testato sulle quattro versioni di Odoo con un simulatore costruito sulla documentazione delle API di nShift Delivery. Il test con un account reale è ancora in sospeso.

Cosa succede se la prova scade e non mi abbono?

Il servizio si ferma e non viene addebitato nulla. I tuoi dati restano nel tuo Odoo.

Quanto tempo impiega l'assistenza a rispondere?

Ogni acquisto include 2 mesi di assistenza: ti aiutiamo a installarlo, configurarlo e farlo funzionare, via e-mail e videochiamata. Finché hai l'abbonamento, l'assistenza del servizio resta inclusa. Con il piano Standard, la prima risposta arriva entro 1 giorno lavorativo. Con il piano Pro, entro 4 ore lavorative, e può includere una videochiamata se serve.

Posso usare più aziende di Odoo?

Sì. Ogni account nShift appartiene a un'azienda di Odoo e conserva la sua chiave. Per il limite del piano si contano gli account di tutte le aziende del database.

Quanto costa il modulo?

La licenza del modulo, 9 € per versione di Odoo. FlexigoTech Cloud, 49 € al mese o 490 € all'anno con Standard, e 98 € al mese o 980 € all'anno con Pro, IVA esclusa.

GUIDA DEL CONNETTORE · NSHIFT

24 Glossario

nShift Delivery	Piattaforma di spedizioni a cui si collega il connettore. In precedenza si chiamava Unifaun.
Account	Ogni connessione con nShift Delivery in Odoo. Si trova in **Magazzino › Configurazione › Account nShift** e conserva la sua chiave API, i suoi servizi e il suo stato.
Chiave API	L'ID e il segreto che crei in nShift Delivery, in Maintenance > API keys, perché Odoo possa parlare con il tuo account.
Profile	Impostazione della chiave API in nShift Delivery. Va lasciata vuota affinché la chiave possa leggere gli stati delle spedizioni.
FlexigoTech Cloud	Servizio online attraverso cui passano le chiamate a nShift Delivery. Conserva cifrata la tua chiave e richiede prova o abbonamento.
Prova gratuita	14 giorni di FlexigoTech Cloud senza carta di credito. Senza di essa o senza abbonamento, il connettore non comunica con nShift.
Piano Standard e piano Pro	I due piani del connettore. Lo Standard supporta fino a 3 account nShift e il Pro fino a 10.
Servizio	Opzione di trasporto di un vettore, come una consegna a domicilio o a un punto di ritiro. Arriva in Odoo con **Sincronizza servizi**.

Metodo di consegna	Metodo di Odoo di tipo nShift. Ognuno usa un account e un servizio di nShift.
Sincronizza servizi	Pulsante dell'account che importa vettori e servizi di nShift Delivery.
Consegna	Ordine di consegna di Odoo. Quando lo convalidi, si chiedono a nShift l'etichetta e il numero di tracciabilità.
Etichetta	Documento di spedizione generato da nShift. Odoo lo allega al documento di consegna, in PDF per stampante laser A4 o in ZPL per stampante termica.
Riferimento tracciabilità	I numeri di collo che fornisce nShift, che Odoo salva nel documento di consegna.
Stato di nShift	Ultimo stato noto della spedizione: **Etichetta stampata**, **In transito**, **Consegnato** e gli altri. Si vede nel documento di consegna e nell'elenco delle consegne.
nShift: stati delle spedizioni	Azione pianificata che legge gli stati delle spedizioni ogni 10 minuti.
Punto di ritiro	Luogo in cui il cliente chiede che venga consegnato il suo pacco. Si sceglie nel preventivo con **Scegli punto di ritiro** o nel negozio al pagamento.
Prezzo da nShift	Opzione di prezzo del metodo di consegna in cui Odoo chiede il prezzo a nShift. Richiede la licenza «REST API price enquiry».
Servizio di reso	Servizio di nShift con cui Odoo genera l'etichetta di un reso.
Ritiro	Prenotazione di una visita del vettore per ritirare i pacchi. Si richiede con **Prenota ritiro nShift**.
Licenza di nShift	Permesso del tuo contratto con nShift per una funzione specifica, come «REST API Status events», «REST API price enquiry» o «REST API PickUpLocator».

25 Lista di controllo e contatto

- [ ] Hai un account nShift Delivery e i tuoi contratti con i vettori.
- [ ] Il tuo Odoo consente di installare moduli di terze parti e dispone del modulo dei metodi di consegna di magazzino.
- [ ] Il connettore è installato, insieme al modulo di FlexigoTech Cloud.
- [ ] Hai attivato la prova di 14 giorni di FlexigoTech Cloud, oppure hai l'abbonamento.
- [ ] Hai creato in nShift Delivery una chiave API, con il Profile vuoto.
- [ ] In **Magazzino › Configurazione › Account nShift** hai salvato l'ID e il segreto della chiave, con il consenso spuntato.
- [ ] Hai premuto **Sincronizza servizi** e la scheda **Servizi** mostra i tuoi servizi.
- [ ] Hai controllato **Valuta dei prezzi nShift** e **Leggi gli stati delle spedizioni**.
- [ ] Hai creato un metodo di consegna di tipo nShift con il suo account e il suo servizio, in **Calcolare tariffa e creare spedizione**.
- [ ] Le consegne hanno **Genera etichette di spedizione** nel loro tipo di operazione (è già spuntato).
- [ ] Hai convalidato una consegna di prova e la consegna ha la sua etichetta e il suo **Stato nShift**. È una spedizione vera in nShift: se era solo una prova, annullala con **Annulla**.

Ogni acquisto include 2 mesi di assistenza: ti aiutiamo a installarlo, configurarlo e farlo funzionare, via e-mail e videochiamata. Se vuoi che lo configuriamo insieme, scrivici.

E-mail

Per installarlo, configurarlo o per qualsiasi dubbio.
comercial@flexigotech.com

Sul web

La pagina del connettore, con la guida e i prezzi.
flexigotech.com/it/connettore-nshift-odoo.html

Su Odoo Apps

La pagina del modulo nello store di Odoo.
apps.odoo.com

nShift è un marchio del suo titolare. FlexigoTech pubblica questo connettore per conto proprio, senza l'avallo né il patrocinio del titolare del marchio. FlexigoTech è un marchio di Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcellona, Spagna).