
MANUAL DE USO · FIRMA ELECTRÓNICA

Conector Skribble para Odoo

Para quien ya tiene el conector: instalarlo, activarlo, conectarlo, configurarlo y usarlo, paso a paso.

Versión del módulo 20.0.3.0.0 | Capturas de Odoo 20 | Edición del 13-11-2026



Captura real de Odoo 20. Las solicitudes de firma de Skribble en Odoo y, delante, un presupuesto firmado y confirmado con su botón Firmas.

Contenido

A la derecha, la página en la que empieza cada sección. Los nombres de menús y botones son los de Odoo en castellano.


1	Qué es y dónde está	3
2	Antes de empezar	3
3	Instalación	4
4	Activar FlexigoTech Cloud: la prueba de 14 días	5
5	Conectar tu cuenta de Skribble	7
6	Las opciones de la cuenta	8
7	Enviar un documento a firmar	10
8	Seguir una solicitud	11
9	Cuando todos firman: el PDF y las evidencias	12
10	En Ventas	13
11	En Facturación, Compras, Inventario, Proyecto y Empleados	14
12	El portal de tus clientes	15
13	Cualquier otro documento y las plantillas	15
14	Más de tu cuenta de Skribble	16
15	Lo que pasa solo	16
16	Privacidad y conservación	17
17	Si algo falla	17
18	Soporte	18

Este manual describe la versión 20.0.3.0.0 del módulo (rama 20.0 de Odoo, commit 988ae0a5e). Todo lo que dice sale de su código: menús, botones, campos, tareas programadas y mensajes de error.

Las capturas son de una base de Odoo 20 de pruebas, con una empresa y unos datos inventados y sin conexión real con Skribble. En Odoo 17, 18 y 19 el módulo tiene su propia versión: si algo de tu pantalla no coincide, escríbenos.

1 Qué es y dónde está

El conector es una sola app de Odoo, «Skribble Odoo Connector» (versión 3.0: 20.0.3.0.0 en Odoo 20). Desde ella envías documentos a firmar con Skribble, sigues a cada firmante y guardas en Odoo el PDF firmado y sus evidencias. Los botones para enviar a firmar salen además dentro de las apps de Odoo que tengas instaladas.



- **Captura real de Odoo 20.** La app Skribble, con todas las solicitudes de firma abiertas.

Solicitudes de firma	**Todas las solicitudes**, las que **Requiere atención** y la lista de **Firmantes**.
Documentos en Skribble	Los documentos que están en tu cuenta de Skribble.
Sello de empresa	El sello electrónico de tu organización, si tu cuenta de Skribble lo tiene.
Enlaces Send-To	Enlaces para que alguien firme desde su propia cuenta de Skribble.
Informes	**Análisis de firmas** y el **Uso de Skribble** de tu cuenta.
Configuración	**Ajustes**, **Cuentas**, **Modelos firmables**, **Plantillas de solicitud**, **Importar desde Skribble** y, en **Técnico**, el **Registro de la API** y los **Eventos de callback**.

Fuera de la app, el conector trabaja en **Ventas**, **Facturación**, **Compras**, **Inventario**, **Proyecto** y **Empleados**, y en el portal de tus clientes. Todo está en esta app: las pantallas de cada app de Odoo aparecen en cuanto esa app está instalada, y se van si la desinstalas.

Las versiones de septiembre de 2026 traían un módulo puente por cada app de Odoo. Desde la 3.0, al actualizar, esos módulos quedan vacíos: lo que hacían lo hace esta app, y no hace falta instalar nada más.

2 Antes de empezar

Esto es lo que hace falta antes de instalar. El conector es la parte de Odoo: la cuenta de Skribble la contratas tú.

- Tu propia cuenta de empresa de Skribble, en Suiza o en la UE, con acceso a la API: un usuario y una clave de API. Cada empresa conecta la suya y firma con su propio plan de Skribble.
- Saber en qué región está tu cuenta: Suiza y resto del mundo (api.skribble.com) o Alemania y la UE (api.skribble.de).
- Odoo 17, 18, 19 o 20, en Odoo.sh o en tu servidor, no en Odoo Online. Vale en Community y en Enterprise.
- Un administrador de Odoo: acepta la lista de datos de FlexigoTech Cloud y el consentimiento de cada cuenta de Skribble.

Una clave cuyo usuario empieza por api_demo es de demostración: Skribble no le da valor legal a lo que se firma con ella y el conector la marca como tal. Sirve para probar el circuito entero antes de pasar a la de producción.

Qué pagas y a quién

- A FlexigoTech: el módulo, 9 € una vez por versión de Odoo (en Odoo Apps), y la suscripción a FlexigoTech Cloud: Estándar, 49 € al mes o 490 € al año; Pro, 98 € al mes o 980 € al año. IVA aparte.
- A Skribble: tu plan y tus firmas, con sus condiciones. Skribble factura a tu empresa las firmas hechas con una clave de producción.
- FlexigoTech no vende licencias ni planes de Skribble. La suscripción paga nuestro servicio (la conexión, su vigilancia y el soporte), no el acceso a Skribble.

> Qué nivel de firma necesita cada documento (simple, avanzada o cualificada) es una cuestión legal de tu negocio. El conector manda el nivel que eliges; no decide por ti.

MANUAL DE USO · SKRIBBLE

3 Instalación

El módulo se instala como cualquier módulo de Odoo de terceros. Hace falta un administrador.

Cómo se consigue

Desde su ficha en Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigobe_skribble_connector**) o desde la ficha del conector en flexigotech.com. Elige la versión de Odoo que usas: cada versión es un módulo aparte.

El módulo depende de `flexigotech_cloud`, la conexión con FlexigoTech Cloud. En Odoo Apps, la página del módulo lo pone en «Community Apps Dependencies» y su precio ya lo incluye; además es gratuito y tiene su propia página (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Pon las dos carpetas juntas en la misma ruta de módulos y Odoo instala `flexigotech_cloud` a la vez.

En Odoo.sh

1. **Sube las carpetas a tu repositorio**
   Copia `flexigobe_skribble_connector` y `flexigotech_cloud` en la rama de tu proyecto, en la carpeta de tus módulos, y haz push.
2. **Espera a que Odoo.sh construya la rama**
   Cuando acaba, los dos módulos están en la rama.
3. **Instala la app**
   En **Aplicaciones**, pulsa **Actualizar lista de aplicaciones** (con el modo desarrollador), busca «Skribble» y pulsa **Activar**.

En tu servidor

1. **Copia las carpetas**
   Deja `flexigobe_skribble_connector` y `flexigotech_cloud` en una carpeta que esté en el `addons_path` de tu Odoo.

2 **Reinicia Odoo**

Así lee los módulos nuevos.

3 **Instala la app**

En **Aplicaciones**, **Actualizar lista de aplicaciones**, busca «Skribble» y pulsa **Activar**.

> Al instalarlo, Odoo instala también las apps de las que depende el módulo: Conversaciones. Si ya las usas, no cambia nada de lo que tienes.


MANUAL DE USO · SKRIBBLE

4 Activar FlexigoTech Cloud: la prueba de 14 días

La cuenta de Skribble se conecta por FlexigoTech Cloud: el usuario y la clave de API van una vez a la nube, cifrados, y la nube entra en Skribble con ellos y pasa cada llamada. Hasta que la base está conectada y el módulo tiene prueba o suscripción, la cuenta no habla con Skribble.

1 **Pulsa Activar en la barra de arriba**

Sale en cuanto instalas el módulo. Abre la ventana **Activa FlexigoTech Cloud**, con el plan Estándar y sus 14 días gratis, sin tarjeta.



- **Captura real de Odoo 20.** La ventana de activación: lee la lista de datos, marca la casilla y pon tu correo.

2 **Acepta y pon tu correo**


Marca «He leído la lista y acepto, en nombre de mi empresa…» (incluye las condiciones de la suscripción y el contrato de encargo del tratamiento) y escribe el **Correo de quien acepta**.

3 **Pulsa Conectar y empezar la prueba**

Odoo registra la base en FlexigoTech Cloud y empieza la prueba del módulo. Si lo dejas para luego, **Más tarde** cierra la ventana.

Lo mismo, desde Ajustes

En **Ajustes › FlexigoTech Cloud** está la lista completa de lo que la base envía. Marca la casilla, pon el correo y pulsa **Aceptar y conectar**. Si ya tienes cuenta en app.flexigotech.com, el campo **¿Tienes un código de tu cuenta?** enlaza la base con ella (el código vale 10 minutos).



- **Captura real de Odoo 20.** Ajustes › FlexigoTech Cloud, antes de conectar: la casilla marcada, el correo y **Aceptar y conectar**.

Con la base conectada, el bloque **Módulos** enseña cada módulo con su estado: **En prueba** y la fecha en que acaba, **Suscrito**, etc. Desde ahí se elige el plan (Estándar o Pro, al mes o al año) y se pulsa **Suscribirse**: el pago se hace en la página de Stripe, fuera de Odoo.



- **Captura real de Odoo 20.** Ajustes › FlexigoTech Cloud con la base conectada y el conector en prueba.

PLAN	PRECIO	INCLUYE
Estándar	49 € al mes o 490 € al año	Respuesta del soporte en 1 día laborable, hasta 3 cuentas
Pro	98 € al mes o 980 € al año	Respuesta en 4 horas laborables, hasta 10 cuentas y videollamada si hace falta

Precios sin IVA. Si al acabar la prueba no te suscribes, el servicio se para y no se cobra nada; tus datos se quedan en tu Odoo. **Comprobar ahora** pide el permiso al momento (si no, el módulo lo renueva solo cada 6 horas).


> En una copia neutralizada (staging) o en una base con datos de demostración no se puede empezar una prueba: Ajustes lo dice con «Esta base es una copia neutralizada o tiene datos de demostración, así que aquí no se empiezan pruebas.»

5 Conectar tu cuenta de Skribble

Cada cuenta de Skribble es una ficha en **Configuración › Cuentas**, dentro de la app Skribble.

1 **Abre Cuentas y pulsa Nuevo**

Se abre una cuenta vacía, con sus primeros pasos explicados arriba.



- **Captura real de Odoo 20.** Una cuenta nueva: la región, la conexión por FlexigoTech Cloud y las credenciales.

2 **Pon el nombre y la Región**

La región es la de tu cuenta de Skribble: Suiza y resto del mundo (api.skribble.com) o Alemania y la UE (api.skribble.de).

3 **Acepta el paso por la nube**


Marca **Acepto que mi usuario y mi clave API de Skribble y mis llamadas a Skribble pasen por FlexigoTech Cloud**. Solo un administrador puede marcarlo.

4 **Pon el Usuario API y la Nueva clave API**

Al guardar, los dos van cifrados a FlexigoTech Cloud y **Guardado en FlexigoTech Cloud** pone la fecha. Odoo no se queda con la clave: solo enseña sus cuatro últimas letras.

5 **Pulsa Probar la conexión**

La nube entra en Skribble con tus credenciales y la cuenta pasa a conectada. Con una clave de producción, pulsa además **Confirmar los costes de producción**: hasta entonces el conector no manda nada que Skribble te vaya a cobrar.



- **Captura real de Odoo 20.** La cuenta conectada por FlexigoTech Cloud, con su clave de producción y sus solicitudes.

Estado del servicio pregunta a Skribble si su API funciona, **Actualizar las capacidades** lee los niveles de firma y los sellos de tu cuenta y **Diagnosticar los callbacks** comprueba que los avisos de Skribble llegan a tu Odoo. **Borrar las credenciales** quita el usuario y la clave de la nube.



- **Captura real de Odoo 20. Cuentas**: cada cuenta en su fila, con su región, su conexión y sus solicitudes abiertas.

> Una copia de la base (staging, una prueba) nunca actúa con las credenciales de producción: la cuenta queda ligada a la base en la que se guardó, y **Usar en esta base de datos** la cambia de base a propósito.


MANUAL DE USO · SKRIBBLE

6 Las opciones de la cuenta

Debajo de la conexión, cada cuenta tiene sus opciones por pestañas. Así vienen al crear una cuenta nueva:

OPCIÓN	DE ENTRADA	QUÉ HACE
Nivel de firma predeterminado	SES	El nivel que propone el diálogo de envío; se cambia en cada envío.

OPCIÓN	DE ENTRADA	QUÉ HACE
Marco jurídico predeterminado	Según la región	ZertES (Suiza) o eIDAS (UE).
Tipo de firmante predeterminado	**Sin cuenta de Skribble (enlace de firma)**	Quien no tiene cuenta de Skribble firma desde el enlace que le llega.
Idioma predeterminado	Inglés	El idioma de los correos de Skribble: inglés, alemán o francés.
Permitir firmantes sin cuenta y sin TAN	Apagada	Si la enciendes, Odoo puede entregar él mismo el enlace de firma.
Usar callbacks	Encendida	Skribble avisa a tu Odoo de cada cambio.
Intervalo de consulta (minutos)	30	Cada cuánto se repasan las solicitudes abiertas; sin callbacks, cada 5.
Días hasta el recordatorio automático	0, apagado	A los días que digas, Skribble recuerda a quien no ha firmado.
Política de conservación en Skribble	**Conservar en Skribble**	O **Eliminar en Skribble tras el archivado**.
Años de conservación local	10	Lo que Odoo guarda de cada solicitud firmada.
Interruptor de emergencia	Apagado	Encendido, la cuenta no hace ninguna llamada a Skribble.
Límite diario de envío automático	50	Lo más que se envía solo en un día.



- **Captura real de Odoo 20.** La pestaña de valores por defecto: nivel, marco jurídico, firmante e idioma.

En la pestaña de archivo eliges qué guarda Odoo cuando una solicitud se firma (el informe de firma en PDF y el fichero de evidencias, de entrada sí) y si se deja una copia del PDF firmado en el documento de origen (de entrada sí). **Las demostraciones activan efectos de negocio** viene apagada: con una clave de demostración, una firma no confirma presupuestos ni cambia nada fuera de la solicitud.




- **Captura real de Odoo 20.** La pestaña de seguridad: el interruptor de emergencia y los límites del envío automático.

7 Enviar un documento a firmar

Se envía desde el propio documento. En un presupuesto, el botón **Enviar para firma** está en la cabecera.

1 **Abre el presupuesto y pulsa Enviar para firma**

Se abre el diálogo de envío con el PDF del presupuesto y el cliente ya puesto como firmante.



- **Captura real de Odoo 20.** El diálogo de envío: el PDF, los firmantes, el nivel de firma, el marco jurídico y el orden.

2 **Repasa los firmantes**

Añade a quien tenga que firmar, cada uno con su correo. Elige si firman todos a la vez o por orden.


3 **Elige el Nivel de firma y el Marco jurídico**

Simple (SES), avanzada (AES) o cualificada (QES), con la ley suiza (ZertES) o la de la UE (eIDAS). Si algo no cuadra, el diálogo lo avisa antes de enviar.

4 **Pon un Mensaje y envía**

Odoo sube el PDF a Skribble y crea la solicitud. Skribble manda a cada firmante su invitación por correo.

El presupuesto enseña desde entonces el botón **Firmas** con sus solicitudes, y la lista de presupuestos tiene la columna de la firma y los filtros **Pendiente de firma Skribble**, **Firmado con Skribble** y **Skribble: requiere atención**.




- **Captura real de Odoo 20.** Los presupuestos: el que se firmó ya es pedido de venta; los demás esperan su firma.

MANUAL DE USO · SKRIBBLE


8 Seguir una solicitud

Cada envío es una solicitud de firma, con su estado y el de cada firmante.



- **Captura real de Odoo 20. Todas las solicitudes**: firmadas, pendientes, rechazadas y a medias.


Borrador	Preparada en Odoo y sin enviar.
Pendiente de firmas	En Skribble: falta al menos una firma.
Firmado – archivando	Han firmado todos y Odoo está guardando el PDF firmado y sus evidencias.
Firmado	Firmada y archivada en Odoo.
Rechazado	Un firmante la rechazó; su mensaje queda en la solicitud.
Retirado	La retiraste antes de que firmaran todos.



- **Captura real de Odoo 20.** Una solicitud a medias: el cliente ya ha firmado y falta el director de la empresa.

La pestaña **Firmantes** dice de cada uno su **Estado**, su **Orden de firma**, cuándo firmó y el **Nivel con el que ha firmado**. Desde la solicitud abierta puedes **Recordar a los firmantes**, cambiar un firmante, **Retirar** la solicitud o retirarla y mandar una versión nueva.

Los avisos de Skribble (callbacks) llegan directos a tu Odoo, pero nunca cambian nada por sí solos: Odoo vuelve a leer la solicitud en Skribble con sus propias credenciales. Si un aviso no llega, la tarea programada la repasa igual. **Actualizar** la lee al momento.




- **Captura real de Odoo 20.** Una solicitud rechazada, con el mensaje que dejó el firmante.

MANUAL DE USO · SKRIBBLE

9 Cuando todos firman: el PDF y las evidencias

Cuando firma el último, Odoo archiva el resultado antes de que Skribble borre la solicitud.


- El **Documento firmado**: el PDF con todas las firmas.
- El **Informe de firma** de Skribble, en PDF.
- El fichero de evidencias de Skribble.
- La huella SHA-256 de cada uno, en el historial de la solicitud.



- **Captura real de Odoo 20.** La pestaña de evidencias de una solicitud firmada, con su comprobación de integridad.

Nadie puede cambiar esos ficheros. **Verificar la integridad** vuelve a calcular las huellas y las compara con las guardadas. El **Nivel de firma efectivo** es el que Skribble da por bueno al acabar, que puede no ser el que se pidió.

Una copia del PDF firmado se deja además en el documento de origen (el presupuesto, la factura, el contrato), con una nota en su historial.



- **Captura real de Odoo 20.** Una solicitud firmada con firma cualificada (QES) según ZertES.


MANUAL DE USO · SKRIBBLE

10 En Ventas

En los ajustes de Ventas eliges qué hace la firma del cliente con el presupuesto. Así viene:

Solo cuando alguien lo solicita	De entrada. El presupuesto se envía con el botón y la firma no cambia su estado.
La firma del cliente mediante Skribble confirma el presupuesto	Al firmarse, el presupuesto pasa a pedido de venta. Si cambió después de enviarlo, no se confirma: una actividad pide al comercial que lo mire.
Enviar el pedido confirmado para firma	Al confirmar el pedido se prepara su solicitud, y se envía sola.

La empresa también firma añade a alguien de tu empresa junto al cliente (el comercial del pedido o un usuario fijo) y **La empresa firma primero** lo pone delante. Firmado el presupuesto, sus campos de Odoo «firmado por» y «firmado el» se rellenan con lo que dice Skribble. Un pago, por sí solo, no confirma un presupuesto que se tenía que firmar.



- **Captura real de Odoo 20.** Un presupuesto firmado con Skribble y confirmado: el botón Firmas y su historial.

> Todo lo automático viene apagado. Se enciende por tipo de documento y respeta el límite diario de la cuenta.

MANUAL DE USO · SKRIBBLE

11 En Facturación, Compras, Inventario, Proyecto y Empleados

El mismo botón **Enviar para firma** sale en cada app instalada, con lo suyo:

Facturación	Facturas, facturas rectificativas y facturas de proveedor (nunca asientos). Firma el cliente de la factura. Firmada, la factura recibe una nota y una copia del PDF firmado; la factura publicada no se toca.
Compras	Firma el proveedor el pedido de compra. Firmado, el pedido dice cuándo y quién, y el comprador recibe una actividad.
Inventario	En las entregas a clientes, firma el contacto de la entrega el albarán, y la entrega guarda la fecha del acuse.
Proyecto	Firma el cliente de la tarea el último PDF adjunto; la tarea guarda la fecha de aceptación. Aquí no hay envío automático: siempre decide una persona.
Empleados	El último PDF del contrato vigente: firma primero el empleado y después el responsable de RR. HH. Estas solicitudes solo las ven los responsables de RR. HH.

En Facturación, Compras e Inventario se puede encender el envío automático (facturas publicadas, pedidos de compra aprobados, entregas validadas). Viene apagado.

12 El portal de tus clientes

Con el portal de Odoo, tus clientes ven también lo que tienen pendiente de firmar.

- Un botón para firmar con Skribble en la página del presupuesto y de la factura, que solo ve el cliente (**Mostrar el botón de firma en el portal**).
- Una lista de sus firmas abiertas, con un contador en la portada del portal.
- El botón de firma solo se ofrece a quien tiene que firmar, y una solicitud reservada a un grupo solo la ve su firmante.

Omitir los pedidos ya firmados en el portal evita mandar a Skribble un pedido que el cliente ya firmó con la firma propia del portal de Odoo.

13 Cualquier otro documento y las plantillas


Lo que no es de esas apps también se puede enviar a firmar.

En **Configuración › Modelos firmables** eliges un modelo de Odoo (por ejemplo, los contactos) y de qué campo sale el firmante. Ese modelo gana **Enviar para firma** en su menú **Acción**.



- **Captura real de Odoo 20. Modelos firmables**: los contactos, listos para enviar a firmar desde su menú Acción.

Una **Plantilla de solicitud** guarda quién firma y en qué orden: el contacto del registro, el usuario que envía o un contacto fijo (tu director, por ejemplo), con el nivel de firma y el mensaje. Al enviar, la plantilla rellena los firmantes y deja las opciones de la cuenta.



- **Captura real de Odoo 20.** Una plantilla: el cliente firma primero y el director después.

14 Más de tu cuenta de Skribble

El conector lleva también lo que tu cuenta de Skribble tenga activado.

Enlaces Send-To	Para quien firma desde su propia cuenta de Skribble: Odoo hace el seguimiento cada hora.
Sello de empresa	El sello electrónico de tu organización: firma como empresa, no como persona.
Uso de Skribble	Las actividades de firma de tu cuenta, importadas a diario.
Importar desde Skribble	Trae a Odoo las solicitudes creadas fuera de Odoo.



- **Captura real de Odoo 20. Análisis de firmas**: las solicitudes por estado, nivel y cuenta.

15 Lo que pasa solo

Estas son las tareas programadas del conector, cada una con su frecuencia al instalarlo.

TAREA	FRECUENCIA	QUÉ HACE
Skribble: sincronizar las solicitudes de firma	5 minutos	Repasa las solicitudes abiertas que toca mirar.
Skribble: procesar los callbacks	5 minutos	Lee en Skribble lo que avisaron los callbacks.
Skribble: archivar las solicitudes finalizadas	15 minutos	Guarda en Odoo el PDF firmado y las evidencias.
Skribble: enviar los recordatorios automáticos	1 día	Recuerda a quien no ha firmado, si lo encendiste.
Skribble: hacer el seguimiento de los enlaces Send-To	1 hora	Pone al día los enlaces Send-To.
Skribble: importar las actividades de firma	1 día	Trae el uso de tu cuenta de Skribble.
Skribble: mantenimiento y conservación	1 día	Borra lo que ha pasado su plazo de conservación.

Las frecuencias se cambian en **Ajustes › Técnico › Acciones planificadas**, con el modo desarrollador.

16 Privacidad y conservación

Lo que se guarda, cuánto tiempo y quién lo ve.


- En Skribble, la solicitud se conserva salvo que elijas borrarla una vez archivada en Odoo.
- En Odoo, lo firmado se guarda 10 años; el registro de la API, 30 días; los eventos de callback, 90; las actividades de uso, 400.
- Los firmantes de una solicitud se pueden anonimizar, y las evidencias se pueden purgar con su asistente, que deja constancia de lo que borra.
- Cuatro grupos de usuarios: sus solicitudes, todas las solicitudes, administrador y sello de empresa; cada empresa ve solo lo suyo.

La clave de API no la enseña ninguna pantalla, solo sus cuatro últimas letras, y no está en Odoo: está cifrada en FlexigoTech Cloud.

17 Si algo falla

Lo que suele pasar y dónde mirarlo.

Sin prueba ni suscripción	La cuenta se pausa: no se envía nada a Skribble y nada se borra. Sigue sola al renovar.
Skribble rechaza el usuario o la clave	La cuenta dice por qué. Pon la clave nueva y pulsa **Probar la conexión**.
Costes sin confirmar	Con una clave de producción, pulsa **Confirmar los costes de producción** en la cuenta.
Una solicitud que no avanza	**Requiere atención** reúne las que necesitan una decisión, con una actividad para su responsable.
Los callbacks no llegan	**Diagnosticar los callbacks**, en la cuenta. Mientras tanto, la consulta pasa cada 5 minutos.
Qué contestó Skribble	**Técnico › Registro de la API** y **Eventos de callback** guardan cada llamada y cada aviso.



- **Captura real de Odoo 20. Requiere atención**: lo que espera una decisión tuya.

El **Interruptor de emergencia** de una cuenta para todas sus llamadas a Skribble al momento, sin borrar nada.

18 Soporte

Escríbenos para instalarlo, configurarlo o con cualquier duda. Con el plan Estándar respondemos en 1 día laborable; con el Pro, en 4 horas laborables, y si hace falta lo vemos por videollamada. Cuéntanos tu versión de Odoo, la del módulo y, si hay un error, su texto completo.

Correo

Para instalarlo, configurarlo o cualquier duda.
comercial@flexigotech.com

En la web

La ficha del conector, con la guía y los precios.
flexigotech.com/conector-skribble-odoo.html

En Odoo Apps

La ficha del módulo en la tienda de Odoo.
apps.odoo.com

Skribble es una marca de su titular. FlexigoTech publica este conector por su cuenta, sin aval ni patrocinio del titular de la marca.
FlexigoTech es una marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona).