Tu Odoo no se va a la nube: solo sale esto

B2Brouter Connector funciona dentro de tu Odoo, en Odoo.sh o en tu servidor. Tu base de datos se queda ahí y no se copia a ninguna parte. Por FlexigoTech Cloud solo pasa lo que ves abajo: qué es, para qué sirve, cuánto tiempo lo guardamos y dónde.

Se queda en tu Odoo

Tus datos de negocio

- Tus datos se guardan en tu Odoo. Tu Odoo los envía a B2Brouter cuando tú lo pides o cuando el conector sincroniza; nosotros lo pasamos con tu clave de API, que la pasarela de FlexigoTech guarda cifrada, y no guardamos su contenido. FlexigoTech Cloud no lee nada por su cuenta.
- Si tu conexión ya existía antes de esta versión, sigue siendo directa: tu clave de API se queda en tu Odoo y lo que pides va a la plataforma sin pasar por FlexigoTech.

Lo que pasa por FlexigoTech Cloud

Qué, para qué y cuándo

QUÉ	PARA QUÉ	CUÁNDO
Los datos de tu base: su identificador y su dirección, la versión de Odoo, los módulos de FlexigoTech con su versión, si es una copia de pruebas, el nombre de la empresa y el correo de quien acepta, con la fecha, la versión del texto que aceptó y su huella (SHA-256). Va también una clave pública y una prueba de que la petición sale de tu base. El secreto de la base no sale nunca.	Reconocer tu base y darle servicio.	Una vez, al conectar.
La petición del permiso. Tu base solo dice quién es.	Saber si tiene servicio.	Cada 6 horas, al conectar, al empezar una prueba o enlazar tu cuenta, al pulsar «Comprobar ahora» y cuando un módulo lo necesita y el que tiene ya no vale.
La salud del módulo en tu base: recuentos y códigos de error. Nunca va el contenido de un registro.	Ver si algo falla y avisarte.	Cuando el módulo la informa.
Lo que pide cada botón: el módulo, el plan y el periodo que eliges; la versión de las condiciones y del encargo de tratamiento que aceptas, con la huella de cada uno; o el código de enlace o de recuperación que pegas. El pago se hace en la página de Stripe, fuera de Odoo.	Probar, suscribirte y enlazar tu cuenta.	Al pulsarlo.
Tu clave de API de cada conexión que configures (api.b2brouter.net y api-staging.b2brouter.net).	Que la pasarela hable con la plataforma por ti.	Una vez, al configurar la conexión.
Cada llamada a la plataforma. Lo que el módulo te enseña antes de aceptar: «FlexigoTech Cloud guarda cifrada la clave de API de esta conexión de B2Brouter y pasa cada llamada de esta conexión a la API de B2Brouter (las facturas y facturas rectificativas que envías con su PDF y sus adjuntos, los contactos, las cuentas bancarias, los ajustes y el logotipo de la	Que B2Brouter haga lo que pides: lo recibe B2Brouter, no FlexigoTech.	Cuando tú lo pides o el conector sincroniza.

QUÉ	PARA QUÉ	CUÁNDO
cuenta, la activación de cada sistema fiscal, los registros y libros fiscales, las comprobaciones de NIF y de Peppol, las facturas y pedidos que recibes y el registro del webhook), con los datos que trae de vuelta cada llamada. Odoo no guarda ninguna copia de la clave.»		

Como en cualquier web, vemos la IP de tu servidor. Los registros de acceso guardan la hora, la IP y el puerto de origen, el método, la versión de HTTP y la dirección pedida (sin parámetros), el código de respuesta, los bytes recibidos y enviados, lo que tardó y la versión, el cifrado y el nombre de servidor de la conexión segura. No guardan cabeceras. Se borran a los 366 días.

Lo que guardamos y cuánto tiempo

- La pasarela guarda tu clave de API con cifrado AES-256-GCM mientras tengas servicio. La llave de cifrado está en un fichero aparte, fuera de la base de datos y de la configuración.
- No guardamos nada de lo que llevan las llamadas. El registro de la pasarela solo apunta la base, la plataforma, el método, el resultado y lo que tardó, y se borra a los 366 días.
- Por seguridad, apuntamos cada vez que se guarda, se cambia o se borra tu clave de API (nunca su valor): la base, la plataforma, la fecha y el motivo. Estos apuntes no se borran solos.
- De tu base, la pasarela solo guarda su último permiso: cuándo se dio, cuándo caduca, el estado de cada módulo y la clave pública con la que firma. Se borra cuando caduca, a las 48 horas.
- Cada día se hace una copia de seguridad cifrada de la pasarela, con tu clave de API (que ya va cifrada). Cada copia se borra en 16 días como mucho.
- En tu cuenta, de la salud solo queda el último informe de cada módulo.

Si desconectas o acaba la suscripción

Pulsas «Desconectar» en Ajustes › FlexigoTech Cloud	Tu base avisa de que se desconecta y deja de enviar nada, y la pasarela borra tu clave de API en el acto (de las copias de seguridad, en 16 días como mucho). La suscripción no se cancela: cancélala aparte.
Acaba tu suscripción o tu prueba	La pasarela borra tu clave de API a los 30 días (de las copias de seguridad, 16 días después como mucho).
Dejas de pagar	Se para el servicio, pero la pasarela conserva tu clave de API: al pagar, todo vuelve.
En tu Odoo	**No se borra nada.** Lo que ya tienes se queda, y lo puedes ver y exportar siempre.

Dónde

- La pasarela: Núremberg (Alemania).
- Tu cuenta, el permiso de servicio y los registros de acceso: Núremberg (Alemania).

Tu cuenta y la facturación

- Guardamos tu razón social, tu NIF o número de IVA, tu país y tu correo, tus suscripciones con sus facturas y las bases que conectas, con los datos de arriba, el idioma de su Odoo y la fecha del último contacto.
- La tarjeta la guarda Stripe: nosotros no la vemos.
- En tu cuenta de app.flexigotech.com puedes descargar tus datos o borrar la cuenta. Lo borrado sigue, cifrado, en las copias de seguridad hasta 92 días. Las facturas se guardan 6 años, como pide la ley.

Vale para Odoo 17, 18, 19 y 20. Comprobado el 5 de noviembre de 2026 en el código y en la configuración de FlexigoTech Cloud. Más detalle en las condiciones de la suscripción y en la política de privacidad.